

YKS TYT COĞRAFYA TAM MÜFREDAT NOTLARI

Haritalardan Doğal Afetlere, TYT Coğrafyanın Temel Taşları

KONU: Harita Bilgisi

Harita bilgisi, yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı olarak belirli bir ölçekle düzleme aktarılmasıdır. Bir çizimin harita sayılabilmesi için; kuş bakışı olması, ölçeğinin bulunması ve düzleme aktarılmış olması şarttır.

Ölçek ve Hesaplamalar: Ölçek, haritadaki küçültme oranıdır. Kesir ölçek ($\frac{1}{500.000}$) ve Çizgi ölçek olarak ikiye ayrılır. Ölçek paydası büyüdükçe ölçek küçülür (harita ayrıntıyı kaybeder). Gerçek alan ile harita alanı arasındaki ilişki ölçeğin karesiyle ($\frac{1}{\text{Ö}^2}$), gerçek uzaklık ile harita uzaklığı arasındaki ilişki ölçekle ($\frac{1}{\text{Ö}}$) hesaplanır.

İzohips (Eş Yükselti Eğrileri) Yöntemi: Yeryüzü şekillerini göstermede en yaygın yöntemdir. Eğrilerin özellikleri: Eğriler birbirini asla kesmez. Birbirini çevrelemeyen iki izohips eğrisi aynı yükseltidedir. Eğrilerin sıklaştığı yerde eğim fazladır. Akarsuyun her iki tarafındaki eğrilerin yükseltisi aynıdır. Zirve (nokta veya üçgen), vadi (V harfi uçları yüksekleri gösterir), sırt (V harfi uçları alçakları gösterir), kapalı çukur (ok işareti ile gösterilir) en temel şekillerdir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Ölçek paydası büyüdükçe haritanın daha ayrıntılı olduğunu sanmak (payda büyürse harita daha fazla küçülmüş olur, ayrıntı azalır).
- Vadi ile sırt kavramlarını birbirine karıştırmak (Vadi eğrilerinde yükselti içe doğru artar, sırt eğrilerinde içe doğru azalır).
- İzohips haritalarında akarsuyun yönünü bulurken yanlış akış yönü tayin etmek (Akarsu daima yüksekten alçağa, yani V'lerin sivri ucunun baktığı yöne doğru akar).

KONU: İklim

İklim, geniş bölgelerde uzun yıllar boyunca hava olaylarının ortalamasıdır. Hava durumu ise dar alanda anlık değişimlerdir. İklimin temel elemanları: Sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nem ve yağışdır.

Basınç ve Rüzgarlar: Basınç merkezlerinden rüzgarlar yüksek basınçtan (DYB) alçak basınca (AAB) doğru eser. Kuzey Yarımküre'de rüzgarlar sağa, Güney'de sola sapar. Dünyanın şekli (enlem), yükselti, denizellik/karasallık ve okyanus akıntıları sıcaklığı belirleyen temel faktörlerdir.

İklim Tipleri:

- **Ekvatorial:** Her mevsim yağışlı ve sıcak.
- **Akdeniz:** Yazlar sıcak/kurak, kışlar ılık/yağışlı (Türkiye'de yaygın).
- **Okyanusal:** Her mevsim yağışlı, ılıman.
- **Karasal:** Yazlar sıcak, kışlar sert ve kar yağışlı.
- **Çöl:** Yıl boyu yağışsız ve kurak.

Sık Yapılan Hatalar:

- Dünya'nın şeklinden dolayı Ekvator'un her zaman en sıcak yer olduğunu varsaymak (nem ve karasallık etkisiyle çöller bazen Ekvator'dan daha sıcak olabilir).
- Rüzgarın yönünün yer şekillerinden bağımsız olduğunu düşünmek (rüzgarlar yer şekillerine göre sapabilir veya hızlanabilir).
- Türkiye'deki iklim çeşitliliğinin en büyük nedenini sadece enlem sanmak (asıl neden yer şekilleri ve denize olan uzaklıktır).

KONU: Yer Şekilleri ve Dış Kuvvetler

Yeryüzü şekillerinin oluşumunda iç kuvvetler (orojenez, epirojenez, volkanizma, deprem) yapıcı, dış kuvvetler (akarsular, rüzgarlar, buzullar, dalgalar) ise yıkıcı ve şekillendiricidir.

Dış Kuvvetler: Türkiye'de en etkili dış kuvvet akarsulardır. Akarsular yatak eğiminin fazla olduğu yerlerde aşındırma (vadi, şelale), azaldığı yerlerde biriktirme (delta, ova) yaparlar. Rüzgarlar kurak/yarı kurak bölgelerde (İç Anadolu ve Güneydoğu) etkili olup mantarkaya, yardang gibi şekiller oluşturur. Buzullar yüksek enlemlerde (Kutuplar) veya yüksek dağlarda etkilidir (Sirk, hörgüçkaya). Dalgalar ise kıyılarda aşındırma (falez) ve biriktirme (kumsal, kıyı oku) yaparlar.

Karstik Şekiller: Kolay eriyebilen kayaçların (kalker, jips, kaya tuzu) olduğu yerlerde oluşur. Türkiye'de Akdeniz Bölgesi'nde (Toroslar) yaygındır. Lapy, dolin, uvala, polye gibi aşınım; mağara, sarkıt, dikit, sütun gibi birikim şekilleri görülür.

Sık Yapılan Hatalar:

- Türkiye'de buzulların her yerde etkili olduğunu sanmak (buzullar sadece yüksek dağlarda ve kutup bölgelerinde etkilidir).
- Rüzgar şekillerinin her yerde görüleceğini düşünmek (rüzgar şekilleri bitki örtüsünün cılız olduğu, kurak yerlerde görülür).
- Delta ovası oluşumu için denizin derin olmasının şart olduğunu sanmak (tam tersi, kıta sahanlığı geniş, deniz sığ olmalıdır).

KONU: Nüfus ve Yerleşme

Nüfus, belirli bir bölgede yaşayan insan sayısıdır. Nüfus yoğunluğu, toplam nüfusun yüzölçümüne bölünmesiyle bulunur ($\$Nüfus / Yüzölçüm\$$). Yerleşmeyi etkileyen doğal faktörler; iklim, su kaynakları, yer şekilleri ve topraktır. Beşeri faktörler ise sanayileşme, ulaşım, tarım ve turizmdir.

Nüfus Piramitleri: Bir ülkenin gelişmişlik seviyesini gösterir. Tabanı geniş olan piramitlerde doğum oranı yüksek, gelişmemiş ülkelerdir. Tabanı daralan ve orta kesimi şişkinleşen piramitler, doğum oranının azaldığı gelişmiş ülkeleri gösterir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Nüfus artış hızının düşmesini, toplam nüfusun azalmasıyla karıştırmak (nüfus artış hızı düşse de nüfus hala artıyor olabilir).
- Nüfus yoğunluğu hesaplarken aritmetik nüfus yoğunluğu yerine fizyolojik (tarım alanı) yoğunluk ile karıştırmak.

KONU: Türkiye Ekonomisi

Türkiye ekonomisi; tarım, hayvancılık, madencilik ve sanayi faaliyetlerine dayanır. Türkiye'nin genç nüfusu ve stratejik konumu ekonominin itici güçleridir.

Faaliyetler: Tarımda makineleşme ve modern sulama (GAP projesi) verimi artırmıştır. Maden çeşitliliği fazladır (Bor, Krom, Mermer gibi). Sanayi ise genellikle büyük şehirlerde (Marmara çevresi) yoğunlaşmıştır. Hizmet sektörü giderek önem kazanmaktadır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Türkiye'nin her bölgesinde aynı tarım ürününün yetişebileceğini düşünmek (mikroklima etkisi ihmal edilmemelidir).
- Türkiye'deki sanayi faaliyetlerinin her bölgeye eşit dağıldığını sanmak (sanayi Marmara ve Ege'de yoğunlaşmıştır).

KONU: Doğal Afetler

Doğal afetler; deprem, sel, heyelan, çığ, orman yangını gibi insan kontrolü dışında gelişen, can ve mal kaybına neden olan olaylardır.

Önlemler: Deprem riskine karşı binalar sağlam yapılmalı, sel için dere yatakları yerleşime kapatılmalı, heyelan için yamaçlar bitkilendirilmelidir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Doğal afetlerin tamamen engellenebileceğini düşünmek (doğal afetler engellenemez, ancak zararları azaltılabilir).
 - Heyelan ile erozyonu karıştırmak (Heyelan toprak kütlelerinin yer değiştirmesidir, erozyon ise toprağın dış kuvvetlerle süpürülmesidir).
-