



Remasterisation à distance poste Windows 10

Contenu

1.	Préambule.....	2
2.	Prérequis 	2
3.	Actions à réaliser.....	2
1.1.	contrôl.....	5
1.2.	KnowN ISSUES	Erreur ! Signet non défini.
1.3.	Comments	5

1. PREAMBULE



Sujet :

- Le présent document vise à décrire comment réinstaller un poste à distance à partir d'un boot réseau(PXE)

Périmètre :

- Poste Windows 10 (desktop & laptop)


2. PREREQUIS



- Disposer d'une connexion réseau
- Le compte d'ordinateur doit être créé et associé avec le serveur SCCM et dans le cas d'un redéploiement, il faut activer l'option « re-deploy » sur le compte d'ordinateur avec l'interface web SMITH <https://sccmweb.metrosystems.net/sccmweb/>

3. ACTIONS A REALISER




Démarrer l'ordinateur. Appuyer sur la touche « F12 » au démarrage pour activer l'amorce du boot PXE Attention : certains postes ont été configurés avec l'option F12 désactivée dans le BIOS. Il faudra donc lors du boot débloquent cette option en la modifiant (protection par mot de passe) puis redémarrer pour que lors du boot suivant l'amorçage réseau soit possible	
Confirmé par « F12 » de nouveau. ATTENTION Il faut appuyer sur F12 dans les 2/3 s dès que la demande s'affiche sur l'écran.	
Windows va télécharger l'image de démarrage Cela prend quelque minutes	

Activer le pavé numérique sur les postes type « Desktop ». Laisser par défaut le clavier sur les portables




Vérification du système déployé




Démarrage du déploiement

- 1h30 avec Microsoft 365
- 1h15 sans Microsoft 365



Lorsque l'installation est terminée, vous vous retrouver à la mire de connexion.

Redémarrez le PC



3.1. CONTROL

Entrer le login, le mot de passe pour être sûr que le poste démarre bien et que le profil utilisateur se charge.

3.2. PROBLEMES CONNUS

3.3. COMMENTS