

Materiały źródłowe

Integracja Huawei SUN2000 + Home Assistant + ładowarka AMPERE POINT serii Q

Wersja v1 • data: 2026-06-29 • rzetelne źródła i karty katalogowe do opracowania sposobu integracji

Ładowarka serii Q (Tuya / Home Assistant)

- [AMPERE POINT — Integration of Q Series Charger with Home Assistant](#) — oficjalny poradnik producenta: metoda `xtend_tuya`, alternatywa `tuya_local`, lista encji, scenariusz „ładuj tylko nadwyżką PV”. *Źródło kluczowe*.
- Instrukcja serii Q (folder projektu): `QSeries_Ampere_Point_manual_EN_CONTENT_REVIEW.docx` — WiFi/Tuya (2,4 GHz), ustawianie prądu, harmonogramy, wzmianka o HACS + `xtend_tuya`.
- [xtend_tuya \(GitHub\)](#) — integracja chmurowa Tuya rozszerzająca obsługę ładowarek EV.
- [tuya_local \(GitHub\)](#) — sterowanie lokalne (bez chmury).
- [TinyTuya \(GitHub\)](#) — wyłuskanie *device id* i *local key*.
- [HACS](#) — instalacja — sklep społecznościowy HA.
- Oficjalna integracja Tuya w HA oraz wzorzec sterowania ładowarką Tuya nadwyżką PV (HA Community).

Falownik SUN2000 (Huawei / Modbus / Home Assistant)

- [huawei_solar](#) — integracja HA (GitHub) oraz Wiki (Connecting to the inverter, Changing Active Power Control).
- Huawei „Solar Inverter Modbus Interface Definitions” (mapa rejestrów): [Huawei Support](#) oraz [kopia V3.0 \(PDF\)](#).
- [Modbus Proxy \(GitHub\)](#) — gdy z falownika korzysta też EVCC/drugi system (Modbus = jedno połączenie naraz).
- [EVCC](#) — gotowy orkiestrator ładowania (czyta falownik, steruje ładowarką).
- [sun2000_modbus \(biblioteka Python\)](#) — alternatywny odczyt metryk przez Modbus TCP.

Uwaga

Rozszerzenia `xtend_tuya`, `tuya_local` i `huawei_solar` są społecznościowe (nieoficjalne) — sprawne, ale bez gwarancji producentów; oficjalne wsparcie Tuya dla ładowarek EV było w toku (stan na 2025 r.). Pełny opis sposobu integracji w dokumencie `AMPERE_POINT_integracja_SUN2000_Home`