TP 2B

# Mesurer et atténuer un bruit · avec un smartphone

45 min

**Objectif :** mesurer un niveau sonore et comparer l'efficacité de plusieurs isolants.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Pour réduire le bruit d'un compresseur, l'atelier veut l'enfermer dans un caisson. Avec quel matériau garnir le caisson ?

**MATÉRIEL**

- un smartphone avec l'application phyphox
- une boîte en carton
- un mètre ruban
- un haut-parleur relié à un GBF réglé à 1 000 Hz
- des plaques de polystyrène, de mousse et de laine de roche

**SÉCURITÉ**

On manipule la laine de roche avec des gants. Le volume reste modéré : jamais plus de 85 dB.

**LE TÉLÉPHONE SONOMÈTRE**

Ouvre l'application gratuite phyphox, puis « Amplitudes audio ». Le professeur l'a comparée une fois à un vrai sonomètre. Un téléphone est moins précis (à 3 dB près), mais il suffit pour comparer des situations.

## Partie A · Le niveau selon la distance

1. Allume la source sans boîte.
2. Pose le téléphone, micro tourné vers la source, à 0,5 m, puis 1 m, puis 2 m. Note le niveau affiché.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : 80 dB à 0,5 m ; 74 dB à 1 m ; 68 dB à 2 m. Bruit de la salle source éteinte : 45 dB.

| **Distance (m)** | 0,5 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **Niveau (dB)** | | | |

**1** Complète le tableau. Que devient le niveau quand on s'éloigne ? ANA

TP 2B


# Mesurer et atténuer un bruit · avec un smartphone

45 min

**Objectif :** mesurer un niveau sonore et comparer l'efficacité de plusieurs isolants.



## Partie B · Les isolants




Le montage.

1. Pose la source dans la boîte vide, ferme le couvercle, mesure à 50 cm.
2. Recommence en garnissant la boîte de polystyrène, puis de mousse, puis de laine de roche.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : sans boîte : 80 dB ; carton seul : 74 dB ; carton + polystyrène : 68 dB ; carton + mousse : 65 dB ; carton + laine de roche : 58 dB.

| Situation | Niveau (dB) | Atténuation (dB) |
|---|---|---|
| sans boîte | | |
| carton seul | | |
| carton + polystyrène | | |
| carton + mousse | | |
| carton + laine de roche | | |

2. Complète le tableau. L'atténuation est la différence avec le niveau sans boîte. RÉA

3. Classe les matériaux du moins efficace au plus efficace. ANA

4. Les matériaux les plus efficaces sont-ils durs et lisses, ou mous et poreux ? ANA

5. Retour à la situation : quel matériau conseilles-tu pour le caisson du compresseur ? Justifie avec tes mesures. COM