RMI

DANIEL ZAMBRANO, GABRIEL COSTA E VITOR AUGUSTO

Interface Cliente-Servidor

Função readFile (número do Arquivo, Cliente)

Função writeFile (número do Arquivo, Cliente, texto)

Servidor (sem prioridades)

readFile() e writeFile()

3 Semáforos

- 1 semáforo de acesso para cada arquivo
 - 3 permissões (3 clientes podem acessar um arquivo ao mesmo tempo)
- Fairness TRUE para garantir FIFO

Servidor (sem prioridades)

readFile(numArq , idClient)

- Pede uma permissão do semáforo de acesso do arquivo numArq
 - Se estiver com 0 permissão, bloqueia o cliente que quer fazer a leitura até acabar a escrita
- Pega uma permissão no semáforo de acesso (aquire())
- Sleep(5000) para simular uma leitura de 5 segundos
- Lê o arquivo
- Libera uma permissão do semáforo de acesso (release())

Servidor (sem prioridades)

writeFile(numArq , idClient, string)

- Pede uma permissão do semáforo de acesso do arquivo numArq
 - Se houver menos que 3 permissões, o cliente é bloqueado até poder escrever
 - Significa que há leitor
- Pega as três permissões de acesso (aquire())
- Sleep(10000) para simular uma escrita de 10 segundos
- Escreve no arquivo
- Libera as 3 permissões de acesso (release())

Servidor (com prioridades)

readFile() e writeFile()

9 Semáforos

- 3 para cada arquivo
 - 1 de acesso ao arquivo com 3 permissões
 - 1 de escrita ao arquivo com 1 permissão
 - 1 para o readcount
- Fairness TRUE para garantir FIFO nas requisições
 - Os semáforos controlam a ordem as ações

Servidor (com prioridades)

readFile(numArq , idClient)

- Pede permissão aos semáforos de acesso e readcount do arquivo (aquire())
 - Incrementa readcount e bloqueia a escrita
 - Libera o semáforo de readcount.
- Pega uma permissão no semáforo de acesso (aquire())
- Sleep(5000) para simular uma leitura de 5 segundos
- Lê o arquivo
- Chama semáforo do readcount
- Decrementa readcount.
 - Se readcount = 0, libera o semáforo de escrita, desbloqueando para escritor (release())
 - Libera readcount
- Libera o semáforo de acesso (release())

Servidor (com prioridades)

writeFile(numArq , idClient, string)

- Chama o semáforo de escrita do arquivo numArq (aquire())
 - Se houver 0 permissão, significa que há pelo menos 1 leitor, então bloqueia até poder
- Quando liberado, escreve no arquivo
- Sleep(10000) para simular uma escrita de 10 segundos
- Libera a permissão de (release())