

Aither — Руководство по Web UI

Версия: Beta RC · CB-WEBUI-01

Содержание

1. [Доступ к Web UI](#)
 2. [Вход в систему](#)
 3. [Панель управления](#)
 4. [Чат с моделями](#)
 5. [Управление API-ключами](#)
 6. [Две зоны доступа](#)
 7. [Часто задаваемые вопросы](#)
-

Доступ к Web UI

Internet (публичный доступ)

```
https://fb1.spb.ru:443/
```

- Доступен из интернета
- HTTPS (самоподписанный сертификат — подтвердите исключение в браузере)
- Полный функционал: чат, API-ключи, статус

Test Zone (внутренняя сеть)

```
http://10.129.13.78:30080/
```

- Доступен только из внутренней сети / VPN
 - Тот же функционал, что и Internet
 - Зона отображается как **TEST ZONE** в интерфейсе
-

Вход в систему

1. Откройте Web UI в браузере
2. Введите **имя пользователя** и **пароль** (выдаются администратором)

3. Нажмите **«Войти»**

После входа вы увидите панель управления.

При ошибке входа: - Проверьте правильность учётных данных - Убедитесь, что используете актуальный URL - Обратитесь к администратору

Панель управления

После входа отображается:

- **Аккаунт:** ваше имя пользователя и роль
 - **Система:** версия и статус (Работает / Деградация)
 - **Модели:** список доступных моделей
 - **Зона:** Internet или Test Zone (автоопределение)
 - **Быстрые действия:** ссылки на чат, ключи, документацию
-

Чат с моделями

Выбор модели

В верхней части страницы чата — выпадающий список:

Модель	Тип	Описание
qwen-14b	Чат	Для диалогов, вопросов-ответов, инструкций
qwen-32b-base	Базовая	Для продолжения текста

Рядом с селектором отображается подсказка о типе модели.

Отправка сообщения

1. Выберите модель
2. Введите сообщение в поле ввода
3. Нажмите **Enter** или кнопку ► **Отправить**
4. Дождитесь ответа (индикатор загрузки)

Дополнительные возможности

- **Копировать** — копирует ответ модели
- **Очистить** — очищает историю диалога
- **max_tokens** — ограничение длины ответа
- **temperature** — «креативность» (0 = точно, 1 = творчески)

Особенности моделей

- **qwen-14b** оптимизирована для диалогов — используйте для общения
- **qwen-32b-base** базовая модель — дайте начало текста, она продолжит
- При смене модели контекст диалога сохраняется

Ошибки

Ситуация	Сообщение
Проблемы с авторизацией	«Ошибка авторизации. Войдите заново.»
Модель недоступна	«Модель или endpoint не найден.»
Превышен лимит	«Превышен лимит запросов. Подождите минуту.»
Таймаут	«Таймаут — модель не успела ответить.»
Ошибка сети	«Ошибка сети — проверьте подключение.»

Управление API-ключами

Страница **API Ключи** позволяет:

- Просматривать существующие ключи (префикс, статус, даты)
- Создавать новые ключи (с выбором моделей)
- Отзывать ключи

Создание ключа

1. Нажмите **«+ Создать новый ключ»**
2. Введите название ключа
3. Выберите модели (обе / 14B / 32B)
4. Нажмите **«Создать»**

Полный ключ показывается только один раз! Скопируйте его сразу.

Отзыв ключа

1. Найдите ключ в таблице
2. Нажмите **«Отозвать»**
3. Подтвердите действие

Отозванный ключ немедленно перестаёт работать.

Две зоны доступа

Aither предоставляет две точки доступа:

Зона	URL	Доступ
Internet	<code>https://fb1.spb.ru:443/</code>	Открытый
Test Zone	<code>http://10.129.13.78:30080/</code>	Внутренний / VPN

Интерфейс автоматически определяет зону и показывает:

- **INTERNET** (зелёный бейдж) — публичный доступ
- **TEST ZONE** (жёлтый бейдж) — тестовая сеть

API-ключи работают в обеих зонах. Один ключ — доступ везде.

Часто задаваемые вопросы

Как получить учётную запись?

Обратитесь к администратору проекта.

Почему сертификат недействителен?

Используется самоподписанный сертификат. В Production будет заменён на публичный.

Как подключить AI-агента?

Используйте API-ключ, созданный в Web UI. См. `16_AI_AGENT_CONNECTION_PRIMER.md`.

Чем отличается Internet от Test Zone?

Функционально — ничем. Test Zone доступна только из внутренней сети.

Почему 32B отвечает иначе?

Это базовая модель (не чат). Она продолжает текст, а не ведёт диалог.

Связанные документы

- QUICK START — быстрый старт через Web UI

- [API GUIDE](#) — для разработчиков
- [FAQ](#) — все вопросы
- [SECURITY RULES](#) — безопасность