

## Semana 3

### Tarea 3:

#### Configurar los 3 recursos compartidos en Samba

##### 1. Objetivo de la tarea

Configurar el archivo de Samba para publicar los tres recursos compartidos del servidor (**PUBLICO**, **EQUIPO** y **ADMIN**) aplicando permisos con la política de acceso definida previamente.

- **PUBLICO** = solo lectura
- **EQUIPO** = lectura y escritura para el grupo *smr-users*
- **ADMIN** = acceso exclusivo para el grupo *smr-admin*
- Reiniciar el servicio y comprobar que carga correctamente

##### 2. Copia de seguridad del archivo de configuración

Antes de modificar la configuración, se realizó una copia de seguridad del archivo principal de Samba.

Comando utilizado:

- `sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak`

```
deiby@smr-server:~$ sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
[sudo: authenticate] Password:
deiby@smr-server:~$
```

##### 3. Edición del archivo **smb.conf**

Se edito el archivo de configuracion

Comando utilizado:

- `sudo nano /etc/samba/smb.conf`

Y se añadieron al final del archivo los siguientes recursos compartidos

### 3.1 Recurso PUBLICO (solo lectura)

*[PUBLICO]*

*path = /srv/samba/publico*

*browseable = yes*

*read only = yes*

*guest ok = no*

Explicacion:

- Se define la ruta de la carpeta
- read only = yes impide la escritura
- Es visible en la red

```
[PUBLICO]
path = /srv/samba/publico
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
```

### 3.2 Recurso EQUIPO (lectura y escritura para grupo)

*[EQUIPO]*

*path = /srv/samba/equipo*

*browseable = yes*

*read only = no*

*valid users = @smr-users*

Explicación:

- Permite escritura (*read only = no*).
- Solo el grupo *smr-users* puede acceder

```
[EQUIPO]
path = /srv/samba/equipo
browseable = yes
read only = no
valid users = @smr-users
```

### 3.3 Recurso ADMIN (solo administradores)

[ADMIN]

*path = /srv/samba/admin*

*browseable = yes*

*read only = no*

*valid users = @smr-admin*

*Explicación:*

- Solo el grupo *smr-admin* tiene acceso.
- Se refuerza el principio de mínimo privilegio

```
[ADMIN]
path = /srv/samba/admin
browseable = yes
read only = no
valid users = @smr-admin
```

## 4. Comprobación de la configuración

Se verificó que el archivo no tuviera errores.

Comando utilizado:

- `sudo testparm`

El resultado indico que la configuración se hizo correctamente

```
deiby@smr-server:~$ sudo testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions
```

## 5. Reinicio del servicio

Se reinició el servicio Samba para aplicar los cambios.

Comando utilizado:

- `sudo systemctl restart smbd`

Se comprobó su estado con el siguiente comando:

- `sudo systemctl status smbd`

El servicio se encontraba (**running**)

```
deiby@smr-server:~$ sudo systemctl restart smbd
deiby@smr-server:~$ sudo systemctl status smbd
• smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-02-24 18:14:47 UTC; 42s ago
   Invocation: fec45ae0c6e845a0b7d1f595ec616015
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
   Process: 20805 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 20808 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 20813 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 3967)
   Memory: 7.6M (peak: 7.0M)
     CPU: 95ms
   CGroup: /system.slice/smbd.service
           └─20813 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─20816 "smbd: notifyd"
               └─20817 "smbd: cleanupd"

feb 24 18:14:47 smr-server systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
feb 24 18:14:47 smr-server systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.
deiby@smr-server:~$ _
```

## 6. Instalación adicional para pruebas

Para verificar los recursos compartidos se instaló la herramienta cliente de samba (`sudo apt install smbclient`) seguido se comprobó que los shares estaban activos (`sudo smbclient -L localhost -U admin1`)

El sistema mostro correctamente los recursos:

- PUBLICO
- EQUIPO
- ADMIN

```
deiby@smr-server:~$ sudo smbclient -L localhost -U admin1
Password for [WORKGROUP\admin1]:

Sharename      Type      Comment
-----
print$         Disk     Printer Drivers
PUBLIC         Disk
EQUIPO         Disk
ADMIN          Disk
IPC$           IPC      IPC Service (smr-server server (Samba, Ubuntu))
SMB1 disabled -- no workgroup available
deiby@smr-server:~$ _
```

## Conclusión:

En esta tarea se configuraron correctamente los tres recursos compartidos en Samba, alineando la configuración del servicio con los permisos Linux establecidos previamente.

Se realizó copia de seguridad, edición del archivo de configuración, validación de sintaxis y reinicio del servicio.

Los recursos quedaron publicados y operativos, completando correctamente la configuración del servidor