

Semana 2

Tarea 2: configurar sudo solo para el grupo admin

Objetivo:

Permitir que solo los usuarios del grupo (sudo), evitando que los usuarios normales tengan privilegios administrativos.

1. Configuración de sudo

Se creo un archivo en `/etc/sudoers.d/` con la regla que otorga permisos al grupo admin:

- **`%smr-admin ALL=(ALL:ALL) ALL`**

Esto habilita sudo únicamente para los miembros del grupo **`smr-admin`**

```
# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin   ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo    ALL=(ALL:ALL) ALL
%smr-admin ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:
```

2. Verificación de sintaxis

Se comprobó que la configuración era valida:

- **`sudo visudo -c`**

```
deiby@smr-server:~$ sudo visudo -c
/etc/sudoers: parsed OK
deiby@smr-server:~$
```

3. Prueba de funcionamiento

Con el *admin1* se ejecutó:

- ***sudo ls /root***

El comando funciono correctamente

Con ***user1*** y ***user2*** se probó el mismo comando y el sistema denegó el acceso.

La configuración cumple el objetivo: solo los administradores pueden usar sudo, mientras que los usuarios normales no tienen ese permiso

```
Máquina      Ver      Entrada      Dispositivos      Ayuda
deiby@smr-server:~$ su - admin1
Password:
admin1@smr-server:~$ sudo ls /root
[sudo: authenticate] Password:
snap
admin1@smr-server:~$ su - user1
Password:
user1@smr-server:~$ sudo ls /root
sudo-rs: I'm sorry user1. I'm afraid I can't do that
user1@smr-server:~$ su - user2
Password:
user2@smr-server:~$ sudo ls /root
sudo-rs: I'm sorry user2. I'm afraid I can't do that
user2@smr-server:~$ _
```