

Scene	Judul	Keterangan Singkat
01	Cover	"Sterilab": Teknik Kerja Aseptik, media kultur mikroba dan pengelolaan limbah
02	Hook	Pendahuluan berupa narasi dan pertanyaan pemantik
03	Navigasi	Dashboard Halaman Navigasi 5 komponen (Teknik kerja aseptik, media kultur, pengelolaan limbah, evaluasi, refleksi)
04	Teknik Kerja Aseptik	1. Mencuci tangan menggunakan sabun 2. Memakai APD sesuai SOP 3. Membersihkan meja laboratorium menggunakan alkohol 70% atau menyalakan laminar airflow 4. Sterilisasi jarum ose (memanaskan bagian ujung loop pada nyala hingga membara→Mendinginkan jarum ose (Setelah dipijarkan, angkat jarum ose dari api dan biarkan dingin selama beberapa saat sebelum digunakan untuk mengambil kultur) 5. Inokulasi ke media : Buka wadah kultur secara aseptik didekat api bunsen→ Ambil sampel/kultur dari tabung reaksi menggunakan jarum ose→Pindahkan inokulum ke media kultur dengan teknik aseptik. Hindari menyentuh bagian steril dari wadah atau media→Segera tutup kembali wadah media setelah inokulasi di dekat api→Beri label (identitas sampel/kultur, jenis media, dan tanggal→ Tempatkan media yang telah diinokulasi pada incubator sesuai SOP yang digunakan.
05	Pembuatan Media Kultur	1. Penimbangan bahan nutrisi (misal: <i>Nutrient Agar</i> / NA). 2. Pelarutan, tambahkan akuades pada gelas ukur sambil dipanaskan di atas hotplate hingga agar larut sempurna dan bening. 3. Pengaturan pH: Mengukur dan menyesuaikan tingkat keasaman (pH) media menggunakan pH meter (biasanya pH 6,8 – 7,2). 4. Sterilisasi Media: Memasukkan media ke dalam Erlenmeyer, menyumbatnya dengan kapas dan kertas timah, lalu mensterilisasikannya menggunakan autoklaf pada suhu 121°C dengan tekanan 15 psi selama 15–20 menit. 5. Penuangan: Menuang media steril ke cawan petri secara aseptik sebelum media mengeras.
06	Pengelolaan Limbah	1. Dekontaminasi awal: Semua media atau biakan lama yang sudah tidak dipakai dimatikan terlebih dahulu dengan cara autoklaf ulang sebelum dibuang. 2. Penggunaan Desinfektan: Merendam alat kaca atau meja sisa kerja dengan larutan klorin atau Lisol/dekontaminan kimia. 3. Pemisahan Tempat Sampah: • Sampah non-infeksius (kertas biasa/plastik bersih) dibuang ke tempat sampah biasa. • Sampah infeksius/biologis (bekas media agar padat) dimasukkan ke kantong oranye/khusus limbah medis untuk dimusnahkan (insinerasi). • Limbah cair dibuang melalui saluran IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sederhana atau dinetralkan dahulu dengan desinfektan kimia agar tidak mencemari tanah dan air.
07	Evaluasi	Peserta mengerjakan soal pilihan ganda mengukur penguasaan materi (terlampir)→muncul skor
08	Selesai	Selamat Anda telah menyelesaikan seluruh tahapan praktik di sterilab