□ GUIDE D'INSTALLATION ET DE PREMIÈRE CONNEXION - FTMO BOT

Bienvenue ! Ce dossier contient le moteur de votre bot de trading (`bot.exe`) et son fichier de configuration (`settings.json`).

L'installation se fait en 4 étapes simples. Lisez bien attentivement pour que tout fonctionne du premier coup.

□ ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DES CLÉS TELEGRAM (À faire en premier)

Pour que le bot puisse lire vos canaux VIP et vous envoyer des alertes sans bloquer votre compte, vous devez générer vos propres clés de connexion. Cela prend 2 minutes.

A. Obtenir l'API_ID et l'API_HASH :

1. Allez sur le site officiel : https://my.telegram.org
2. Connectez-vous avec votre numéro de téléphone (Telegram vous enverra un code de confirmation dans l'application).
3. Cliquez sur "API development tools".
4. Remplissez le formulaire (mettez le nom que vous voulez, ex: "MonBotTrading") et validez.
5. Copiez le `App api_id` (une suite de chiffres) et le `App api_hash` (une longue suite de lettres et chiffres).

B. Créer votre propre Bot :

1. Ouvrez l'application Telegram et cherchez le compte officiel `@BotFather` (avec le badge bleu).
2. Lancez la discussion et tapez la commande : `/newbot`
3. Donnez-lui un nom, puis un nom d'utilisateur (qui doit finir par "bot", ex: `TradingJean_bot`).
4. BotFather va vous donner un HTTP API Token (une très longue clé). Copiez-la. *(NB : Pensez à donner ce nom d'utilisateur @... à votre administrateur pour qu'il l'ajoute au canal de copie si nécessaire).*

C. Remplir le fichier settings.json :

1. Faites un clic droit sur le fichier `settings.json` de ce dossier, et choisissez "Ouvrir avec > Bloc-notes".
2. Remplissez les 4 premières lignes en collant vos informations à la place des textes indicatifs :
    - `USER_LICENSE_KEY` : Collez la clé de licence fournie par l'administrateur.
    - `TELEGRAM_API_ID` : Mettez vos chiffres (SANS guillemets).
    - `TELEGRAM_API_HASH` : Mettez votre hash (ENTRE les guillemets).
    - `TELEGRAM_BOT_TOKEN` : Mettez le token de BotFather (ENTRE les guillemets).
3. Enregistrez le fichier et fermez-le.

□ ÉTAPE 2 : PRÉPARATION DE METATRADER 5

1. Ouvrez MetaTrader 5 et connectez-vous à votre compte de trading.
2. Tout en haut du logiciel, cherchez le bouton **"Algo Trading"** (ou "Auto Trading").
3. Cliquez dessus pour qu'il s'active (il doit afficher une petite flèche verte). Le bot ne pourra pas ouvrir de trades si ce bouton est rouge.

□ ÉTAPE 3 : LE PREMIER LANCEMENT (CONNEXION TELEGRAM)

1. Double-cliquez sur `bot.exe`.
2. Une console noire va s'ouvrir. Si vous avez bien rempli le `settings.json`, le bot va valider votre licence et s'associer à votre ordinateur.
3. Le programme va se mettre en pause et afficher le message : □ **CONNEXION À VOTRE COMPTE TELEGRAM (TELETHON)**.
4. Dans la console, tapez votre numéro de téléphone au format international (ex: `+33612345678` pour la France) et appuyez sur Entrée.
5. Telegram va immédiatement vous envoyer un code à 5 chiffres dans votre application (pas par SMS, directement dans les messages Telegram).
6. Tapez ce code à 5 chiffres dans la console noire et appuyez sur Entrée. *(Note : Par sécurité, ce que vous tapez peut ne pas s'afficher à l'écran, c'est normal, tapez le code aveuglément et faites Entrée).*

□ ÉTAPE 4 : L'APPAIRAGE (PRISE DE CONTRÔLE)

Une fois la connexion réussie, la console affichera un grand encadré confirmant la connexion à MetaTrader 5.

1. Tout en bas de cet encadré, la console vous donnera un code de sécurité (ex: `/start 4829`).
2. Ouvrez Telegram, cherchez le bot que vous avez créé à l'étape 1B (ex: `@TradingJean_bot`).
3. Lancez la discussion avec votre bot et envoyez-lui exactement le code fourni : `/start 4829`.
4. Le bot vous répondra "✅BINGO !" et vous donnera le bouton magique pour accéder à votre interface de contrôle (Dashboard).

□ **C'EST TERMINÉ ! VOTRE SYSTÈME EST OPÉRATIONNEL.**

□ IMPORTANT : LE QUOTIDIEN SUR UN VPS

Si vous utilisez ce bot sur un serveur à distance (VPS) : Ne faites **JAMAIS** "Démarrer > Arrêter" sur le Windows de votre VPS, cela éteindrait la machine et le bot. Pour quitter votre VPS en laissant le bot travailler, contentez-vous de fermer la fenêtre de connexion (la croix rouge en haut de l'écran). Le serveur et la console noire continueront de tourner 24h/24 !