

Handbuch



www.ulicms.de Stand: 19.05.2018

Inhaltsverzeichnis

ber dieses Dokument	1
Platzhalter	1
Zielgruppe	
Vas ist Mail Queue?	
ystemvoraussetzungen	
nstallation	
Berechtigungen	2
Benötigen Sie Hilfe?	
Abbildungsverzeichnis	



Über dieses Dokument

Dieses Dokumentation beschreibt die Installation, Konfiguration und Benutzung von Mail Queue für UliCMS.

Platzhalter

In diesem Dokument werden einige Platzhalter verwendet.

ULICMS ROOT - Der Ordner in dem sich die UliCMS Installation befindet

ULICMS_DATA_STORAGE_ROOT = Das Datenverzeichnis von UliCMS - Sofern nicht explizit in der Konfigurationsdatei definiert, ist dies identisch mit **ULICMS ROOT**.

{VERSION} - Die Versionsnummer von Mail Queue

Zielgruppe

Ziel-Gruppe dieses Handbuchs sind Administratoren und Benutzer die UliCMS-basierte Webseiten-Projekte betreuen.

Was ist Mail Queue?

Wenn Sie eine große Anzahl an Mails auf einmal senden, etwa beim Versand von Newslettern, kann das dazu führen, dass Sie auf einer Spam Blacklist gelistet werden.

Dieses Modul stellt eine Warteschlange für den E-Mail Versand bereit. Statt alle Mails auf einmal zu senden, werden diese mit zeitlicher Verzögerung versandt.

Das Modul mail_queue führt in einem regelmäßigen Abstand einen Cronjob aus, der eine beschränkte Anzahl von Mails versendet. So können beispielsweise alle 10 Minuten 5 Mails versendet werden. Nach dem eine Mail erfolgreich versandt wurde, wird diese aus der Warteschlange entfernt.

Durch die Nutzung des Moduls reduzieren Sie das Risiko signifikant, fälschlicherweise geblacklistet zu werden.

Bitte beachten Sie:

Bestehende Module müssen angepasst werden, damit diese die Mail Warteschlange statt des regulären E-Mail Versands nutzen.



Systemvoraussetzungen

- UliCMS 2018.3.1
- better cron 1.0 oder neuer

Installation

1. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei **CMSConfig.php** in einem Texteditor und fügen Sie folgende Zeilen unter der letzten Zeile die mit "var" beginnt, jedoch vor der letzten geschweiften Klammer ein und speichern Sie die Datei.

```
// Führt einen Cronjob alle X sekunden aus.
// 5 * 60 Sekunden = 5 Minuten
var $mail_queue_interval = 5 * 60;
// Maximale Anzahl der Mails die während einer Ausführung des Cronjobs versandt werden.
var $mail_queue_limit = 5;
```

Sie können die Parameter wie erforderlich anpassen.

2. Installieren Sie better cron, sofern das Modul noch nicht installiert ist.

Den Download finden Sie unter folgendem Link:

https://extend.ulicms.de/better_cron.html

3. Installieren Sie mail queue.

Berechtigungen

mail queue definiert folgende Berechtigungen:

Imail queue list Inhalt der E-Mail Warteschlange anzeigen	mail queue list	Inhalt der E-Mail Warteschlange anzeigen
---	-----------------	--



Benötigen Sie Hilfe?

Falls Sie Fragen haben, oder auf Probleme bei der Benutzung von Backup Manager stoßen können Sie den Entwickler entweder auf dem UliCMS Portal unter http://www.ulicms.de/kontakt.html oder auf Facebook https://www.facebook.com/UliCMS9 kontaktieren.

Abbildungsverzeichnis

