Absolutify for UliCMS

Handbuch



www.ulicms.de Stand: 01.07.2018

Inhaltsverzeichnis

D1 4 1 14	
Platzhalter	l
Zielgruppe	
Was ist absolutify?	
Versionhistorie	
Systemvoraussetzungen	
Installation	
Nutzung von absolutify	
Parameter	
Funktionsweise	2
Beispiele für absolute URLs	
Beispiel für relative bzw. site-relative URLs.	
Beispielcode	2
Unit-Test.	3
Einschränkungen	
Benötigen Sie Hilfe?	



Über dieses Dokument

Dieses Dokumentation beschreibt die Installation, Konfiguration und Benutzung von absolutify für UliCMS.

Platzhalter

In diesem Dokument werden einige Platzhalter verwendet.

ULICMS ROOT - Der Ordner in dem sich die UliCMS Installation befindet

ULICMS_DATA_STORAGE_ROOT = Das Datenverzeichnis von UliCMS - Sofern nicht explizit in der Konfigurationsdatei definiert, ist dies identisch mit **ULICMS_ROOT**.

{VERSION} - Die Versionsnummer von absolutify

Zielgruppe

Ziel-Gruppe dieses Handbuchs sind Administratoren und Benutzer die UliCMS-basierte Webseiten-Projekte betreuen.

Was ist absolutify?

absolutify ist eine Funktion, die in einem HTML-String eine Basis-URL vor site-relative URLs von Links und Bildern setzt.

Versionhistorie

Version 1.1

Encoding Problem behoben

Version 1.0

• Erste Öffentliche Version

Systemvoraussetzungen

Um absolutify für UliCMS verwenden zu können, stellen Sie sicher, dass Ihre UliCMS-Installation folgende Voraussetzungen erfüllt.

• Mindestens **UliCMS 2018.3** oder neuer

Installation

- 1. Klicken Sie im Backend auf Pakete > Paket installieren > Datei hochladen.
- 2. Laden Sie die Datei absolutify-{VERSION}.sin hoch und klicken Sie auf Installieren.



Nutzung von absolutify

Die Signatur der Funktion absolutify lautet wie folgt

absolutify(\$html, \$baseUrl = null)

Parameter

absolutify verfügt über zwei Paramter.

\$html ist ein String welcher HTML-Code enthält.

\$baseUrl ist eine absolute URL nach dem Format http://domain.de.

Wenn \$baseUrl nicht gesetzt ist, wird die Basis-URL automatisch ermittelt.

Funktionsweise

Die Funktion iteriert über alle <a> und Tags und fügt zu allen nicht-absoluten URLs in den href und src Attributen die \$baseUrl hinzu.

Beispiele für absolute URLs

- http://www.domain.de/content/images/logo.png
- https://domain.com/page.html

Beispiel für relative bzw. site-relative URLs

- content/images/logo.png
- /content/images/logo.png
- mypage.html
- /mypage.html
- /admin

Beispielcode

Siehe AbsolutifyTest im tests-Ordner.

https://github.com/derUli/ulicms-absolutify/tree/master/src/content/modules/absolutify/tests



Unit-Test

Die Qualität von Absolutify wird sichergestellt mit PHPUnit-Testfällen.

Wenn Sie im Terminal im Hauptverzeichnis von UliCMS sind, können Sie mit folgendem Befehl die automatischen Softwaretests ausführen.

\$ vendor/bin/phpunit --bootstrap ./init.php content/modules/absolutify/tests

Die Tests können nur ausgeführt werden, wenn die development Pakete per composer installiert wurden.

Sollte der Befehl nicht verfügbar sein, führen Sie folgenden Befehl aus um die fehlenden Composer Pakete zu installieren:

\$ php composer install

Einschränkungen

• Relative Pfade mit ./ und ../ werden nicht aufgelöst.



Benötigen Sie Hilfe?

Falls Sie Fragen haben, oder auf Probleme bei der Benutzung von absolutify stoßen können Sie den Entwickler entweder auf dem UliCMS Portal unter http://www.ulicms.de/kontakt.html oder auf Facebook https://www.facebook.com/UliCMS9 kontaktieren.

