VIDEOSONIC
Image, Son & Technique

BARCO
Visibly yours

PERSONNALISATION et paramétrage avant pose et intégration des ClickShare CS-100, CSE-200,CSE 200+, et CX 20,30 ou 50.

◉ Souhaitez-vous le fond d'écran par défaut

○ Celui personnalisé par nos soins ?
(Fond avec le logo de votre société
à fournir en BMP ou PNG)

○ Votre fond déjà personnalisé
(merci de nous le fournir en BMP ou PNG
résolution 1920x1080 et 2,5MB max.)

Mise en veille après (minutes): Infini
(par défaut Infini)

WI-FI

Voulez-vous utiliser les devices mobiles (tablettes, téléphone) via le WIFI : ◉ oui ○ non
uniquement pour les CSE 200 et 200+ (oui par défaut)

Indiquer le SSID voulu (ClickShare-<n° de série>" par défaut) :…….....……..
(Nom du partage de connexion du ClickShare sur 10 cratères max sans espaces)
souhaitez vous le rendre public (oui par défaut) : ◉ oui ○ non

Indiquer le mot de passe voulu : ……..
(Entre 8 et 63 caractères max)(par défaut "clickshare")

SÉCURITÉ | MOT DE PASSE

Pour rentrer dans l'interface de configuration technique, voulez-vous garder le mot de passe (par défaut "admin") ou le changer ?

◉ Mot de passe par défaut
○ Changer le mot de passe

Si oui, veuillez indiquer le mot de passe voulu : ……..

MANAGEMENT RÉSEAU (si la base est connectée sur le réseau entreprise)

Votre installation comporte elle un serveur de mise à jour BARCO (XMS) ◯ oui ◯ non
Si oui, veuillez indiquer l'adresse IP du serveur XMS: ……
Et l'adresse mail d'administration : ……
(compte actif ou à activer sur le site BARCO)

Veuillez indiquer l'adresse IP (par défaut (HDCP): ……

Veuillez indiquer le masque de sous-réseau : ……

Veuillez indiquer la passerelle par défaut : ……

Si vous utiliser un DNS, indiquer le serveur : ……

RÉSEAU

Le clickshare sera-t-il en mode intégration réseau (les images diffusées au travers votre réseau IT) ?

Si oui, veuillez contacter votre interlocuteur commercial

☐ EAP-TLS
☐ EAP-TTLS
☐ PEAP
☐ WPA2-PSK

Veuillez indiquer le SSID de l'entreprise : ……

Veuillez indiquer le mot de passe : ……

……

Partie réservée à VIDEOSONIC

IP filaire (si non connecté client) ◉ http://192.168.1.23 ◯ autre : .....
IP WIFI (si non connecté au wifi client) ◉ http://192.168.2.1 ◯ autre : .....

☐ CEC

☐ HDMI Hot-Plug

☑ sortie audio HDMI ☐ sortie audio Jack ☐ sortie audio SPDIF ☐ sortie audio OFF