

STENCILIZER

User Manual — v0.7.5

Manual de Usuario · Manuel d'Utilisation · Benutzerhandbuch · Manuale Utente

Contents

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

English

1. What is Stencilizer?

Stencilizer is a free, browser-based image tool built with p5.js. It runs entirely inside your browser — nothing is uploaded to any server, and nothing needs to be installed. Load a photo and Stencilizer can turn it into a black-and-white stencil, a simplified poster, a color-harmony palette, or a chunky mosaic guide — useful for painting, stencil-cutting, printmaking, or simply restyling an image.

2. Loading an Image

Click “Choose File” in the FILE panel and pick any image from your device. It appears immediately on the canvas. Nothing is sent anywhere; the whole app runs locally in the page.

3. Modes

- **Original** — shows the photo unmodified, aside from any Output Filters.
- **Stencil** — reduces the image to pure black and white based on brightness.
- **Basic RGB** — reduces each pixel to black, white, red, green, or blue, whichever is closest.
- **Harmony** — reduces the image to a small palette built from a color-harmony rule (see Section 6).
- **Gross Lines** — like Stencil, but pre-simplified in large blocks, producing thick, chunky regions good for mosaic or single-color stencil work.

4. Accuracy (①–⑩)

Controls how much the image is simplified before Stencil, Basic RGB, Harmony, or Gross Lines run. ① keeps the finest detail; ⑩ is the coarsest. It has no effect on Original mode, and the app greys it out there to make that clear.

5. Harmony Controls

When Harmony mode is active, four more controls become available:

- **Harmony Type** — Complementary, Analogous, Triadic, Tetradic, or Monochromatic (explained in Section 6).
- **Hue Offset** — rotates the whole palette away from the hue automatically detected from your image. Still applies in Monochromatic mode, since that scheme keeps one hue but still needs a starting point.
- **Analog Distance** — only active in Analogous mode; controls how close together the neighboring hues sit (10°–60°).
- **Palette Saturation / Palette Brightness** — control how vivid or muted the generated harmony colors are for every scheme except Monochromatic, where they instead set the mid-tone that the tint and shade are built around (see Section 6).

The small color wheel shows the current palette and how its colors relate to each other — a line for Complementary, an open arc for Analogous, a closed triangle for Triadic, a closed square for Tetradic, and for Monochromatic a single spoke running from the ring's center outward, with three dots showing the actual light/mid/dark tones instead of three separate hues.

6. Color Theory: The Five Harmony Types

Colors on a color wheel combine reliably in a few classic ways. Four of them work by choosing hues at fixed angles from each other:

- **Complementary** — two colors directly opposite each other (180° apart). High contrast, high energy.
- **Analogous** — colors that sit next to each other on the wheel (here, 10°–60° from a base hue). Calm and harmonious, low contrast.
- **Triadic** — three colors evenly spaced around the wheel (120° apart). Vibrant but balanced.
- **Tetradic** — two complementary pairs (90° apart). Rich and varied, but harder to balance.

The fifth, **Monochromatic**, works completely differently — it doesn't use multiple hues at all. It keeps one hue constant and builds its palette by varying only saturation and brightness/value: a lighter, softer tint; the base tone itself; and a darker, slightly richer shade. In Stencilizer, the Palette Saturation and Palette Brightness sliders set that base tone directly, and the tint/shade are generated automatically around it. This is a genuine, fully working harmony mode as of v0.7.5 — in earlier versions the idea existed only as a note in this manual, without a selectable mode behind it.

7. Margins

Horizontal and Vertical sliders (0–50%) shrink the visible image area, leaving a margin around it. Each has its own “Black” checkbox to fill that margin solid black (useful for print bleeds or framing); otherwise the margin shows the current Background setting.

8. Background

Choose what shows behind and around the image: Transparent (true alpha, preserved in the downloaded PNG), Black, or White.

9. Image Fit

- **Shrink to Viewport** — the default; the image scales to fit, aspect ratio preserved.
- **Fill Background** — stretches the image to completely fill the available area, ignoring aspect ratio.
- **Width / Height sliders** — manually resize the image relative to its normal fitted size. “Keep Proportions” locks the two together for a uniform zoom; uncheck it to stretch or squash on one axis only.

10. Output Filters

- **Color Adjust** — Hue (rotates all colors), Saturation (0–200%), and separate Red/Green/Blue gain sliders (0–200% each).
- **Channel Combine** — three checkboxes for R, G, B. In Additive mode a checked box is kept; in Subtractive mode a checked box is removed instead — like combining colored light versus combining ink filters.
- **Monochrome** — converts the result to true grayscale. Overrides Channel Combine while active (the app greys those controls out to show this).

11. Memetizer

Add a caption above and/or below the image. Top and bottom captions are fully independent: separate text, text color, border color, border on/off, border width, line-wrap width, and height/width sizing for each. Capitalize and the font choice (Impact, Console, Typewriter, Cursive, Bold Sans) are shared between the two.

12. Theme & Display

Switch between a light theme and a dark “Black Terminal” theme. “Hide panel borders” and “Hide canvas border” remove decorative frames, for a cleaner look or a cleaner export.

13. Saving

“Download PNG” saves exactly what’s on screen — including the Memetizer caption and the current Background setting — as a PNG file.

14. Reset / Default

Restores every control to its starting value. Your loaded image and theme choice are kept, since reloading an image is the slow part.

Español

1. ¿Qué es Stencilizer?

Stencilizer es una herramienta de imagen gratuita, basada en el navegador y construida con p5.js. Funciona por completo dentro de tu navegador: no se sube nada a ningún servidor y no requiere instalación. Cargas una foto y Stencilizer puede convertirla en un estencil en blanco y negro, un póster simplificado, una paleta de armonía de color o una guía de mosaico de bloques gruesos — útil para pintura, corte de estenciles, grabado, o simplemente para reestilizar una imagen.

2. Cargar una Imagen

Haz clic en “Choose File” en el panel FILE y selecciona cualquier imagen de tu dispositivo. Aparece de inmediato en el lienzo. No se envía nada a ningún lado; toda la aplicación funciona localmente en la página.

3. Modos

- **Original** — muestra la foto sin modificar, salvo por los Output Filters activos.
- **Stencil** — reduce la imagen a blanco y negro puro según el brillo.
- **Basic RGB** — reduce cada píxel a negro, blanco, rojo, verde o azul, el más cercano.
- **Harmony** — reduce la imagen a una pequeña paleta construida a partir de una regla de armonía de color (ver Sección 6).
- **Gross Lines** — similar a Stencil, pero simplificado antes en bloques grandes, produciendo regiones gruesas ideales para mosaico o estencil de un solo color.

4. Precisión (①–⑩)

Controla cuánto se simplifica la imagen antes de que se ejecuten Stencil, Basic RGB, Harmony o Gross Lines. ① conserva el mayor detalle; ⑩ es lo más grueso. No tiene efecto en el modo Original, y la aplicación lo atenuó visualmente para dejarlo claro.

5. Controles de Armonía

Cuando el modo Harmony está activo aparecen cuatro controles adicionales:

- **Harmony Type** — Complementary, Analogous, Triadic, Tetradic o Monochromatic (explicados en la Sección 6).
- **Hue Offset** — rota toda la paleta respecto al matiz detectado automáticamente en tu imagen. También se aplica en modo Monochromatic, ya que ese esquema mantiene un solo matiz pero necesita un punto de partida.
- **Analog Distance** — activo solo en modo Analogous; controla qué tan cerca están los matices vecinos (10°–60°).

- **Palette Saturation / Palette Brightness** — controlan qué tan vivos o apagados son los colores generados en todos los esquemas salvo Monochromatic, donde en cambio definen el tono medio alrededor del cual se construyen el tinte claro y la sombra oscura (ver Sección 6).

La pequeña rueda de color muestra la paleta actual y cómo se relacionan sus colores: una línea para Complementary, un arco abierto para Analogous, un triángulo cerrado para Triadic, un cuadrado cerrado para Tetradic, y para Monochromatic un solo radio que va desde el centro del anillo hacia afuera, con tres puntos que muestran los tonos claro/medio/oscura reales en vez de tres matices distintos.

6. Teoría del Color: Los Cinco Tipos de Armonía

Los colores de una rueda cromática se combinan de forma fiable de pocas maneras clásicas. Cuatro de ellas funcionan eligiendo matices a ángulos fijos entre sí:

- **Complementary** — dos colores directamente opuestos (180° de distancia). Alto contraste, mucha energía.
- **Analogous** — colores vecinos en la rueda (aquí, 10°–60° desde un matiz base). Calmado y armónico, bajo contraste.
- **Triadic** — tres colores distribuidos equidistantemente (120° de distancia). Vibrante pero equilibrado.
- **Tetradic** — dos pares complementarios (90° de distancia). Rico y variado, aunque más difícil de equilibrar.

El quinto, **Monochromatic**, funciona de forma totalmente distinta: no usa varios matices en absoluto. Mantiene un solo matiz constante y construye su paleta variando únicamente saturación y brillo/valor: un tinte más claro y suave, el tono base en sí, y una sombra más oscura y ligeramente más intensa. En Stencilizer, los deslizadores Palette Saturation y Palette Brightness definen directamente ese tono base, y el tinte/sombra se generan automáticamente a su alrededor. Este es un modo de armonía real y totalmente funcional desde la versión 0.7.5; en versiones anteriores la idea existía solo como una nota en este manual, sin un modo seleccionable detrás.

7. Márgenes

Los deslizadores Horizontal y Vertical (0–50%) reducen el área visible de la imagen, dejando un margen alrededor. Cada uno tiene su propia casilla “Black” para rellenar ese margen de negro sólido (útil para sangrado de impresión o enmarcado); de lo contrario el margen muestra el Background actual.

8. Fondo (Background)

Elige qué se muestra detrás y alrededor de la imagen: Transparente (alfa real, se conserva en el PNG descargado), Negro o Blanco.

9. Ajuste de Imagen (Image Fit)

- **Shrink to Viewport** — el predeterminado; la imagen se escala para encajar, preservando su proporción.
- **Fill Background** — estira la imagen para llenar por completo el área disponible, ignorando la proporción.
- **Deslizadores Width / Height** — redimensionan manualmente la imagen respecto a su tamaño ajustado normal. “Keep Proportions” bloquea ambos juntos para un zoom uniforme; desmarca para estirar o comprimir en un solo eje.

10. Filtros de Salida (Output Filters)

- **Color Adjust** — Hue (rota todos los colores), Saturation (0–200%), y deslizadores independientes de ganancia Rojo/Verde/Azul (0–200% cada uno).
- **Channel Combine** — tres casillas para R, G, B. En modo Additive una casilla marcada se conserva; en modo Subtractive una casilla marcada se elimina, como combinar luz de color frente a combinar filtros de tinta.
- **Monochrome** — convierte el resultado a escala de grises real. Anula Channel Combine mientras está activo (la app atenuó esos controles para mostrarlo).

11. Memetizer

Añade un texto encima y/o debajo de la imagen. Los textos superior e inferior son completamente independientes: texto, color de texto, color de borde, borde activado/desactivado, ancho de borde, ancho de línea, y tamaño de alto/ancho por separado. Capitalize y la fuente elegida (Impact, Console, Typewriter, Cursive, Bold Sans) se comparten entre ambos.

12. Tema y Pantalla

Cambia entre un tema claro y un tema oscuro “Black Terminal”. “Hide panel borders” y “Hide canvas border” eliminan los marcos decorativos, para un aspecto más limpio o una exportación más limpia.

13. Guardar

“Download PNG” guarda exactamente lo que se ve en pantalla — incluyendo el texto del Memetizer y el Background actual — como archivo PNG.

14. Restablecer (Reset / Default)

Restaura todos los controles a su valor inicial. Tu imagen cargada y el tema elegido se mantienen, ya que recargar una imagen es la parte lenta.

Français

1. Qu'est-ce que Stencilizer ?

Stencilizer est un outil d'image gratuit, fonctionnant dans le navigateur, construit avec p5.js. Il s'exécute entièrement dans votre navigateur : rien n'est envoyé à un serveur, aucune installation n'est nécessaire. Chargez une photo et Stencilizer peut la transformer en pochoir noir et blanc, en affiche simplifiée, en palette d'harmonie de couleurs ou en guide de mosaïque à blocs épais — utile pour la peinture, la découpe de pochoirs, la gravure, ou simplement pour restyliser une image.

2. Charger une Image

Cliquez sur « Choose File » dans le panneau FILE et choisissez une image sur votre appareil. Elle apparaît immédiatement sur la toile. Rien n'est envoyé nulle part ; toute l'application fonctionne localement dans la page.

3. Modes

- **Original** — affiche la photo telle quelle, hormis les Output Filters actifs.
- **Stencil** — réduit l'image en noir et blanc pur selon la luminosité.
- **Basic RGB** — réduit chaque pixel au noir, blanc, rouge, vert ou bleu le plus proche.
- **Harmony** — réduit l'image à une petite palette construite selon une règle d'harmonie de couleurs (voir Section 6).
- **Gross Lines** — comme Stencil, mais pré-simplifié en gros blocs, produisant des régions épaisses idéales pour la mosaïque ou le pochoir monochrome.

4. Précision (①–⑩)

Contrôle à quel point l'image est simplifiée avant l'exécution de Stencil, Basic RGB, Harmony ou Gross Lines. ① conserve le plus de détails ; ⑩ est le plus grossier. Sans effet en mode Original, ce que l'application indique en grisé pour le rendre évident.

5. Contrôles d'Harmonie

Lorsque le mode Harmony est actif, quatre contrôles supplémentaires apparaissent :

- **Harmony Type** — Complementary, Analogous, Triadic, Tetradic ou Monochromatic (expliqués en Section 6).
- **Hue Offset** — fait pivoter toute la palette par rapport à la teinte détectée automatiquement dans votre image. S'applique aussi en mode Monochromatic, car ce schéma garde une seule teinte mais a tout de même besoin d'un point de départ.
- **Analog Distance** — actif uniquement en mode Analogous ; contrôle à quel point les teintes voisines sont rapprochées (10°–60°).

- **Palette Saturation / Palette Brightness** — contrôlent à quel point les couleurs générées sont vives ou atténuées pour tous les schémas sauf Monochromatic, où elles définissent à la place le ton moyen autour duquel sont construits la teinte claire et l'ombre foncée (voir Section 6).

La petite roue chromatique montre la palette actuelle et la relation entre ses couleurs : une ligne pour Complementary, un arc ouvert pour Analogous, un triangle fermé pour Triadic, un carré fermé pour Tetradic, et pour Monochromatic un seul rayon partant du centre de l'anneau vers l'extérieur, avec trois points montrant les tons clair/moyen/foncé réels plutôt que trois teintes distinctes.

6. Théorie des Couleurs : les Cinq Types d'Harmonie

Les couleurs d'une roue chromatique se combinent de manière fiable de quelques façons classiques. Quatre d'entre elles fonctionnent en choisissant des teintes à des angles fixes les unes des autres :

- **Complementary** — deux couleurs directement opposées (180° d'écart). Fort contraste, forte énergie.
- **Analogous** — couleurs voisines sur la roue (ici, 10°–60° depuis une teinte de base). Calme et harmonieux, faible contraste.
- **Triadic** — trois couleurs réparties équitablement (120° d'écart). Vibrant mais équilibré.
- **Tetradic** — deux paires complémentaires (90° d'écart). Riche et varié, mais plus difficile à équilibrer.

Le cinquième, **Monochromatic**, fonctionne de manière totalement différente — il n'utilise aucune teinte multiple. Il garde une seule teinte constante et construit sa palette en ne faisant varier que la saturation et la luminosité/valeur : une teinte plus claire et plus douce, le ton de base lui-même, et une ombre plus foncée et légèrement plus intense. Dans Stencilizer, les curseurs Palette Saturation et Palette Brightness définissent directement ce ton de base, et la teinte claire comme l'ombre sont générées automatiquement autour de lui. C'est un mode d'harmonie réel et pleinement fonctionnel depuis la version 0.7.5 — dans les versions précédentes, l'idée n'existait que sous forme de remarque dans ce manuel, sans mode sélectionnable derrière.

7. Marges

Les curseurs Horizontal et Vertical (0–50 %) réduisent la zone visible de l'image, laissant une marge autour. Chacun a sa propre case « Black » pour remplir cette marge en noir plein (utile pour le fond perdu à l'impression ou l'encadrement) ; sinon la marge affiche le Background actuel.

8. Arrière-plan (Background)

Choisissez ce qui apparaît derrière et autour de l'image : Transparent (vraie transparence alpha, conservée dans le PNG téléchargé), Noir ou Blanc.

9. Ajustement de l'Image (Image Fit)

- **Shrink to Viewport** — le réglage par défaut ; l'image est mise à l'échelle pour s'adapter, proportions conservées.

- **Fill Background** — étire l'image pour remplir complètement la zone disponible, en ignorant les proportions.
- **Curseurs Width / Height** — redimensionnent manuellement l'image par rapport à sa taille ajustée normale. « Keep Proportions » verrouille les deux ensemble pour un zoom uniforme ; décochez pour étirer ou compresser sur un seul axe.

10. Filtres de Sortie (Output Filters)

- **Color Adjust** — Hue (fait pivoter toutes les couleurs), Saturation (0–200 %), et des curseurs de gain Rouge/Vert/Bleu séparés (0–200 % chacun).
- **Channel Combine** — trois cases pour R, G, B. En mode Additive, une case cochée est conservée ; en mode Subtractive, une case cochée est au contraire retirée — comme combiner de la lumière colorée face à combiner des filtres d'encre.
- **Monochrome** — convertit le résultat en vrai niveaux de gris. Prend le pas sur Channel Combine lorsqu'il est actif (l'application griséfie ces contrôles pour le montrer).

11. Memetizer

Ajoutez une légende au-dessus et/ou en dessous de l'image. Les légendes du haut et du bas sont totalement indépendantes : texte, couleur du texte, couleur de bordure, bordure activée/désactivée, épaisseur de bordure, largeur de ligne, et dimensionnement hauteur/largeur, séparément pour chacune. Capitalize et le choix de police (Impact, Console, Typewriter, Cursive, Bold Sans) sont partagés entre les deux.

12. Thème et Affichage

Basculez entre un thème clair et un thème sombre « Black Terminal ». « Hide panel borders » et « Hide canvas border » suppriment les cadres décoratifs, pour un rendu plus épuré ou un export plus propre.

13. Enregistrement

« Download PNG » enregistre exactement ce qui est à l'écran — y compris la légende Memetizer et le Background actuel — sous forme de fichier PNG.

14. Réinitialisation (Reset / Default)

Restaure tous les contrôles à leur valeur de départ. L'image chargée et le thème choisi sont conservés, car recharger une image est l'étape la plus longue.

Deutsch

1. Was ist Stencilizer?

Stencilizer ist ein kostenloses, browserbasiertes Bildwerkzeug, gebaut mit p5.js. Es läuft vollständig in Ihrem Browser — nichts wird auf einen Server hochgeladen, keine Installation ist nötig. Laden Sie ein Foto, und Stencilizer kann es in eine Schwarz-Weiß-Schablone, ein vereinfachtes Poster, eine Farbharmonie-Palette oder eine grobe Mosaik-Vorlage verwandeln — nützlich zum Malen, Schablonenschneiden, Drucken oder einfach zum Umgestalten eines Bildes.

2. Ein Bild laden

Klicken Sie im FILE-Panel auf „Choose File“ und wählen Sie ein Bild von Ihrem Gerät. Es erscheint sofort auf der Leinwand. Es wird nichts irgendwo hochgeladen; die gesamte Anwendung läuft lokal in der Seite.

3. Modi

- **Original** — zeigt das Foto unverändert, abgesehen von aktiven Output Filters.
- **Stencil** — reduziert das Bild anhand der Helligkeit auf reines Schwarz-Weiß.
- **Basic RGB** — reduziert jedes Pixel auf Schwarz, Weiß, Rot, Grün oder Blau, je nachdem, was am nächsten liegt.
- **Harmony** — reduziert das Bild auf eine kleine Palette, die nach einer Farbharmonie-Regel aufgebaut ist (siehe Abschnitt 6).
- **Gross Lines** — wie Stencil, aber vorher in großen Blöcken vereinfacht, was dicke, klobige Bereiche erzeugt — gut für Mosaik oder einfarbige Schablonenarbeit.

4. Genauigkeit (①–⑩)

Steuert, wie stark das Bild vereinfacht wird, bevor Stencil, Basic RGB, Harmony oder Gross Lines ausgeführt werden. ① behält die feinsten Details; ⑩ ist am größten. Im Original-Modus hat es keine Wirkung, was die App durch Ausgrauen deutlich macht.

5. Harmonie-Regler

Wenn der Harmony-Modus aktiv ist, erscheinen vier weitere Regler:

- **Harmony Type** — Complementary, Analogous, Triadic, Tetradic oder Monochromatic (erklärt in Abschnitt 6).
- **Hue Offset** — dreht die gesamte Palette gegenüber dem automatisch aus Ihrem Bild ermittelten Farbton. Gilt auch im Monochromatic-Modus, da dieses Schema zwar einen einzigen Farbton behält, aber trotzdem einen Ausgangspunkt braucht.

- **Analog Distance** — nur im Analogous-Modus aktiv; steuert, wie eng die benachbarten Farbtöne beieinander liegen (10°–60°).
- **Palette Saturation / Palette Brightness** — steuern, wie kräftig oder gedeckt die erzeugten Farben bei allen Schemata außer Monochromatic sind; dort legen sie stattdessen den Mittelton fest, um den herum der helle und der dunkle Farbton gebildet werden (siehe Abschnitt 6).

Das kleine Farbrad zeigt die aktuelle Palette und die Beziehung ihrer Farben zueinander: eine Linie für Complementary, ein offener Bogen für Analogous, ein geschlossenes Dreieck für Triadic, ein geschlossenes Quadrat für Tetradic, und für Monochromatic eine einzelne Speiche vom Zentrum des Rings nach außen, mit drei Punkten, die die tatsächlichen hellen/mittleren/dunklen Töne statt dreier unterschiedlicher Farbtöne zeigen.

6. Farbtheorie: Die Fünf Harmonie-Typen

Farben auf einem Farbrad lassen sich auf wenige klassische, verlässliche Arten kombinieren. Vier davon funktionieren, indem Farbtöne in festen Winkeln zueinander gewählt werden:

- **Complementary** — zwei Farben genau gegenüber (180° Abstand). Hoher Kontrast, hohe Energie.
- **Analogous** — benachbarte Farben auf dem Rad (hier 10°–60° vom Grundton). Ruhig und harmonisch, geringer Kontrast.
- **Triadic** — drei gleichmäßig verteilte Farben (120° Abstand). Lebendig, aber ausgewogen.
- **Tetradic** — zwei komplementäre Paare (90° Abstand). Reich und abwechslungsreich, aber schwerer auszubalancieren.

Das fünfte, **Monochromatic**, funktioniert völlig anders — es verwendet überhaupt keine mehreren Farbtöne. Es behält einen Farbton konstant bei und baut seine Palette nur durch Variation von Sättigung und Helligkeit/Wert auf: ein hellerer, weicherer Farbton, der Grundton selbst, und ein dunklerer, etwas kräftigerer Schattenton. In Stencilizer legen die Regler Palette Saturation und Palette Brightness diesen Grundton direkt fest, und der helle bzw. dunkle Ton werden automatisch darum herum erzeugt. Dies ist seit Version 0.7.5 ein echter, voll funktionsfähiger Harmonie-Modus — in früheren Versionen existierte die Idee nur als Hinweis in diesem Handbuch, ohne einen dafür auswählbaren Modus.

7. Ränder (Margins)

Die Horizontal- und Vertikal-Regler (0–50 %) verkleinern den sichtbaren Bildbereich und lassen einen Rand übrig. Jeder hat eine eigene „Black“-Checkbox, um diesen Rand vollflächig schwarz zu füllen (nützlich für Druckbeschnitt oder Rahmung); andernfalls zeigt der Rand den aktuellen Background.

8. Hintergrund (Background)

Wählen Sie, was hinter und um das Bild herum angezeigt wird: Transparent (echtes Alpha, bleibt im heruntergeladenen PNG erhalten), Schwarz oder Weiß.

9. Bildanpassung (Image Fit)

- **Shrink to Viewport** — die Standardeinstellung; das Bild wird eingepasst, Seitenverhältnis bleibt erhalten.
- **Fill Background** — streckt das Bild, um den verfügbaren Bereich vollständig zu füllen, unabhängig vom Seitenverhältnis.
- **Width- / Height-Regler** — skalieren das Bild manuell relativ zu seiner normal eingepassten Größe. „Keep Proportions“ koppelt beide für einen gleichmäßigen Zoom; abwählen, um nur auf einer Achse zu strecken oder zu stauchen.

10. Ausgabefilter (Output Filters)

- **Color Adjust** — Hue (dreht alle Farben), Saturation (0–200 %), sowie separate Rot/Grün/Blau-Regler (je 0–200 %).
- **Channel Combine** — drei Kontrollkästchen für R, G, B. Im Additive-Modus bleibt ein aktiviertes Kästchen erhalten; im Subtractive-Modus wird es stattdessen entfernt — ähnlich dem Unterschied zwischen dem Mischen von farbigem Licht und dem Kombinieren von Tintenfiltern.
- **Monochrome** — wandelt das Ergebnis in echtes Graustufen um. Überschreibt Channel Combine, solange aktiv (die App graut diese Regler zur Verdeutlichung aus).

11. Memetizer

Fügen Sie eine Beschriftung über und/oder unter dem Bild hinzu. Die obere und untere Beschriftung sind vollständig unabhängig: eigener Text, Textfarbe, Randfarbe, Rand ein/aus, Randbreite, Zeilenumbruchbreite und Höhen-/Breitenskalierung, jeweils separat. Großschreibung (Capitalize) und die Schriftwahl (Impact, Console, Typewriter, Cursive, Bold Sans) werden von beiden gemeinsam genutzt.

12. Thema & Anzeige

Wechseln Sie zwischen einem hellen Thema und einem dunklen „Black Terminal“-Thema. „Hide panel borders“ und „Hide canvas border“ entfernen dekorative Rahmen, für ein aufgeräumteres Aussehen oder einen saubereren Export.

13. Speichern

„Download PNG“ speichert genau das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist — einschließlich der Memetizer-Beschriftung und des aktuellen Background — als PNG-Datei.

14. Zurücksetzen (Reset / Default)

Setzt alle Regler auf ihren Ausgangswert zurück. Ihr geladenes Bild und die gewählte Themenwahl bleiben erhalten, da das erneute Laden eines Bildes der langsamste Teil wäre.

Italiano

1. Cos'è Stencilizer?

Stencilizer è uno strumento per immagini gratuito, basato sul browser, costruito con p5.js. Funziona interamente all'interno del browser: nulla viene caricato su un server e non serve alcuna installazione. Carichi una foto e Stencilizer può trasformarla in uno stencil bianco e nero, un poster semplificato, una palette di armonia cromatica o una guida a mosaico a blocchi spessi — utile per pittura, taglio di stencil, stampa, o semplicemente per restilizzare un'immagine.

2. Caricare un'Immagine

Clicca su "Choose File" nel pannello FILE e scegli un'immagine dal tuo dispositivo. Appare immediatamente sulla tela. Nulla viene inviato altrove; l'intera applicazione funziona localmente nella pagina.

3. Modalità

- **Original** — mostra la foto senza modifiche, a parte gli Output Filters attivi.
- **Stencil** — riduce l'immagine a bianco e nero puro in base alla luminosità.
- **Basic RGB** — riduce ogni pixel al colore più vicino tra nero, bianco, rosso, verde o blu.
- **Harmony** — riduce l'immagine a una piccola palette costruita secondo una regola di armonia cromatica (vedi Sezione 6).
- **Gross Lines** — come Stencil, ma pre-semplificato in blocchi grandi, producendo regioni spesse ideali per mosaico o stencil monocromatico.

4. Precisione (①–⑩)

Controlla quanto viene semplificata l'immagine prima che vengano eseguiti Stencil, Basic RGB, Harmony o Gross Lines. ① mantiene il dettaglio più fine; ⑩ è il più grossolano. Non ha effetto in modalità Original, e l'app lo mostra in grigio per renderlo chiaro.

5. Controlli di Armonia

Quando la modalità Harmony è attiva, compaiono altri quattro controlli:

- **Harmony Type** — Complementary, Analogous, Triadic, Tetradic o Monochromatic (spiegati nella Sezione 6).
- **Hue Offset** — ruota l'intera palette rispetto alla tonalità rilevata automaticamente dalla tua immagine. Si applica anche in modalità Monochromatic, poiché quello schema mantiene una sola tonalità ma ha comunque bisogno di un punto di partenza.
- **Analog Distance** — attivo solo in modalità Analogous; controlla quanto sono ravvicinate le tonalità vicine (10°–60°).

- **Palette Saturation / Palette Brightness** — controllano quanto sono vivaci o attenuati i colori generati in tutti gli schemi tranne Monochromatic, dove invece definiscono il tono medio attorno al quale vengono costruiti la tinta chiara e l'ombra scura (vedi Sezione 6).

La piccola ruota dei colori mostra la palette attuale e come si relazionano i suoi colori: una linea per Complementary, un arco aperto per Analogous, un triangolo chiuso per Triadic, un quadrato chiuso per Tetradic, e per Monochromatic un singolo raggio che parte dal centro dell'anello verso l'esterno, con tre punti che mostrano i toni chiaro/medio/scuro reali invece di tre tonalità distinte.

6. Teoria del Colore: I Cinque Tipi di Armonia

I colori su una ruota cromatica si combinano in modo affidabile in alcuni modi classici. Quattro di essi funzionano scegliendo tonalità ad angoli fissi tra loro:

- **Complementary** — due colori direttamente opposti (180° di distanza). Alto contrasto, molta energia.
- **Analogous** — colori adiacenti sulla ruota (qui, 10°–60° da una tonalità base). Calmo e armonioso, basso contrasto.
- **Triadic** — tre colori distribuiti equamente (120° di distanza). Vivace ma equilibrato.
- **Tetradic** — due coppie complementari (90° di distanza). Ricco e vario, ma più difficile da bilanciare.

Il quinto, **Monochromatic**, funziona in modo completamente diverso — non usa affatto tonalità multiple. Mantiene una sola tonalità costante e costruisce la sua palette variando solo saturazione e luminosità/valore: una tinta più chiara e morbida, il tono base stesso, e un'ombra più scura e leggermente più intensa. In Stencilizer, i cursori Palette Saturation e Palette Brightness definiscono direttamente questo tono base, e la tinta chiara/l'ombra vengono generate automaticamente attorno ad esso. Questa è una modalità di armonia reale e pienamente funzionante a partire dalla versione 0.7.5 — nelle versioni precedenti l'idea esisteva solo come nota in questo manuale, senza una modalità selezionabile dietro.

7. Margini

I cursori Horizontal e Vertical (0–50 %) riducono l'area visibile dell'immagine, lasciando un margine attorno. Ciascuno ha una propria casella "Black" per riempire quel margine di nero pieno (utile per abbondanza di stampa o incorniciatura); altrimenti il margine mostra il Background attuale.

8. Sfondo (Background)

Scegli cosa viene mostrato dietro e attorno all'immagine: Transparent (alfa reale, conservata nel PNG scaricato), Black o White.

9. Adattamento dell'Immagine (Image Fit)

- **Shrink to Viewport** — l'impostazione predefinita; l'immagine viene scalata per adattarsi, mantenendo le proporzioni.

- **Fill Background** — allunga l'immagine per riempire completamente l'area disponibile, ignorando le proporzioni.
- **Cursori Width / Height** — ridimensionano manualmente l'immagine rispetto alla sua dimensione normale adattata. "Keep Proportions" blocca i due insieme per uno zoom uniforme; deselecta per allungare o comprimere su un solo asse.

10. Filtri di Output (Output Filters)

- **Color Adjust** — Hue (ruota tutti i colori), Saturation (0–200 %), e cursori di guadagno Rosso/Verde/Blu separati (0–200 % ciascuno).
- **Channel Combine** — tre caselle per R, G, B. In modalità Additive una casella selezionata viene mantenuta; in modalità Subtractive viene invece rimossa — come combinare luce colorata rispetto a combinare filtri d'inchiostro.
- **Monochrome** — converte il risultato in vera scala di grigi. Sostituisce Channel Combine mentre è attivo (l'app mostra questi controlli in grigio per evidenziarlo).

11. Memetizer

Aggiungi una didascalia sopra e/o sotto l'immagine. Le didascalie superiore e inferiore sono completamente indipendenti: testo, colore del testo, colore del bordo, bordo attivo/disattivo, spessore del bordo, larghezza di andare a capo, e dimensionamento altezza/larghezza, separatamente per ciascuna. Capitalize e la scelta del font (Impact, Console, Typewriter, Cursive, Bold Sans) sono condivisi tra le due.

12. Tema e Visualizzazione

Passa da un tema chiaro a un tema scuro "Black Terminal". "Hide panel borders" e "Hide canvas border" rimuovono le cornici decorative, per un aspetto più pulito o un'esportazione più pulita.

13. Salvataggio

"Download PNG" salva esattamente ciò che è a schermo — inclusa la didascalia Memetizer e il Background attuale — come file PNG.

14. Ripristino (Reset / Default)

Riporta tutti i controlli al loro valore iniziale. L'immagine caricata e il tema scelto vengono mantenuti, poiché ricaricare un'immagine è la parte più lenta.