



MANUAL FUNCIONAL

Zonas de cobertura

Documentación oficial del ecosistema Costa-Go

Versión: 2.0

Actualizado: 29 de agosto de 2026

Fuente: repositorio `main`

1. [Ficha del módulo](#)
2. [Objetivo y acceso](#)
3. [Interfaz](#)
4. [Acciones](#)
5. [Flujo operativo](#)
6. [Estados](#)
7. [Controles y recomendaciones](#)

Este documento describe únicamente funciones verificadas en el código fuente actual. Toda limitación se identifica de forma expresa.

Ficha del módulo

Campo	Descripción
Módulo	Zonas de cobertura
Usuarios	Superadministración y gestores territoriales autorizados
Acceso	Panel → Zonas de cobertura
Fuente de verdad	API y base PostgreSQL de Costa-Go

Objetivo y acceso

Gestionar polígonos operativos como fuente única del backend, aplicación y panel.

Acceso: Panel → Zonas de cobertura. El backend valida sesión, permiso y alcance; la visibilidad del menú por sí sola no autoriza una acción.

Interfaz


Listado y filtros Elemento verificado en la interfaz o flujo actual.	Mapa general Elemento verificado en la interfaz o flujo actual.
Editor Polygon/MultiPolygon Elemento verificado en la interfaz o flujo actual.	Dibujo y edición de vértices Elemento verificado en la interfaz o flujo actual.
Importar/exportar GeoJSON Elemento verificado en la interfaz o flujo actual.	Audiencia Elemento verificado en la interfaz o flujo actual.
Prioridad Elemento verificado en la interfaz o flujo actual.	Versiones Elemento verificado en la interfaz o flujo actual.
Activación Elemento verificado en la interfaz o flujo actual.	

Acciones

Costa-Go · Zonas de cobertura · Documento controlado v2.0

- Crear una zona inicialmente inactiva.
- Dibujar o importar geometría WGS84.
- Validar cierre, coordenadas, topología y superposición.
- Previsualizar bounds, área y vértices.
- Activar/desactivar con permisos.

Flujo operativo



Estados

El módulo consulta estados propios de las entidades relacionadas; no introduce un catálogo adicional.

Controles y recomendaciones

- GeoJSON usa longitud, latitud.
- ATACAMES_PROD y CUENCA_TEST son zonas independientes; la segunda se limita a usuarios autorizados.
- No existe borrado físico de una zona con historia operativa.