## Estatus para tus CASOS DE PRUEBA

De esta manera podemos identificar el Avance de nuestros casos en la Matriz de prueba, una vez que comenzamos con la ejecución de los casos.

Estados de Ejecución	Definición Estándar
Aprobado	Se considera que una prueba ha sido aprobada si su resultado
	real coincide con el resultado esperado.
Incompleto	Un caso de prueba que no ha completado la ejecución por
	varias razones.
Parcialmente Bloqueado	Un caso de prueba que no puede ejecutarse completamente
	porque no se cumplen algunas de las condiciones previas
	para la ejecución.
No concluyente	Un caso de prueba que devuelve un resultado que no es claro
	y requiere mayor investigación.
Con Anomalías	Se considera que una prueba ha fallado si su resultado real no
	coincide con el resultado esperado.
Error	Una prueba devuelve el resultado de Error cuando hay un
	problema en la ejecución en sí misma (por ejemplo, un error
	de red o un error en el script de prueba que no permite
	continuar).
Bloqueado	Un caso de prueba que no se puede ejecutar porque no se
	cumplen las condiciones previas para su ejecución.
Falla Permanente	Un caso de prueba cuyo objetivo primario era validar una
	funcionalidad que el producto ya no tiene.
Diferido	Un caso de prueba que no se puede ejecutar completamente
	en un release pero que probablemente se ejecute en un
	release del producto posterior.
Detenido	Un caso de prueba que se detuvo en mitad de la ejecución. El
	estado Detenido está inhabilitado de forma predeterminada
	y no se incluye como opción hasta que lo habilite desde la
	sección Estados de ejecución del diálogo Propiedades de
	proyecto.
En Curso	El estado En curso se define automáticamente para indicar
	que un caso de prueba se está ejecutando en este momento.
	Puede elegir marcar un caso de prueba como En curso para
	fines de creación de informes, pero esto no planifica dicho
	caso de prueba para su ejecución en el futuro. El estado En
	curso está inhabilitado de forma predeterminada y no se
	incluye como opción hasta que lo habilite desde la sección
	Estados de ejecución del diálogo Propiedades de proyecto.
No Ejecutar	Un caso de prueba que todavía no se ha ejecutado. (Este
	estado de configuración no es configurable.)