KETTLE SPOON 使用手册

融汇兴业 www.rewin.com.cn 开发部 高健 2010年12月

MSN: hhjtu524@sina.com

- 1.到官方网站下载 http://kettle.pentaho.org/
- 2.配置 JAVA 环境,解压下载包到英文路径下。如: D:\pdi-ce-4.0.1-stable\data-integration
- 3.文档说明:本文只介绍基本的同步和定时 JOB,其他高级操作请自行拓展。
- 4.工作区介绍:

运行安装目录下 Spoon.bat 欢迎界面:




欢迎界面后进入工作平台,一般应用中使用转换和 JOB 即可。




双击转换即新建转换作用。


通过主对象树可以配置所要用到的数据库连接。



配置好后点击核心对象。



下图是 JOB 用到的基本元素。



5.建立转换


选中列表中的的"表输入"、"表输出"、"插入/更新",拖拽到右侧工作区。鼠标选中节点键盘按 shift 键,拖拽即可连线。下图是一个转换,有两个动作,一是直接从数据源表同步数据到目标表,一是检查源表的插入和更新,同步到目标表。



黑色线为生效,灰色线为失效,节点和连接可双击进行编辑。




可预览数据是否正确。



双击编辑输出动作。



点击 "Enter field mapping"进行字段选择。







选择要用的字段后点确定,注意字段的约束条件。


说明:现输入和输出表为不同库的两个同构数据表,ID 为主键。


编辑好后点击上面的执行即可。






左侧参数暂不说明, 执行完成后可以观看下方的日志。






双击编辑"插入/更新"动作。




然后点击运行。




执行前,在源库里加条新纪录。确定作业执行正常后可以保存作业,如保存路径到本地磁盘地址 C:\Documents and Settings\w_gaoj\My Documents\etl2.ktr。


6.建立定时执行的 JOB

建立 JOB 的前提是有可以完整执行的作业,上面步骤定制的作业进行保存。







从左侧列表拖拽 "START", "Success", "Transformation" 到工作区并连接,如下图。




然后双击"START"动作进行编辑。



然后双击编辑"Transformation"活动。



编辑完成后直接点击运行即可。




运行后查看日志。



当任务执行以后可以查看相对应的日志, 也可自行配置日志。



多次执行的记录结果。



可以返回工作区,查看相应的资源,如下图。

