

**173 TOTALMENTE  
DESATENDIDA+W7 – diameidie17 –  
Díaz Meilán, Diego BIS**



ÍNDICE

1.- Creación del archivo de respuesta.....3


2.- Comienzo de la instalación totalmente desatendida.....13

Conclusiones.....15

Referencias..... 15


# 1.- Creación del archivo de respuesta

Aprovecharemos que tenemos una máquina base Windows 7, antes de iniciar la máquina meteremos la iso del WAIK.




Cuando ya tengamos los pasos anteriores realizados abriremos el explorador de archivos y entraremos dentro de D: y ejecutaremos la aplicación de StarCD.

Una vez realizado el paso anterior meteremos la iso del Windows 7 y la copiaremos en una carpeta en el escritorio.




En mi caso lo meteremos en una carpeta que la llame WINDOWS7.

Ahora abriremos el administrador de imágenes del sistema de Windows.




Nos iremos a seleccionar una imagen Windows y buscaremos en la iso del Windows 7 el install.wim que se encuentra en Sources.

Como nuestra iso ya tiene la versión predeterminada no tendremos que seleccionar ninguna versión




Ahora Crearemos un nuevo archivo de respuesta.

Configuraremos la siguiente parte que será para poner el idioma.




En este paso pondremos es-ES para que se ponga en Español

También en la siguiente pestaña el idioma




Otra vez pondremos en es-ES y también pondremos onError

Ahora cambiaremos las propiedades del disco




Le pondremos la id=0 y pondremos true.

Ahora crearemos las particiones. La primera partición será donde se instalará el Windows.




Pondremos las configuraciones que vemos en pantalla.

Ahora toca la segunda partición que también la modificaremos




Y le modificaremos para dejarla como vemos en la captura

Posteriormente nos dirigimos al apartado de modificar la partición. Modificaremos la primera partición




Le pondremos las configuraciones que podemos observar

Y modificaremos la segunda partición




En este apartado tendremos que cambiar el orden y partición ID ya que el formato es el mismo

Nos iremos al apartado de Install to para cambiar las propiedades




Pondremos la id del disco y de la partición.

Ahora configuraremos la cuenta que se nos creará




Le pondré de nombre de usuario diameidie17 y de organización ISO.

A continuación meteremos el siguiente paquete de windows para poner el nombre del equipo y la zona horaria




Le pondré como nombre del equipo W7-diameidie17 y la zona horaria de Romance Standard

Ahora volveremos a poner la zona horaria para asegurarnos que se pone la zona horaria automáticamente.




Pondremos Romance Standard Time esta vez

Posteriormente tendremos que poner la cuenta que usaremos como usuario.




Utilizaré como nombre del usuario diameidie17 y de contraseña abc123.

Guardaremos el archivo dentro de la carpeta donde tenemos todos los archivos de la iso.




Lo guardaremos como **autounattend.xml**

Ahora abriremos la línea de comandos de las herramientas de implementación




Y utilizaremos el siguiente comando para poder crear la iso: **oscdimg -n -m -bC:**  
**\Users\diameidia17\Desktop\WINDOWS7\boot\etfsboot.com C:**  
**\Users\diameidia17\Desktop\WINDOWS7 C:\Users\diameidia17\Desktop\WINDOWS7V2.iso**

Una vez utilizado el comando veremos que se ha ejecutado correctamente.



Y ahora deberíamos tener la iso en la ruta que le pusimos en mi caso C:\Users\diameidie17


Ahora meteremos una carpeta compartida para poder pasarnos la iso a la máquina host.



Una vez tengamos la iso en nuestra máquina anfitriona podremos cerrar la Windows 7


## 2.- Comienzo de la instalación totalmente desatendida

Crearemos la máquina virtual Windows 7




Le pondré 32 GB de Disco Duro y 4 GB de RAM

Le meteremos la iso a la máquina virtual




Y arrancaremos nuestro Windows 7

Una vez que arrancamos la máquina virtual tendremos que esperar el proceso de instalación



Podremos dejar la instalación sola durante varios minutos.

Posteriormente de que termine la instalación desatendida.



Ya tendríamos nuestro Windows 7 listo para ser utilizado.

## Conclusiones

Con este trabajo aprenderemos a realizar una instalación desatendida totalmente automatizada. Gracias a que hemos visto como modificar los archivos de respuesta podremos esperar a que nuestro Windows 7 se instale automáticamente mientras que hacemos otras cosas.

## Referencias

Para realizar este trabajo han sido utilizados manuales de /docu y también me he apoyado en algunos foros de Internet para realizar una buena instalación completamente desatendida.