TUGAS PENDAHULUAN PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

MODUL IX API PERANGKAT KERAS



Disusun Oleh:

Dimas Cahyo Margono / 2211104060 SE-06-02

Asisten Praktikum:

Muhammad Faza Zulian Gesit Al Barru Aisyah Hasna Aulia


Dosen Pengampu:

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING FAKULTAS INFORMATIKA TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO 2024

A. SOAL NOMOR 1

 a) Buatlah satu project baru, yang mana di dalamnya memuat container berisi Icons.image_outlined, button camera, button gallery dan button hapus gambar. Button tidak harus berfungsi. Contoh tampilan



Source code

```
import 'package:flutter/material.dart';
void main() {
  runApp(MyApp());
}
class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
 Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Latihan Memilih Gambar',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.blue,
      ),
      home: ImagePickerPage(),
    );
  }
}
class ImagePickerPage extends StatelessWidget {
  @override
 Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('Latihan Memilih Gambar'),
        backgroundColor: Colors.blue,
      ),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16.0),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
          children: [
            SizedBox(height: 30), // Add space to push content
down a bit
            Container(
              height: 350, // Increase container height
              width: 350, // Increase container width
              decoration: BoxDecoration(
                border: Border.all(color: Colors.grey),
                borderRadius: BorderRadius.circular(8),
              ),
              child: Icon(
```

```
Icons.image_outlined,
                size: 250, // Increase icon size
                color: Colors.grey,
              ),
            ),
            SizedBox(height: 32), // Space between image and
buttons
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
              children: [
                ElevatedButton.icon(
                  onPressed: () {},
                  icon: Icon(Icons.camera),
                  label: Text('Camera'),
                  style: ElevatedButton.styleFrom(
                    backgroundColor: Colors.blue,
                  ),
                ),
                ElevatedButton.icon(
                  onPressed: () {},
                  icon: Icon(Icons.photo),
                  label: Text('Gallery'),
                  style: ElevatedButton.styleFrom(
                    backgroundColor: Colors.blue,
                  ),
                ),
              ],
            ),
            SizedBox(height: 16),
            ElevatedButton(
              onPressed: () {},
              child: Text('Hapus Gambar'),
              style: ElevatedButton.styleFrom(
                backgroundColor: Colors.blue,
                minimumSize: Size(double.infinity, 40),
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
```

Screenshoot Output



Deskripsi Program

Program ini adalah aplikasi Flutter yang menampilkan antarmuka untuk memilih gambar. Di dalamnya terdapat sebuah kontainer besar sebagai tempat pratinjau gambar dengan ikon sebagai placeholder. Tiga tombol di bawahnya memberikan opsi untuk membuka kamera, memilih gambar dari galeri, dan menghapus gambar, meskipun tombol-tombol ini belum memiliki fungsi yang aktif.