



Docker 容器技术 V1.0

1. docker 安装和启动

```
wget https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo -O /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo
```

```
# 设置 docker 源
```

```
yum install docker-ce -y
```

```
# 下载 docker
```

```
systemctl start docker
```

```
# 启动 docker
```

```
systemctl enable docker
```

```
# 设置开机启动 docker
```

```
systemctl status docker
```

```
# 查看 docker 是否启动
```

=====



环境要求

安装前请确保您的系统符合安装条件

1. 操作系统：支持主流 Linux 发行版本（基于 Debian / RedHat，包括国产操作系统）
2. 服务器架构：x86_64、aarch64、armv7l、ppc64le、s390x
3. 内存要求：建议可用内存存在 1GB 以上
4. 浏览器要求：请使用 Chrome、FireFox、IE10+、Edge 等现代浏览器
5. 可访问互联网

安装部署

RedHat / CentOS

```
curl -sSL https://resource.fit2cloud.com/1panel/package/quick_start.sh -o quick_start.sh && sh quick_start.sh
```

Ubuntu

```
curl -sSL https://resource.fit2cloud.com/1panel/package/quick_start.sh -o quick_start.sh && sudo bash quick_start.sh
```

Debian

```
curl -sSL https://resource.fit2cloud.com/1panel/package/quick_start.sh -o quick_start.sh && bash quick_start.sh
```

安装成功后，控制台会打印面板访问信息，可通过浏览器访问 1Panel

http://目标服务器 IP 地址:目标端口/安全入口

/=====

FileCodeBox-Lite

= 文件快递柜-轻量 =

Docker 一键部署

```
docker run -d --restart=always -p 80:8080 -v /opt/FileCodeBox:/app/data --name filecodebox lanol/filecodebox:beta
```

一键更新

```
docker pull lanol/filecodebox:beta && docker stop filecodebox && docker rm filecodebox && docker run -d --restart=always -p 80:8080 -v /opt/FileCodeBox:/app/data --name filecodebox lanol/filecodebox:beta
```

更新方式

// 更新

```
docker pull lanol/filecodebox:beta
```

// 停止容器并删除

```
docker stop filecodebox && docker rm filecodebox
```

// 重新运行容器

```
docker run -d --restart=always -p 12345:12345 -v /opt/FileCodeBox:/app/data --name filecodebox lanol/filecodebox:latest
```

完成浏览

