Table ASCII (0 - 127)

Décimal	Octal	Hex	Binaire	Caractère	
-------	-----	---	--------	------	
000	000	00	00000000	NUL	(Null char.)
001	001	01	00000001	SOH	(Start of Header)
002	002	02	00000010	STX	(Start of Text)
003	003	03	00000011	ETX	(End of Text)
004	004	04	00000100	EOT	(End of Transmission)
005	005	05	00000101	ENQ	(Enquiry)
006	006	06	00000110	ACK	(Acknowledgment)
007	007	07	00000111	BEL	(Bell)
008	010	08	00001000	BS	(Backspace)
009	011	09	00001001	HT	(Horizontal Tab)
010	012	0A	00001010	LF	(Line Feed)
011	013	0B	00001011	VT	(Vertical Tab)
012	014	0C	00001100	FF	(Form Feed)
013	015	0D	00001101	CR	(Carriage Return)
014	016	0E	00001110	SO	(Shift Out)
015	017	0F	00001111	SI	(Shift In)
016	020	10	00010000	DLE	(Data Link Escape)
017	021	11	00010001	DC1	(XON)(Device Control 1)
018	022	12	00010010	DC2	(Device Control 2)
019	023	13	00010011	DC3	(XOFF)(Device Control 3)
020	024	14	00010100	DC4	(Device Control 4)
021	025	15	00010101	NAK	(Negative Acknowledgement)
022	026	16	00010110	SYN	(Synchronous Idle)
023	027	17	00010111	ETB	(End of Trans. Block)
024	030	18	00011000	CAN	(Cancel)
025	031	19	00011001	EM	(End of Medium)
026	032	1A	00011010	SUB	(Substitute)
027	033	1B	00011011	ESC	(Escape)
028	034	1C	00011100	FS	(File Separator)
029	035	1D	00011101	GS	(Group Separator)
030	036	1E	00011110	RS	(Request to Send)(Record Separator)
031	037	1F	00011111	US	(Unit Separator)
032	040	20	00100000	SP	(Space)
033	041	21	00100001	!	(exclamation mark)
034	042	22	00100010	"	(double quote)
035	043	23	00100011	#	(number sign)
036	044	24	00100100	$	(dollar sign)
037	045	25	00100101	%	(percent)
038	046	26	00100110	&	(ampersand)
039	047	27	00100111	'	(single quote)
040	050	28	00101000	(	(left opening parenthesis)
041	051	29	00101001	)	(right closing parenthesis)
042	052	2A	00101010	*	(asterisk)
043	053	2B	00101011	+	(plus)
044	054	2C	00101100	,	(comma)
045	055	2D	00101101	-	(minus or dash)
046	056	2E	00101110	.	(dot)
047	057	2F	00101111	/	(forward slash)
048	060	30	00110000	0	
049	061	31	00110001	1	
050	062	32	00110010	2	
051	063	33	00110011	3	
052	064	34	00110100	4	

```
053        065        35        00110101              5
054        066        36        00110110              6
055        067        37        00110111              7
056        070        38        00111000              8
057        071        39        00111001              9
058        072        3A        00111010              :        (colon)
059        073        3B        00111011              ;        (semi-colon)
060        074        3C        00111100              <        (less than sign)
061        075        3D        00111101              =        (equal sign)
062        076        3E        00111110              >        (greater than sign)
063        077        3F        00111111              ?        (question mark)
064        100        40        01000000              @        (AT symbol)
065        101        41        01000001              A
066        102        42        01000010              B
067        103        43        01000011              C
068        104        44        01000100              D
069        105        45        01000101              E
070        106        46        01000110              F
071        107        47        01000111              G
072        110        48        01001000              H
073        111        49        01001001              I
074        112        4A        01001010              J
075        113        4B        01001011              K
076        114        4C        01001100              L
077        115        4D        01001101              M
078        116        4E        01001110              N
079        117        4F        01001111              O
080        120        50        01010000              P
081        121        51        01010001              Q
082        122        52        01010010              R
083        123        53        01010011              S
084        124        54        01010100              T
085        125        55        01010101              U
086        126        56        01010110              V
087        127        57        01010111              W
088        130        58        01011000              X
089        131        59        01011001              Y
090        132        5A        01011010              Z
091        133        5B        01011011              [        (left opening bracket)
092        134        5C        01011100              \        (back slash)
093        135        5D        01011101              ]        (right closing bracket)
094        136        5E        01011110              ^        (caret cirumflex)
095        137        5F        01011111              _        (underscore)
096        140        60        01100000              `
097        141        61        01100001              a
098        142        62        01100010              b
099        143        63        01100011              c
100        144        64        01100100              d
101        145        65        01100101              e
102        146        66        01100110              f
103        147        67        01100111              g
104        150        68        01101000              h
105        151        69        01101001              i
106        152        6A        01101010              j
107        153        6B        01101011              k
108        154        6C        01101100              l
109        155        6D        01101101              m
110        156        6E        01101110              n
111        157        6F        01101111              o
112        160        70        01110000              p
113        161        71        01110001              q
```

```
114        162        72        01110010                r
115        163        73        01110011                s
116        164        74        01110100                t
117        165        75        01110101                u
118        166        76        01110110                v
119        167        77        01110111                w
120        170        78        01111000                x
121        171        79        01111001                y
122        172        7A        01111010                z
123        173        7B        01111011                {        (left opening brace)
124        174        7C        01111100                |        (vertical bar)
125        175        7D        01111101                }        (right closing brace)
126        176        7E        01111110                ~        (tilde)
127        177        7F        01111111                DEL      (delete)
```