

ANALISI CR VALUE 2.3

Guida illustrativa, installazione e correzioni della versione stabile

1. Correzione principale

La versione 2.3 elimina l'errore StreamlitAPIException relativo a `session_state.nav_page`. I pulsanti non modificano più direttamente il valore del menu dopo che il widget è stato creato: il cambio pagina viene accordato e applicato all'inizio del successivo ciclo Streamlit.

Errore risolto: `st.session_state.nav_page` cannot be modified after the widget with key `nav_page` is instantiated.

2. Installazione rapida su Windows

Passaggio	Operazione
1	Installare Python 3.11 o 3.12 selezionando Add Python to PATH.
2	Mettere i tre file principali nella stessa cartella.
3	Fare doppio clic su AVVIA_ANALISI_CR_VALUE_2_3.bat.
4	Attendere l'installazione automatica dei componenti.
5	Usare il programma nel browser su localhost:8501.

3. Formati caricabili

Il selettore accetta file senza filtro di estensione. PDF, DOCX, PPTX, XLS/XLSX/XLSM/XLSB, ODS, CSV, TSV, TXT, RTF, JSON, XML, HTML e immagini possono essere analizzati automaticamente quando le librerie necessarie sono disponibili. DOC legacy, ZIP, EML, MSG, CAD e altri formati vengono comunque accettati e archiviati.

4. Anagrafica cliente

Partita IVA e codice fiscale sono facoltativi. Il cliente può essere salvato anche senza dati fiscali. In assenza di identificativo fiscale, l'anti-duplicato usa denominazione e Comune; se mancano anche questi dati viene creata una chiave tecnica anonima.

5. Flusso operativo

1. Aprire Inserisci CR.
2. Selezionare un documento di qualsiasi formato.
3. Premere Analizza documento.
4. Verificare e correggere l'anagrafica.
5. Consultare score, anomalie, banche e dati estratti.
6. Generare l'anteprima PDF.
7. Salvare il report nell'archivio del cliente.
8. Aprire Elenco Report per ricerca, download o eliminazione.

6. OCR

Per PDF scansionati e immagini installare Tesseract OCR. Senza Tesseract, il programma continua a funzionare e archivia i file, ma non può riconoscere automaticamente il testo presente solo nell'immagine.

7. File inclusi

Analisi_CR_VALUE_2_3_STABILE.py: applicazione completa. AVVIA_ANALISI_CR_VALUE_2_3.bat: avvio automatico. requirements.txt: dipendenze Python. LEGGIMI_AVVIO.txt: istruzioni essenziali.

8. Verifica tecnica

Il sorgente è stato sottoposto a compilazione sintattica Python. La correzione della navigazione è stata applicata a tutti i pulsanti che cambiano pagina, evitando la scrittura tardiva sullo stato del widget.