

- 1. Pobieramy
  - https://fw.draytek.com.tw/Utility/Smart%20VPN%20Client/v5.6.1/Smart%20VPN%20Client\_v5.6.1.zip
  - Jeśli link nie zadziała, to wchodzimy na https://draytek.pl/wsparcie/narzedzia/#start i szukamy SMART VPN CLIENT
- 2. Wchodzimy w POBRANE. Klikamy prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybieramy WYPAKUJ PLIKI(sposób rozpakowania zależy od programu do obsługi archiwów).




3. Uruchamiamy SmartVPNClient




## 4. Na każdym oknie klikamy NEXT.



## 5. Klikamy INSTALL.




6. Po zakończeniu instalacji, klikamy YES. Komputer uruchomi się ponownie.



- 7. Uruchamiamy Draytek Smart VPN Client. Ikona będzie na pulpicie, bądź w menu start.
- 8. Przechodzimy do zakładki PROFILE i klikamy DODAJ.
- Ø DrayTek Smart VPN Client 5.6.1 
   □ ×


## **Dray** Tek Smart VPN Client



Wypełniamy następująco:
 Nazwa profilu – wg. uznania
 Typ – SSL VPN
 IP lub nazwa hosta – glamsmilepoland.ddns.net
 Typ uwierzytelniania – użytkownik i hasło

Login i hasło – wg. przydzielonych informacji


Po wszystkim klikamy OK.




10. Przechodzimy do zakładki POŁĄCZENIE i klikamy POŁĄCZ.




O DrayTek Smart VPN Client 5.6.2




11. Po udanym nawiązaniu połączenia, zobaczymy informacje o statusie połączenia na zielono.




12. Następnie możemy połączyć się pulpitem zdalnym. Otwieramy menu start i wpisujemy PULPIT ZDALNY




13. Uruchamiamy aplikację. Wyświetli się następujące okno:




- 14. W polu KOMPUTER wpisujemy adres IP komputera, z którym chcemy się połączyć, w tym przypadku jest to komputer CT.
- 15. Klikamy na POKAŻ OPCJE i wpisujemy nazwę użytkownika danego komputera i klikamy PODŁĄCZ



16. W oknie wpisujemy odpowiednie hasło i klikamy OK



## 17. W następnym oknie klikamy TAK



18. Połączenie nawiązane.

