


Le tp suivant consiste a installer un DC, a creer des groupes et des utilisateurs et a creer et configurer un serveur DNS

La documentation démontrera comment:


- Installer et configurer le serveur AD DS
- Gérer des objets Active Directory dans le serveur AD DS (Groupes et utilisateurs)
- Affecter les utilisateurs aux groupes
- Donner un role d'administrateur
- Installer et configurer un serveur DNS
- Configurer les enregistrements A et PTR du DNS

Nous allons d'abord installer et configurer le serveur AD DS:


Tout d'abord, il faut rechercher le gestionnaire de serveur



il faut ensuite renommer le serveur en tant qu'AD-01 en allant sur serveur local, cliquer sur le nom de serveur, le modifier, confirmer puis redémarrer afin que le changement s'effectue



une fois l'ordinateur redémarré retourner sur le gestionnaire de serveur puis choisir ajouter des rôles et fonctionnalités



Choisir le role service AD DS puis aller dans confirmation pour confirmer (etant donné que le service avait été installé hier sans capture, nous prendrons un exemple aléatoire sans l'installer afin de montrer ce que l'écran aurait du afficher

☐ Accès à distance
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil
☐ Hyper-V
☐ Serveur de télécopie
☐ Serveur DHCP
☐ Serveur DNS
☐ Serveur Web (IIS)
☐ Service Guardian hôte
☒ **Services AD DS (Installé)**
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
☐ Services Bureau à distance
☐ Services d'activation en volume
☐ Services d'impression et de numérisation de document
☐ Services de certificats Active Directory

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☐ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire
 Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.


.NET Framework 4.8 Features
 ASP.NET 4.8
 Services WCF
 Activation HTTP
 Clustering de basculement
 Outils d'administration de serveur distant
 Outils d'administration de fonctionnalités
 Outils de clustering avec basculement
 Outils de gestion du cluster de basculement
 Module Cluster de basculement pour Windows PowerShell
 Serveur Web (IIS)
 Outils de gestion
 Console de gestion IIS
 Scripts et outils de gestion IIS
 Serveur Web
 Développement d'applications
 ASP.NET 4.8
 Fichiers Include côté serveur

[Exporter les paramètres de configuration](#)
[Spécifier un autre chemin d'accès source](#)


< Précédent Suivant > Installer Annuler

Redemarrer ensuite l'ordinateur puis retourner sur le gestionnaire de serveur


Cliquer sur le drapeau afin de promouvoir le serveur en contrôleur de domaine




Une fenêtre s'ouvre ensuite pour pouvoir configurer le serveur AD DS



Selectionner ajouter une nouvelle foret puis définissez le nom de domaine en tant que admwin.local




Choisissez ensuite un mot de passe afin de pouvoir confirmer l'installation du service par la suite (ici DONOdono123)



cliquez ensuite sur suivant

Une fenetre apparait a propos d'un serveur DNS, vous pouvez cliquer sur suivant sans toucher a rien



ensuite, vous devez attendre que le nom de domaine NETBIOS apparaisse et que ce soit le bon, cliquez ensuite sur suivant

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
AD-01

Configuration de déploiement...

Options du contrôleur de domaine...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configuration...

Installation

Résultats

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS :

[En savoir plus sur d'autres options](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Ensuite, vous arriverez sur une page Chemin d'accès, conserver les paramètres par défaut puis cliquez sur suivant

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
AD-01

Chemins d'accès

- Configuration de déploiement...
- Options du contrôleur de domaine...
- Options DNS
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès**
- Examiner les options
- Vérification de la configuration...
- Installation
- Résultats

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

Dossier de la base de données :	C:\Windows\NTDS	...
Dossier des fichiers journaux :	C:\Windows\NTDS	...
Dossier SYSVOL :	C:\Windows\SYSVOL	...

[En savoir plus sur les chemins d'accès Active Directory](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

une nouvelle page s'ouvre, vous devez vérifier que les options correspondent à ce que vous voulez et avez sélectionné auparavant, cliquez ensuite sur suivant

Examiner les options

SERVEUR CIBLE
AD-01

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Vérifiez vos sélections :

Créer une délégation DNS : Non

Dossier de la base de données : C:\Windows\NTDS

Dossier des fichiers journaux : C:\Windows\NTDS

Dossier SYSVOL : C:\Windows\SYSVOL

Le service Serveur DNS sera configuré sur cet ordinateur.

Cet ordinateur sera configuré pour utiliser ce serveur DNS en tant que serveur DNS préféré.

Le mot de passe du nouvel administrateur de domaine sera le même que celui de l'administrateur local de cet ordinateur.

Ces paramètres peuvent être exportés vers un script Windows PowerShell pour automatiser des installations supplémentaires

Afficher le script

[En savoir plus sur les options d'installation](#)


< Précédent

Suivant >


Installer

Annuler


Une nouvelle page s'ouvre, attendez que la vérification soit complète pour que le bouton installer soit cliquable puis cliquez sur installer



un message apparait et l'ordinateur redemarre automatiquement




Une fois redémarré, utilisez le mot de passe pour vous connecter (le premier, celui pour accéder à la machine, et non celui pour configurer le serveur ADDS)




retourner une nouvelle fois sur le gestionnaire de serveur

Le serveur AD DS est maintenant configuré, nous allons désormais gérer les objets active directory :


Cliquer sur option puis choisissez utilisateurs et ordinateurs active directory




Faites clic droit sur admwin.local puis choisissez nouveau, puis unité d'organisation



une fois dessus, choisissez un nom d'unité d'organisation




Recommencez ensuite le processus dans cette unité d'organisation a deux reprises afin d'obtenir ce resultat :




Deplacez vous ensuite dans groupes puis créez deux groupes


Faites clic droit dans groupe puis sélectionnez groupe



Nommez ensuite le groupe “ENSEIGNANT”, recommencez avec “ETUDIANT”




Allez ensuite dans l'unité d'organisation UTILISATEUR et faites clic droit>Nouveau>Utilisateur



Choisissez ensuite un Prenom, un Nom et un nom d'utilisateur pour votre utilisateur


Cliquez ensuite sur suivant, une page apparait, renseignez un mot de passe pour votre utilisateur, respectant les critères de longueur et de complexité



Cliquez ensuite sur suivant, répétez le processus 4 fois afin d'obtenir 5 utilisateurs.


Les objets ont été créés, nous allons maintenant affecter des utilisateurs a des groupes :

Sélectionnez ensuite les deux utilisateurs qui seront des enseignants, afin d'aller plus vite, vous pouvez faire ctrl clic sur les deux afin de les faire en une fois, faites ensuite un clic droit et sélectionnez ajouter a un groupe




Afin de préciser au maximum votre recherche si le nom "ETUDIANT" ou "ENSEIGNANT"

sont utilisés dans d'autres dossiers, allez dans le nom de votre serveur, puis, dans les unités organisationnelles ADMWIN > GROUPE puis sélectionnez ok




Entrez ensuite le nom du groupe et cliquez sur vérifier les noms, si le nom se souligne, c'est qu'il est correct, cliquez ensuite sur ok




Recommencez la même opération pour les deux utilisateurs étudiants

Les utilisateurs ont été affectés à leurs groupes, nous allons maintenant donner un rôle d'administrateur à un utilisateur :


Double cliquez ensuite sur l'utilisateur qui sera admin, une page apparaît ensuite, sélectionnez l'onglet "membre de"




Ecrivez ensuite “Admins du domaine” dans la case pour entrer les noms des objets à sélectionner, vérifiez les noms puis faites ok




La gestion des objets est terminée, nous pouvons maintenant installer et configurer un serveur DNS




Selectionnez ensuite ajouter des roles et fonctionnalités



Selectionnez ensuite serveur DNS puis faites suivant




Redemarrez ensuite l'ordinateur, puis, retournez sur le gestionnaire de serveur et allez sur serveur DNS




Nous allons maintenant configurer les enregistrements A et PTR du DNS


Allez ensuite dans outils en haut a droite puis sélectionnez DNS



Arrivé dans le gestionnaire DNS, allez sur Actions puis choisissez nouvelle zone



Une fois dans nouvelle zone, gardez les paramètres par défaut et cliquez sur suivant



La zone doit être principale, on peut donc garder les paramètres par défaut, cliquez sur suivant

Assistant Nouvelle zone



Type de zone

Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.



Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

- ☒ Zone principale
Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.
- ☐ Zone secondaire
Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.
- ☐ Zone de stub
Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.
- ☒ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)

< Précédent

Suivant >

Annuler

On peut également garder les paramètres par défaut pour l'étendue de la zone

Assistant Nouvelle zone



Étendue de la zone de réplication de Active Directory

Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.



Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

- ☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt :
admwins.local
- ☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine :
admwins.local
- ☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) :
admwins.local
- ☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :

< Précédent

Suivant >

Annuler

Gardez également les paramètres par défaut pour la zone de recherche étant donné que l'on souhaite faire une recherche directe

Assistant Nouvelle zone

Zone de recherche directe ou inversée

Vous pouvez utiliser une zone pour les recherches directes ou inversées.

Sélectionnez le type de zone de recherche que vous voulez créer :

☒ Zone de recherche directe

Une zone de recherche directe traduit les noms DNS en adresses IP et fournit des informations sur les services réseau disponibles.

☐ Zone de recherche inversée

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

< Précédent Suivant > Annuler

Gardez ensuite les parametres par default étant donné que nous avons configuré l'active directory plus tot

Assistant Nouvelle zone

Mise à niveau dynamique

Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.
Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☒ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☐ Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.

 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent Suivant > Annuler

Enfin, cliquez sur terminer afin de créer l'assistant nouvelle zone

Assistant Nouvelle zone

Fin de l'Assistant Nouvelle zone

L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :

Nom : wine

Type : Serveur principal intégré à Active Directory


Type de recherche : Directe

Remarque : ajoutez des enregistrements à la zone, ou vérifiez que les enregistrements sont mis à jour de façon dynamique. Vous pourrez ensuite vérifier la résolution des noms avec nslookup.

Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, cliquez sur Terminer.

< Précédent Terminer Annuler

Recommencez ensuite le processus pour la zone inversée, cette fois, sélectionnez zone inversée au lieu de zone directe



Sélectionnez ensuite la zone de recherche inversée en ipv4, plus facile a configurer qu'en ipv6

Assistant Nouvelle zone



Nom de la zone de recherche inversée

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.



Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4 ou les adresses IPv6.

☒ Zone de recherche inversée IPv4

☐ Zone de recherche inversée IPv6

< Précédent

Suivant >

Annuler

Entrez ensuite l'id du reseau, vous pouvez l'obtenir en faisant un ipconfig dans l'invite de commandes, cliquez ensuite sur suivant

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

10 .193 .54 .

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :


54.193.10.in-addr.arpa

< Précédent


Suivant >

Annuler


Ensuite, créez un pointeur TPR en faisant clic droit, puis nouveau pointeur (PTR)




Sélectionnez ensuite parcourir puis choisissez AD-01



Choisissez ensuite le seul dossier possible, zone de recherches



Ensuite, sélectionnez le nom de votre serveur, “admwin.local”



Enfin, sélectionnez votre hôte, ici ad-01

Parcourir ✕

Regarder dans :  admwin.local 

Enregistrements :

Nom	Type	Données	Horodateur
 _msdcs			
 ad-01	Hôte (A)	10.193.54.1	statique

Sélection :

Types d'enregistrements : 

Le serveur DNS est maintenant installé et les enregistrements configurés