Plan de tests internes — AZÒ

Parcours complet entre le **Client** et le **Zem**, niveau par niveau

Version du 14 octobre 2026 · à jouer avec 2 téléphones

1. Objectif et mode d'emploi

Valider, avant toute démonstration, que le client et le Zem peuvent faire ensemble **une course de bout en bout** : commande, proposition, prise en charge, trajet, paiement, notation, et que les cas particuliers (annulation, refus, coupure) se passent correctement. Chaque ligne du tableau est un **point de contrôle** : on fait l'action, on compare avec le résultat attendu, puis on coche **OK** ou **KO** et on note ce qu'on a vu.

- « Qui » indique le téléphone concerné : **C** = Client, **Z** = Zem, **A** = Admin.
- Faire les niveaux dans l'ordre : chacun suppose que le précédent est validé.
- Pour chaque KO : une capture d'écran, l'heure, le niveau et le numéro du point. Gravité : **Bloquant** (la course ne peut pas se faire), **Majeur** (gênant, contournable), **Mineur** (confort, texte, aspect).

2. Niveau 0 — Préparation

N°	Contrôle	Résultat attendu	Qui	OK / KO	Remarque
0.1	Installer le dernier APK (désinstaller l'ancien si l'installation est refusée)	L'application s'ouvre, version à jour	C + Z	☐ ☐	
0.2	Réveiller le serveur : ouvrir l'adresse `/health` du backend dans un navigateur	Réponse « ok » ; le serveur gratuit s'endort, le premier appel peut prendre ~1 min	tous	☐ ☐	
0.3	Données mobiles ou Wi-Fi actifs sur les deux téléphones ; **localisation (GPS) activée** ; notifications autorisées	Aucune fenêtre d'autorisation ne reste en attente	C + Z	☐ ☐	
0.4	Prévoir un **compte Client**, un **compte Zem validé** et le **compte Admin** (voir §3)	Trois numéros distincts disponibles	A	☐ ☐	
0.5	Choisir un lieu de test réel : le client et le Zem à **200 à 500 m** l'un de l'autre, destination à **1 à 3 km**	Distance suffisante pour voir le déplacement sur la carte	tous	☐ ☐	

3. Niveau 1 — Comptes et connexion

N°	Contrôle	Résultat attendu	Qui	OK / KO	Remarque

1.1	Créer le compte client : saisir le numéro, recevoir le code (OTP), le saisir	Connexion réussie, arrivée sur l'accueil du client	C	☐ ☐
1.2	Saisir un mauvais code OTP	Message d'erreur clair, pas de connexion	C	☐ ☐
1.3	Se déconnecter (Profil) puis se reconnecter avec le même numéro	Le client retrouve **la dernière page où il était** (pas toujours l'accueil)	C	☐ ☐
1.4	Sur chaque page client autre que l'accueil (Courses, Portefeuille, Profil, Messages, Aide…) : appuyer sur la flèche retour de la barre du haut, puis sur le bouton retour du téléphone	Retour à la page d'où l'on vient, jamais un écran au hasard	C	☐ ☐
1.5	Changer la langue de l'application (français, anglais, espagnol, allemand)	Les écrans client changent de langue, les montants restent corrects	C	☐ ☐

4. Niveau 2 — Inscription et validation du Zem

N°	Contrôle	Résultat attendu	Qui	OK / KO	Remarque
2.1	Depuis un compte client : « Devenir prestataire » → choisir Zem, remplir le dossier (identité, véhicule, photos, consentement)	Les boutons **Quitter / Continuer** sont entièrement visibles au-dessus de la barre Android ; le dossier se dépose	Z	☐ ☐	
2.2	Écran de suivi du dossier	Statut « en attente de validation » avec le délai annoncé ; le client peut continuer à utiliser l'app	Z	☐ ☐	
2.3	L'administrateur ouvre la liste des dossiers et valide celui du Zem	Le dossier passe à « approuvé »	A	☐ ☐	
2.4	Le Zem se reconnecte	Il arrive sur son **espace Zem** (et non sur l'espace client)	Z	☐ ☐	
2.5	Le Zem passe **En ligne**	Statut « en ligne », carte radar avec sa position (point bleu + cercle de précision), nombre de clients autour	Z	☐ ☐	

5. Niveau 3 — Portefeuille et recharge

N°	Contrôle	Résultat attendu	Qui	OK / KO	Remarque

3.1	Client : Portefeuille → Recharger, essayer **200 F**	Refus : minimum 300 F	C	☐ ☐	
3.2	Recharger 1 000 F avec le numéro de test (MTN 66000001) — mode test FedaPay	La page de paiement s'ouvre **dans l'application** ; à la fin elle se ferme seule	C	☐ ☐	
3.3	Après paiement	Popup « Compte rechargé +1 000 FCFA » et solde mis à jour **sans action** (quelques secondes)	C	☐ ☐	
3.4	Recharger avec le numéro d'échec (MTN 66000000)	Message clair « paiement refusé / annulé », solde inchangé	C	☐ ☐	
3.5	Fermer la page de paiement avant la fin	Pas de crédit, pas de blocage de l'application	C	☐ ☐	

6. Niveau 4 — Course immédiate (parcours nominal)

Zem en ligne et client rechargé. Tarif de référence affiché à l'écran : 150 FCFA de base + 70 FCFA par km pour un Zem à essence.

4A. Commande côté client

N°	Contrôle	Résultat attendu	Qui	OK / KO	Remarque
4.1	Accueil → demander une course, saisir l'adresse de destination (recherche, adresse enregistrée ou point sur la carte)	Le départ est la position réelle du client ; l'itinéraire se trace sur la carte	C	☐ ☐	
4.2	Lire le récapitulatif	Distance, durée et prix cohérents avec le tarif ; solde du portefeuille affiché	C	☐ ☐	
4.3	Mode « Maintenant » sélectionné → bouton **Confirmer**	Bouton actif et cliquable	C	☐ ☐	
4.4	Passer à « Programmer » puis **revenir sur « Maintenant »**	Le bouton Confirmer redevient actif (correction faite le 14/10)	C	☐ ☐	
4.5	Avec un solde volontairement trop bas	Message « solde insuffisant » et bouton Recharger ; la course ne part pas	C	☐ ☐	
4.6	Confirmer la commande	Écran de recherche d'un Zem, avec possibilité d'annuler	C	☐ ☐	

4B. Réception et proposition côté Zem

N°	Contrôle	Résultat attendu	Qui	OK / KO	Remarque
4.7	La demande arrive sur le radar du Zem	En moins de ~10 s : un point orange avec le **prénom abrégé** du client, nombre de clients mis à jour	Z	☐ ☐	
4.8	Ouvrir la demande	Départ, arrivée, distance, prix, **note du client** et nombre d'avis/courses du client	Z	☐ ☐	
4.9	Le Zem **propose ses services**	Écran d'attente avec décompte ; chez le client, une **fenêtre de proposition** s'ouvre (profil du Zem)	Z + C	☐ ☐	
4.10	Le client ouvre la fenêtre	Le Zem voit « le client regarde ton profil »	Z	☐ ☐	
4.11	Le client **accepte** ce Zem	Les deux téléphones passent au suivi : le Zem « en route vers le client », le client voit le Zem se déplacer	Z + C	☐ ☐	

4C. Approche, prise en charge et trajet

N°	Contrôle	Résultat attendu	Qui	OK / KO	Remarque
4.12	Le Zem roule vers le client	Sa position bouge de façon **fluide** chez le client, collée à la route, avec le tracé et le temps d'arrivée ; pas de saut ni de tremblement à l'arrêt	C	☐ ☐	
4.13	Sur la carte du Zem	On voit : lui, le client, le départ, l'arrivée, le tracé ; la carte reste centrée, bouton « Recentrer » si on la déplace	Z	☐ ☐	
4.14	Le Zem confirme son **arrivée** au point de prise en charge	Le client est prévenu (statut « arrivé » / notification)	Z + C	☐ ☐	
4.15	Démarrer la course avec le **code de prise en charge** donné par le client	Mauvais code refusé ; bon code → course « en cours »	Z + C	☐ ☐	
4.16	Pendant le trajet	La distance parcourue et le prix courant s'affichent des deux côtés, la position suit le trajet	Z + C	☐ ☐	
4.17	Arrivée à destination, le Zem termine la course	Course « terminée » des deux côtés	Z + C	☐ ☐	

4D. Paiement et clôture

N°	Contrôle	Résultat attendu	Qui	OK / KO	Remarque
4.18	Solde du client	Débit du **prix exact** de la course, uniquement à la fin	C	☐ ☐	
4.19	Gains du Zem	Le Zem est crédité du prix moins la commission ; la carte « Mes gains » est à jour	Z	☐ ☐	
4.20	Le client note le Zem (1 à 5 étoiles) et peut laisser un pourboire	Note enregistrée, pourboire débité et crédité si donné	C	☐ ☐	
4.21	Le Zem note le client	Fenêtre de notation après la course ; note prise en compte	Z	☐ ☐	
4.22	Reçu de la course (Courses → course terminée → Reçu)	Texte partageable ; le client **ne voit pas** la commission, le Zem voit son net	C + Z	☐ ☐	
4.23	Historique « Courses »	La course apparaît, statut « terminée », prix exact	C + Z	☐ ☐	

7. Niveau 5 — Arrêt en cours de route (course partielle)

N°	Contrôle	Résultat attendu	Qui	OK / KO	Remarque
5.1	Pendant une course en cours, le client demande un **arrêt** avant la destination	Le Zem voit la demande en direct et peut accepter ou refuser	C + Z	☐ ☐	
5.2	Le Zem refuse	Le client est prévenu ; la course continue normalement	C + Z	☐ ☐	
5.3	Le client annule sa propre demande d'arrêt	La demande disparaît chez le Zem	C + Z	☐ ☐	
5.4	Le Zem accepte l'arrêt, puis le paiement se fait avec le **code d'arrêt**	La course se termine ; le prix correspond à la **distance réellement parcourue**	C + Z	☐ ☐	
5.5	Proposition d'arrêt faite par le Zem (si l'écran le permet)	Le client voit la demande et peut accepter ou refuser	C + Z	☐ ☐	

8. Niveau 6 — Annulations et refus (très important)

N°	Contrôle	Résultat attendu	Qui	OK / KO	Remarque
6.1	Le client annule pendant la **recherche** (avant toute proposition)	La demande disparaît du radar du Zem ; aucun débit	C + Z	☐ ☐	
6.2	Le client annule pendant que la **fenêtre de proposition** est ouverte / que le Zem attend	L'écran d'attente du Zem se ferme avec « Le client a annulé sa demande »	C + Z	☐ ☐	
6.3	Le client annule **après avoir choisi le Zem** (Zem en route ou arrivé)	Le Zem reçoit **immédiatement** l'alerte « Le client a annulé la course » (+ notification) ; sa carte se vide ; il peut prendre une autre demande	C + Z	☐ ☐	
6.4	Le **Zem annule** après avoir été choisi	Le client reçoit l'alerte « Ton Zem a annulé… nous cherchons un nouveau Zem » et la recherche reprend ; **nouveau code** de prise en charge	Z + C	☐ ☐	
6.5	Le Zem retire sa proposition avant la décision du client	La fenêtre se ferme chez le client avec un message clair	Z + C	☐ ☐	
6.6	Le client **refuse** la proposition du Zem	Le Zem est prévenu et peut accepter une autre demande	C + Z	☐ ☐	
6.7	Proposition non traitée jusqu'à **expiration**	Des deux côtés la proposition se ferme sans blocage	C + Z	☐ ☐	
6.8	Deux Zems proposent sur la même demande (si 2 Zems disponibles) ; le client en choisit un	L'autre est prévenu que la demande est prise ailleurs	Z + C	☐ ☐	
6.9	Après chaque annulation : solde du client	Aucun débit pour une course non terminée	C	☐ ☐	
6.10	Annuler avec l'application du Zem **fermée** ou le téléphone verrouillé	Notification reçue ; à la réouverture, l'écran est à jour	Z	☐ ☐	

9. Niveau 7 — Course programmée

N°	Contrôle	Résultat attendu	Qui	OK / KO	Remarque

7.1	Client : choisir « Programmer », un jour puis une heure (au plus tôt dans ~35 min)	L'heure choisie s'affiche ; le bouton devient « Confirmer la course programmée »	C	☐ ☐	
7.2	Après confirmation	Course visible comme « programmée le … » ; **absente du radar** du Zem pour l'instant	C + Z	☐ ☐	
7.3	~15 min avant l'heure	La demande est libérée : elle apparaît sur le radar des Zems et la suite est celle du niveau 4	Z + C	☐ ☐	
7.4	Annuler une course programmée avant sa libération	Elle disparaît des courses du client, aucun débit	C	☐ ☐	

10. Niveau 8 — Sécurité, aide et messages

N°	Contrôle	Résultat attendu	Qui	OK / KO	Remarque
8.1	Pendant une course : bouton **SOS**	Trois actions : appeler les secours, prévenir AZ Ɔ avec la position, SMS au contact d'urgence avec la position	C	☐ ☐	
8.2	Partager le suivi de la course (si disponible)	Un lien / texte de partage s'ouvre	C	☐ ☐	
8.3	Assistance : créer une demande, y répondre côté admin	La réponse apparaît dans la conversation du demandeur	C / Z / A	☐ ☐	
8.4	Notifications reçues pendant la course (acceptation, arrivée, annulation, fin)	Textes dans la langue de l'utilisateur, clic ouvre l'application	C + Z	☐ ☐	
8.5	Note basse répétée (si on veut tester) : avertissement puis restriction	Bandeau orange puis rouge ; la restriction bloque la demande avec un message clair	C / Z	☐ ☐	

11. Niveau 9 — Qualité de la carte et du GPS

N°	Contrôle	Résultat attendu	Qui	OK / KO	Remarque
9.1	Zem à l'arrêt, en ligne, 2 minutes	Le point bleu ne « tremble » pas ; le cercle de précision reste petit (quelques mètres à l'extérieur)	Z	☐ ☐	
9.2	Zem qui roule sur une rue connue	Le curseur suit la **chaussée**, avec la flèche de direction, sans retard visible	Z + C	☐ ☐	

9.3	Passage entre des immeubles / sous un abri	Pas de saut de plusieurs centaines de mètres ; retour à la normale ensuite	Z	☐ ☐
9.4	Comparer la position affichée avec la position réelle (repère visible)	Écart à noter en mètres dans la remarque (objectif : moins de 15 m)	tous	☐ ☐
9.5	Tracé et temps d'arrivée	Le tracé suit de vraies routes ; le temps annoncé est plausible	C + Z	☐ ☐

12. Niveau 10 — Cas limites (réseau, application, téléphone)

N°	Contrôle	Résultat attendu	Qui	OK / KO	Remarque
10.1	Couper les données du client 20 s pendant la course, puis les rétablir	Pas de plantage ; le suivi reprend ; message de réseau coupé éventuel	C	☐ ☐	
10.2	Couper les données du Zem 20 s pendant la course	La course n'est pas perdue ; position de nouveau envoyée au retour du réseau	Z	☐ ☐	
10.3	Fermer complètement l'application (client puis Zem) pendant une course, la rouvrir	La course en cours est retrouvée, aucune donnée perdue	C + Z	☐ ☐	
10.4	Refuser l'autorisation de localisation	Message demandant de l'activer, pas de plantage	C + Z	☐ ☐	
10.5	Zem passe « Hors ligne » pendant une course	Refusé avec message : terminer ou annuler la course d'abord	Z	☐ ☐	
10.6	Écrans de petite taille et grande taille (si possible deux modèles)	Aucun bouton masqué par la barre du système, textes lisibles	C + Z	☐ ☐	
10.7	Deux courses d'affilée avec les mêmes comptes	La seconde ne garde aucun reste de la première (carte, code, alertes)	C + Z	☐ ☐	

13. Synthèse à remplir

Niveau	Points	OK	KO	Gravité du pire KO	Décision
0 Préparation	5				
1 Comptes et connexion	5				
2 Inscription et validation du Zem	5				
3 Portefeuille et recharge	5				

4 Course immédiate	23
5 Arrêt en cours de route	5
6 Annulations et refus	10
7 Course programmée	4
8 Sécurité, aide, messages	5
9 Carte et GPS	5
10 Cas limites	7

Testeur client : _____ Testeur Zem : _____ Date : ___ / ___ / 2026 Modèles de téléphone : _____

14. À savoir avant de commencer

Limites connues.

- Le paiement est en **mode test** (FedaPay sandbox) : aucun vrai argent n'est débité, uniquement les numéros de test fonctionnent.
- Pas encore de paiement **en espèces**, de codes promo ni de parrainage : ces fonctions attendent des décisions métier.
- Les voix en **Fon et Yoruba** ne sont pas encore enregistrées ; elles lisent le français en attendant.
- La carte utilise des serveurs publics (OpenStreetMap) : en cas de très mauvais réseau, des tuiles peuvent mettre du temps à s'afficher.
- Les points des niveaux 6 (annulations) et 9 (GPS) sont les corrections les plus récentes : ils n'ont pas encore été vérifiés sur de vrais téléphones, ce sont les plus importants à tester.
- Le serveur gratuit s'endort : la première action peut être lente ; la réveiller avant de commencer (point 0.2).

Plan établi le 14 octobre 2026 d'après les fonctions présentes dans la version envoyée en ligne le jour même.