

Guide Cue Creator

Membaca sesi Ableton Live (`.als`), mencocokkan locator dengan file cue audio, dan menghasilkan file WAV stereo tunggal (`guide_cues.wav`) yang siap dimasukkan ke track cue panduan khusus pada beat 0.

Yang Disertakan

```
cue_creator.html    ← aplikasinya (buka file ini)
GUIDE CUES/        ← perpustakaan cue audio (sudah disertakan)
```

Persyaratan

- **Chrome atau Edge** (direkomendasikan) — akses folder tanpa klik tambahan setelah pertama kali
 - **Firefox** — berfungsi, pilih ulang folder sekali per sesi browser jika diperlukan
 - Koneksi Internet (memuat pako, Fuse.js, Dexie dari CDN)
-

Mulai Cepat

1. Klik dua kali `cue_creator.html` — terbuka di browser default Anda
2. Klik **Pilih Folder** dan pilih folder yang berisi `GUIDE CUES/`
3. Pilih **bahasa** dari menu tarik-turun
4. Seret file `.als` Anda ke area unggah (atau klik untuk mencari)
5. Tinjau tabel cue — hijau = cocok, kuning = kepercayaan rendah, merah = tidak cocok
6. Klik **Pratinjau** (atau tekan **Spasi**) untuk mendengarkan
7. Klik **Render WAV** — mengunduh `guide_cues.wav`
8. Seret `guide_cues.wav` ke sesi Ableton Anda pada beat 0 di track khusus

Di Chrome/Edge, pilihan folder diingat. Langkah 2 hanya perlu dilakukan sekali.

Yang Dilakukan Aplikasi

- Menempatkan setiap cue bagian **1 bar sebelum** locator-nya
 - Menghasilkan **hitungan masuk** untuk 2 bar pertama (beat 0–7 untuk 4/4)
 - Menekan cue bagian yang jatuh di dalam wilayah hitungan masuk
 - Melewati locator bernama `count off` atau `next song`
 - Mendukung otomasi tempo (sesi BPM variabel)
-

Tanda Waktu yang Didukung

3/4 · 4/4 · 6/8 · 12/8

Bahasa yang Didukung

Inggris · Spanyol · Prancis · Indonesia · Korea · Filipina · Portugis

Kontrol Tabel Cue

Kolom	Yang Harus Dilakukan
Locator	Hanya baca — dari file .als Anda
Cue yang Cocok	Edit untuk mengganti pencocokan otomatis
Kepercayaan	Hijau ≥ 80% · Kuning ≥ 50% · Merah < 50%

Kontrol Timeline

Aksi	Hasil
Klik	Pindah ke posisi
Spasi	Putar / Jeda
Ctrl+gulir atau cubit	Zoom ke arah kursor
Tombol +/-	Perbesar/perkecil

Aksi	Hasil
Reset	Sesuaikan seluruh sesi dengan lebar
Ikuti Playhead	Aktifkan/nonaktifkan gulir otomatis

--

Spesifikasi Output

Pengaturan	Nilai
Frekuensi sampel	48.000 Hz
Saluran	Stereo
Kedalaman bit	PCM 16-bit
File	guide_cues.wav