

Guide Cue Creator

Lê uma sessão do Ableton Live (`.als`), associa os marcadores aos arquivos de cue de áudio e gera um único arquivo WAV estéreo (`guide_cues.wav`) pronto para ser colocado em uma faixa de cue guia dedicada no tempo 0.

O que está incluído

```
cue_creator.html    ← o aplicativo (abrir este arquivo)
GUIDE CUES/        ← biblioteca de cues de áudio (pré-instalada)
```

Requisitos

- **Chrome ou Edge** (recomendado) — acesso à pasta sem cliques adicionais após o primeiro uso
 - **Firefox** — funciona, selecionar novamente a pasta uma vez por sessão do navegador se necessário
 - Conexão com a Internet (carrega pako, Fuse.js, Dexie do CDN)
-

Início rápido

1. Clique duas vezes em `cue_creator.html` — abre no seu navegador padrão
2. Clique em **Selecionar pasta** e escolha a pasta que contém `GUIDE CUES/`
3. Selecione um **idioma** no menu suspenso
4. Arraste seu arquivo `.als` para a área de upload (ou clique para procurar)
5. Revise a tabela de cues — verde = boa correspondência, amarelo = baixa confiança, vermelho = sem correspondência
6. Clique em **Pré-visualizar** (ou pressione **Espaço**) para ouvir
7. Clique em **Renderizar WAV** — baixa `guide_cues.wav`
8. Arraste `guide_cues.wav` para sua sessão do Ableton no tempo 0 em uma faixa dedicada

No Chrome/Edge, a escolha da pasta é lembrada. O passo 2 é uma configuração única.

O que o aplicativo faz

- Coloca cada cue de seção **1 compasso antes** do seu marcador
 - Gera uma **contagem de entrada** para os primeiros 2 compassos (tempos 0–7 em 4/4)
 - Suprime cues de seção que caem na região da contagem
 - Ignora marcadores chamados `count off` ou `next song`
 - Suporta automação de tempo (sessões com BPM variável)
-

Compassos de tempo suportados

3/4 · 4/4 · 6/8 · 12/8

Idiomas suportados

Inglês · Espanhol · Francês · Indonésio · Coreano · Filipino · Português

Controles da tabela de cues

Coluna	O que fazer
Marcador	Somente leitura — do seu .als
Cue associado	Editar para substituir a associação automática
Confiança	Verde ≥ 80% · Amarelo ≥ 50% · Vermelho < 50%

Controles da linha do tempo

Ação	Resultado
Clique	Ir para a posição
Espaço	Reproduzir / Pausar

Ação	Resultado
Ctrl+rolar ou pinçar	Zoom em direção ao cursor
Botões +/-	Aproximar/afastar
Redefinir	Ajustar sessão completa à largura
Seguir reprodução	Ativar/desativar rolagem automática

Especificações de saída

Configuração	Valor
Taxa de amostragem	48.000 Hz
Canais	Estéreo
Profundidade de bits	PCM de 16 bits
Arquivo	<code>guide_cues.wav</code>