Projeto Sistema de Gerenciamento de Agendamento de Manutenção

Imagem com a Logo do Cliente

Especificação de Requisitos Funcionais

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor

Imagem de Cabeçalho com a Logo do Cliente

Índice

1.	Introdução	
2.	Requisitos	5
	2.1 Requisitos funcionais	5
	2.1.1 Agendamento de manutenção	
	2.1.1.1 RFA0021 - Gerenciar agendamentos de manutenção de equipamento	5
	2.1.1.1.1 RFU0020 - Agendar manutenção de equipamento	5
	2.1.1.1.1.1 RFS0025 - Bloquear caso usuário esteja alocado no mesmo horário	6
	2.1.1.1.2 RFU0022 - Alterar agendamento	
	2.1.1.1.3 RFU0023 - Consultar agendamento	7
	2.1.1.1.4 RFU0024 - Excluir agendamento	
	2.1.1.1.4.1 RFS0028 - Bloquear exclusão de manutenção agendada já efetuada	1.8
	2.1.2 Tipo de equipamento	
	2.1.2.1 RFA0018 - Gerenciar tipos de equipamento	
	2.1.2.1.1 RFU0009 - Cadastrar tipo de equipamento	
	2.1.2.1.2 RFU0015 - Alterar tipo de equipamento	
	2.1.2.1.3 RFU0017 - Excluir tipo de equipamento	
	2.1.2.1.4 RFU0019 - Consultar tipos de equipamento	
	2.1.2.2 RFU0027 - Consultar tipo de equipamento para associação	
	2.1.3 Usuário	
	2.1.3.1 RFA0001 - Gerenciar usuários	
	2.1.3.1.1 RFU0003 - Cadastrar usuário	
	2.1.3.1.1.1 RFS0005 - Enviar email ao cadastrar o usuário	
	2.1.3.1.2 RFU0004 - Alterar usuário	
	2.1.3.1.3 RFU0006 - Consultar usuários	
	2.1.3.1.4 RFU0007 - Ativar/Desativar usuário	
	2.1.3.1.5 RFU0016 - Autenticar usuário	
	2.1.3.2 RFU0026 - Consultar usuários para associação	.15

1.Introdução

Este documento especifica os requisitos funcionais do sistema de gerenciamento de agendamento de manutenção.

Imagem de Cabeçalho com a Logo do Cliente

2. Requisitos

2.1Requisitos funcionais

2.1.1Agendamento de manutenção




Figura: Gerenciar agendamentos de manutenção de equipamento

2.1.1.1RFA0021 - Gerenciar agendamentos de manutenção de equipamento

Informações		
Tipo: «Summary-Lvl»	Prioridade: Medium	
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário gerenciar agendamentos de manutenção de equipamento.		

2.1.1.1.1RFU0020 - Agendar manutenção de equipamento




Figura: RFU0020 - Agendar manutenção de equipamento

Informações		
Tipo: «Functional»	Prioridade: Medium	
Desc	rição	
O sistema deve permitir ao usuário agendar manu	ıtenção de equipamento.	
Campos de Entrada: 1.Localização (Alfanumérico de até 254 caracteres; obrigatório); 2.Tipo de equipamento (Seleção conforme RFU0027 - Consultar tipo de equipamento para associação); 3.Usuários (Seleção conforme RFU0026 - Consultar usuários para associação); 4.Data inicial da manutenção (Data e hora; dd/mm/yyyy HH:mm; obrigatório); 5.Data final da manutenção (Data e hora; dd/mm/yyyy HH:mm; obrigatório). Campos de Saída: 1.Mensagem de sucesso/erro.		

2.1.1.1.1.1RFS0025 - Bloquear caso usuário esteja alocado no mesmo horário

Informações		
Tipo: «SubFunction»	Prioridade: Medium	
Descrição		
O sistema deve bloquear um agendamento caso haja tentativa de se alocar um usuário que já esteja no mesmo intervalo de tempo alocado em um outro agendamento.		

2.1.1.1.2RFU0022 - Alterar agendamento



Figura: RFU0022 - Alterar agendamento

Informações

Imagem de Cabeçalho com a Logo do Cliente

Tipo: «Functional» Prioridade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário alterar um agendamento de manutenção de equipamento.

Campos de Entrada:

- 1.Localização (Alfanumérico de até 254 caracteres; obrigatório);
- 2.Tipo de equipamento (Seleção conforme RFU0027 Consultar tipo de equipamento para associação);
- 3. Usuários (Seleção conforme RFU0026 Consultar usuários para associação);
- 4. Data inicial da manutenção (Data e hora; dd/mm/yyyy HH:mm; obrigatório);
- 5.Data final da manutenção (Data e hora;dd/mm/yyyy HH:mm; obrigatório).

Campos de Saída:

1.Mensagem de sucesso/erro.

2.1.1.1.3RFU0023 - Consultar agendamento

Informações

Tipo: «Functional» Prioridade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário consultar agendamentos de manutenção de equipamento.

Campos de Saída:

- 1.Localização;
- 2. Tipo de equipamento;
- 3.Data inicial da manutenção;
- 4. Data final da manutenção;
- 5. Mensagem de nenhum registro encontrado.

2.1.1.1.4RFU0024 - Excluir agendamento



Figura: Excluir agendamento

Informações		
Tipo: «Functional»	Prioridade: Medium	
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário excluir um agendamento de manutenção de equipamento.		
Campos de Entrada:		
1.Agendamento à ser excluído.		
Campos de Saída:		
1.Mensagem de confirmação/sucesso/erro.		

2.1.1.4.1RFS0028 - Bloquear exclusão de manutenção agendada já efetuada

Informações	
Tipo: «SubFunction»	Prioridade: Medium
Descrição O sistema deve bloquear qualquer usuário de remover manutenções agendadas já efetuadas, para fins de histórico.	

2.1.2Tipo de equipamento



Figura: Gerenciar tipo de equipamento

2.1.2.1RFA0018 - Gerenciar tipos de equipamento

Informações	
Tipo: «Summary-Lvl»	Prioridade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário gerenciar tipos de equipamento.	

2.1.2.1.1RFU0009 - Cadastrar tipo de equipamento

Informações		
Tipo: «Functional»	Prioridade: Medium	
Desc	rição	
Descrição O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um novo tipo de equipamento. Campos de entrada: 1.Nome (Alfanumérico com até 150 caracteres; obrigatório;único); 2.Descrição (Alfanumérico com caracteres ilimitados; obrigatório); 3.Foto (Upload de arquivo;3Mb;JPG, PNG ou BMP); 4.Manual (Upload de arquivo;5Mb;PDF, DOC, DOCX, ODT ou RTF). Campos de saída: 1.Mensagem de sucesso/erro.		

2.1.2.1.2RFU0015 - Alterar tipo de equipamento

Informações

Tipo: «Functional» Prioridade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário alterar um tipo de equipamento.

Campos de entrada:

- 1. Nome (Alfanumérico com até 150 caracteres; obrigatório; único);
- 2. Descrição (Alfanumérico com caracteres ilimitados; obrigatório);
- 3.Foto (Upload de arquivo;3Mb;JPG, PNG ou BMP);
- 4.Manual (Upload de arquivo;5Mb;PDF, DOC, DOCX, ODT ou RTF).

Campos de saída:

1.Mensagem de sucesso/erro.

2.1.2.1.3RFU0017 - Excluir tipo de equipamento

Informações

Tipo: «Functional» Prioridade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário Administrador excluir um tipo de equipamento, de forma lógica, para fins de manter histórico das manutenções realizadas em tipos de equipamentos.

Campos de entrada:

1. Tipo de equipamento à ser excluído.

Campos de Saída:

1.Mensagem de confirmação/sucesso/erro.

2.1.2.1.4RFU0019 - Consultar tipos de equipamento

Informações	
Tipo: «Functional»	Prioridade: Medium
Descrição	

Imagem de Cabeçalho com a Logo do Cliente

O sistema deve permitir ao usuário consultar tipos de equipamento.

Campos de saída:

- 1.Nome;
- 2.Foto;
- 3. Mensagem de nenhum registro encontrado.

2.1.2.2RFU0027 - Consultar tipo de equipamento para associação

Informações		
Tipo: «Functional»	Prioridade: Medium	
Desc	rição	
O sistema deve permitir ao usuário consultar tipos de equipamento para associação em outros registros.		
Campos de entrada: 1.Nome (aceita valor parcial).		
Campos de saída: 1.Nome; 2.Foto; 3.Mensagem de nenhum registro encontrado.		

2.1.3Usuário



Figura: Gerenciar usuários

2.1.3.1RFA0001 - Gerenciar usuários

Informações	
Tipo: «Summary-Lvl»	Prioridade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário gerenciar usuários.	

2.1.3.1.1RFU0003 - Cadastrar usuário




Figura: Cadastrar usuário

Informações		
Tipo: «Functional»	Prioridade: Medium	
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário Administrador cadastrar um novo usuários		
Campos de Entrada: 1.Nome (Alfanumérico com até 150 caracteres; obrigatório;) 2.Email (Alfanumérico com até 150 caracteres; obrigatório; único) 3.Senha (Alfanumérico com no mínimo 8 caracteres; obrigatório;) 4.Tipo (Administrador, Colaborador); 5.Situação (Ativo ou Inativo). Campos de Saída: 1.Mensagem de sucesso/erro.		

2.1.3.1.1.1RFS0005 - Enviar email ao cadastrar o usuário

Informações

Imagem de Cabeçalho com a Logo do Cliente

Tipo: «SubFunction»

Descrição

O sistema deve enviar um e-mail de confirmação de cadastro ao usuário cadastrado.

Campos de Saída:
1.Nome;
2.Apelido;
3.Senha.

2.1.3.1.2RFU0004 - Alterar usuário

Informações		
Tipo: «Functional»	Prioridade: Medium	
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário Administrador alterar um cadastro de usuário.		
Campos de Entrada: 1.Nome (Alfanumérico com até 150 caracteres; obrigatório;); 2.Email (Alfanumérico com até 150 caracteres; obrigatório; único); 3.Senha (Alfanumérico com no mínimo 8 caracteres; obrigatório;); 4.Tipo (Administrador ou Colaborador); 5.Situação (Ativo ou Inativo).		
Campos de Saída: 1.Mensagem de sucesso/erro.		

2.1.3.1.3RFU0006 - Consultar usuários

Informações	
Tipo: «Functional»	Prioridade: Medium
Descrição O sistema deve permitir ao usuário consultar detalhes de usuários.	

Campos de entrada:
1.Nome (aceita valor parcial);
2.Email (aceita valor parcial).
Campos de saída: 1.Nome; 2.Email; 3.Tipo; 4.Situação.

2.1.3.1.4RFU0007 - Ativar/Desativar usuário

Informações		
Prioridade: Medium		
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário Administrador ativar/desativar um usuário.		
Campos de entrada: 1.Usuário a ser ativado/desativado.		
Campos de saída:		
1.Mensagem de confirmação/sucesso/erro.		
	Prioridade: Medium Descrição	

2.1.3.1.5RFU0016 - Autenticar usuário

Informações	
Tipo: «Functional»	Prioridade: High
Desc	rição
O sistema deve permitir a autenticação de usuários cadastrados e ativos.	
Campos de Entrada:	
1.Email (Alfanumérico com até 150 caracteres; obrigatório;);	
2.Senha (Alfanumérico com no mínimo 8 caracteres; obrigatório).	
Campos da Saída:	
1.Mensagem de erro/sucesso.	

Imagem de Cabeçalho com a Logo do Cliente

2.1.3.2RFU0026 - Consultar usuários para associação

Informações		
Tipo: «Functional»	Prioridade: Medium	
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário consultar dados de usuários para associação em outros registros.		
Campos de entrada: 1.Nome (Aceita valor parcial).		
Campos de saída: 1.Nome; 2.Email; 3.Mensagem de nenhum registro encontrado		