Установка плагина .ccx Фотошопа в Win11

Файлы с расширением **.ccx** — это современные UXP-плагины для Photoshop, которые работают с версии фотошопа 22.0.0 (2020 год). В Windows 11 их можно установить двумя способами.

Способ 1: Автоматический (Рекомендуемый)

Если у вас установлено официальное приложение **Adobe Creative Cloud**, вам не нужно искать папки вручную:

1. Просто **дважды кликните по файлу .ccx**.
2. Откроется окно Creative Cloud, которое само установит плагин в нужную директорию.
3. Перезапустите Photoshop.

Способ 2: Вручную (если метод 1 выдает ошибку)

Файл .ccx — это обычный архив. Если автоматическая установка не работает, выполните следующие шаги:

1. Переименуйте расширение файла из .ccx в **.zip** (например, plugin.ccx → plugin.zip).
2. Распакуйте архив с помощью любого архиватора (7-Zip, WinRAR или встроенного в Windows 11) в **отдельную папку** с названием плагина.
3. Перенесите полученную папку по одному из следующих путей (в зависимости от вашей версии):

- **Для конкретной версии Photoshop (Основной путь):**
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [Версия]\Plug-ins\
  (Например: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2024\Plug-ins\)
- **Общая папка для всех версий CC (Если первой папки нет или плагин общий):**
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC\

Важно: Внутри папки Plug-ins должна лежать *папка с содержимым архива* (например, ...\Plug-ins\MyPluginName\файлы_плагина), а не россыпь файлов в корне.

После переноса перезапустите Photoshop. Плагин появится в верхнем меню во вкладке **Plugins (Плагины)**.

Если после ручного копирования плагин не появился, напишите мне на m_js@bk.ru

Дополнительно сообщите в письме:

- Какая точная **версия Photoshop** у вас установлена?
- Появилось ли какое-то **сообщение об ошибке** при запуске?

Я помогу разобраться, совместим ли этот UXP-плагин с вашей версией программы.