
방법 2. 원격 데스크톱 실행 파일의 우선순위 설정하기

비디오를 네트워크로 전송하기 전에 비디오를 압축하는 데 일부 계산이 필요합니다. Chrome 원격 데스크톱 연결속도를 높이기 위해 원격 데스크톱 실행 파일의 우선순위를 높일 수 있습니다.

Ctrl Shift Esc를 눌러 작업 관리자를 엽니다. **세부 정보** 탭으로 이동하고 **remoting_host.exe**의 우선순위를 **높음**으로 설정합니다. 그런 다음 Chrome 원격 데스크톱을 재시작하여 문제가 해결되었는지 확인할 수 있습니다.



1. Windows 전원 옵션 변경

Windows에서 컴퓨터가 절전 모드로 전환되지 않도록 설정하세요

방법:

- 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 전원 옵션으로 이동.
- 2. 현재 사용 중인 전원 계획(예: 균형 조정) 옆에 있는 설정 변경을 클릭
- 3. 디스플레이 끄기 및 컴퓨터를 절전 모드로 설정 옵션을 모두 **'안 함'**으로 설정.
- 4. 고급 전원 관리 옵션 변경을 클릭.
 - 하드 디스크 → 하드 디스크 117: 값을 **0(사용 안 함)**으로 설정.
 - 슬립(Sleep) → 절전 모드로 전환: 값을 **0(사용 안 함)**으로 설정.
 - USB 설정 → USB 선택적 절전 모드 설정: 사용 안 함으로 변경.
- 5. **적용** 및 **확인**을 눌러 저장.

2. 네트워크 어댑터 절전 모드 해제

네트워크 연결이 끊기지 않도록 네트워크 어댑터 설정을 변경하세요.

여기 있는 방법들 모두 시도해보기

방법:

- 1. 장치 관리자를 엽니다. (Windows 검색창에 장치 관리자 입력)
- 2. 네트워크 어댑터를 찾아서 사용 중인 어댑터를 우클릭 → 속성 선택.
- 전원 관리 탭으로 이동.
- 4. 전원을 절약하기 위해 컴퓨터가 이 장치를 끌 수 있음 옵션의 체크를 해제
- 5. **확인**을 눌러 저장.

6. Windows 업데이트

Windows 업데이트가 설치를 완료하기 위해 자동으로 다시 시작할 수 있습니다. 특히, 업데이트 정책이 "자동"으로 설정된 경우 이런 현상이 발생할 수 있습니다.

- 확인 방법:
 - 설정 → Windows 업데이트 → 고급 옵션으로 이동.
 - 2. 자동 다시 시작 방지 옵션을 활성화합니다.
 - 3. 작업 시간 조정을 통해 업데이트가 실행될 시간을 설정.

3. 디스플레이 절전 모드 비활성화

원격 로그인 시 화면이 꺼지면 연결 문제가 생길 수 있으므로 디스플레이 절전 모드를 비활성화하세요.

방법:

- 1. Windows 설정 → 시스템 → 디스플레이로 이동.
- 2. 화면 끄기 시간 설정에서 모든 항목을 **'안 함'**으로 설정.

4. 컴퓨터 자동 종료 및 절전 방지

원격으로 유지하려면 아래 추가 설정도 고려하세요.

- Windows 설정 > 시스템 > 전원 및 절전:
 - 화면 끄기 및 절전 시간 모두 "안 함"으로 설정.
- 타사 프로그램 (예: Caffeine, KeepAwake) 설치:
 - 컴퓨터가 절전 모드로 전환되지 않도록 방지하는 유틸리티.