

TP05 : Le système d'exploitation – Les commandes

Contents


1) Problématique	1
2) Etude des commandes	1
3) Tutoriel commande doskey	16
4) Carte mentale	20
5) Conclusion.....	21

1) Problématique

Nous cherchons à en apprendre plus sur les commandes CMD, pour pouvoir y arriver nous allons étudier 20 différentes commandes, nous allons ensuite créer un tutoriel permettant de montrer toutes les utilisations de la commande doskey et enfin nous allons créer une carte mentale qui récapitulera les commandes vues dans les vidéos données par le site btssiogap.com

2) Etude des commandes

Ici nous allons étudier 20 différentes commandes, pour cela nous allons tout d'abord récupérer la commande à l'aide de l'option /?, puis nous allons expliquer son fonctionnement, enfin on va montrer un exemple d'utilisation et pour finir nous allons suivre l'exemple pour effectuer le test sur le disque D :



comp

Aide :

```
D:\>comp /?
Compare le contenu de deux fichiers ou ensembles de fichiers.

COMP [data1] [data2] [/D] [/A] [/L] [/N=chiffre] [/C] [/OFF[LINE]] [/M]

data1    Spécifie l'emplacement et le(s) nom(s) du (des) premier(s) fichier(s) à comparer.
data2    Spécifie l'emplacement et le(s) nom(s) des deuxièmes fichiers à comparer.
/D       Affiche les différences au format décimal.
/A       Affiche les différences en caractères ASCII.
/L       Affiche les numéros de ligne pour les différences.
/N=chiffre Compare uniquement le premier nombre de lignes spécifié dans chaque fichier.
/C       Ignore le cas des lettres ASCII lors de la comparaison de fichiers.
/OFF[LINE] N'ignorez pas les fichiers avec un ensemble d'attributs hors connexion.
/M       Ne pas demander de comparer d'autres fichiers.
```

Fonction : comparer deux ou plusieurs fichiers selon leur contenu (octet par octet) et indiquer s'ils sont différents.

Exemple d'utilisation : comparaison de deux fichiers :

comp fichier1.txt fichier2.txt

Utilisation sur le disque et résultat :

```
D:\>comp toto.txt tutu.txt
Comparaison de toto.txt et tutu.txt...
Les fichiers sont de taille différente.
```

fc

Aide :

```
D:\>FC /?
Compare deux fichiers ou ensembles de fichiers et affiche les différences
entre eux.

FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N][OFF[LINE]][/T] [/U] [/W] [/nnnn]
[lect1:][chemin1]fichier1 [lect2:][chemin2]fichier2
FC /B [lect1:][chemin1]fichier1 [lect2:][chemin2]fichier2

/A       Affiche la 1ère et dernière ligne de chaque ensemble de
différences.
/B       Effectue une comparaison binaire.
/C       Ignore la casse.
/L       Compare les fichiers en tant que texte ASCII.
/LBn     Définit le nombre maximal de différences consécutives comme égal
au nombre de lignes spécifié.
/N       Affiche les numéros de ligne pour une comparaison ASCII.
/OFF[LINE] Ne pas ignorer les fichiers dont l'attribut hors connexion a été
réglé.
/T       Ne convertit pas les tabulations en espaces.
/U       Compare les fichiers en tant que fichiers texte UNICODE.
/W       Comprime les blancs (tabulations et espaces) pour la comparaison.
/nnnn    Spécifie le nombre de lignes consécutives qui doivent
correspondre après une différence.
[lect1:][chemin1]fichier1
Spécifie le premier fichier ou ensemble de fichiers à comparer.
[lect2:][chemin2]fichier2
Spécifie le second fichier ou ensemble de fichiers à comparer.
```

Fonction : comparer deux ou plusieurs fichiers selon leur contenu et indiquer ce qui diffère entre les deux.

Exemple d'utilisation :

fc fichier1.txt fichier2.txt

Utilisation sur le disque et résultat :

```
D:\>FC toto.txt tutu.txt
Comparaison des fichiers toto.txt et TUTU.TXT
***** toto.txt
tata
titi
***** TUTU.TXT
*****
```

replace

Aide :

```
D:\>replace /?
Remplace des fichiers.

REPLACE [lect1:][chemin1]fichier [lect2:][chemin2] [/A] [/P] [/R] [/W]
REPLACE [lect1:][chemin1]fichier [lect2:][chemin2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]

[lect1:][chemin1]fichier Spécifie le ou les fichiers source.
[lect2:][chemin2]        Spécifie le répertoire dont les fichiers
                        sont à remplacer.
/A                        Ajoute nouveaux fichiers au répertoire destination.
                        Inutilisable avec les commutateurs /S ou /U.
/P                        Demande confirmation avant de remplacer un fichier
                        ou d'ajouter un fichier source.
/R                        Remplace les fichiers en lecture seule ainsi que
                        les fichiers non protégés.
/S                        Remplace les fichiers dans tous les sous-répertoires
                        du répertoire destination. Ne peut pas être utilisé
                        avec le commutateur /A.
/W                        Attend insertion d'une disquette avant de commencer.
/U                        Remplace (met à jour) les fichiers plus anciens
                        que les fichiers source. Inutilisable avec /A.
```

Fonction :

Remplacer un fichier d'un dossier avec un fichier du même nom d'un autre dossier


Exemple d'utilisation :

replace D:\dossier1\fichier.txt D:\dossier2

Utilisation sur le disque et résultat :

```
D:\>replace toto\tutu.txt tutu
Remplacement de D:\tutu\tutu.txt
```

(Ici tutu et toto sont dans la racine du disque donc pas besoin de préciser, le dossier tutu possède un fichier texte nommé « tutu.txt » moins lourd que le tutu.txt du dossier toto) :



robocopy

Aide :

```
D:\>robocopy /?

-----
ROBOCOPY    :: Copie de fichiers robuste pour Windows
-----

Début : mardi 30 septembre 2025 14:05:51
Syntaxe :: ROBOCOPY source destination [fichier
           [fichier]...] [options]

           source :: répertoire source (lecteur:\chemin ou
                  \\serveur\partage\chemin).
           destination :: rép. de destination (lecteur:\chemin ou
                  \\serveur\partage\chemin).
           fichier :: fichier(s) à copier (noms/caractères
                  génériques : valeur par défaut "*..*").
```

Fonction : copier des fichiers et dossiers d'un emplacement à un autre, de façon plus fiable qu'un copy classique et avoir des infos sur la copie.

Exemple d'utilisation :

robocopy D:\dossier1 D:\dossier2 fichier.txt

Utilisation sur le disque :

```
D:\>robocopy tutu toto tata.txt

-----
ROBOCOPY    :: Copie de fichiers robuste pour Windows
-----

Début : mardi 30 septembre 2025 14:08:06
Source : D:\tutu\
Dest : D:\toto\
Fichiers : tata.txt
Options : /DCOPY:DA /COPY:DAT /R:1000000 /W:30
-----

100%      Nouveau fichier          1      D:\tutu\          19      tata.txt
-----

Rép :      Total      Copié      IgnoréDiscordance      ÉCHEC      Extras
Fichiers :      1          0          1          0          0          0
Octets :      19          19          0          0          0          0
Heures: 0:00:00  0:00:00          0:00:00  0:00:00
Fin : mardi 30 septembre 2025 14:08:06
```

xcopy

Aide :

```
D:\>xcopy /?
Copie des fichiers et des arborescences de répertoires.

XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
                               [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
                               [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/Y] [/Z] [/B] [/J]
                               [/EXCLUDE:fich1[+fich2][+fich3]...]

source      Spécifie le ou les fichiers à copier.
destination Spécifie l'emplacement et/ou le nom de nouveaux fichiers.
```

Fonction : Copier tous les fichiers d'un dossier dans un autre dossier

Exemple d'utilisation :

Xcopy D:\dossier1 D:\dossier2

Utilisation sur le disque :

```
D:\>xcopy toto tutu
Remplacer D:\tutu\tata.txt (Oui/Non/Tous)? T
toto\tata.txt
toto\tutu.txt
```

Résultat :

toto				
	Nom	Modifié le	Type	Taille
	tata.txt	30/09/2025 14:07	Document texte	1 Ko
	tutu.txt	30/09/2025 13:22	Document texte	1 Ko

||
V

tutu				
	Nom	Modifié le	Type	Taille
	tata.txt	30/09/2025 14:07	Document texte	1 Ko
	tutu.txt	30/09/2025 13:22	Document texte	1 Ko

timeout

Aide :

```
TIMEOUT [/T] délai_d'attente [/NOBREAK]

Description :
    Cet utilitaire accepte un paramètre de délai d'attente qui définit la
    période de temps d'attente (en secondes) ou jusqu'à ce qu'une frappe de
    touche se produise. Il accepte également un paramètre pour ignorer
    l'utilisation d'une touche.

Liste de paramètres :
    /T        délai_maximal Spécifie le nombre de secondes d'attente.
                La plage valide est comprise entre
                -1 et 99999 secondes.

    /NOBREAK   Ignorer l'utilisation des touches et attendre le
                temps indiqué.

    /?        Affiche ce message d'aide.

Remarque : une valeur de délai d'attente égale à -1 signifie qu'une
            frappe de touche est attendue.

Exemples :
    TIMEOUT /?
    TIMEOUT /T 10
    TIMEOUT /T 300 /NOBREAK
    TIMEOUT /T -1
```

Fonction : Suspendre l'exécution d'une commande pendant un nombre de secondes donné.

Exemple d'utilisation avec une suspension de 10 secondes (capture faite après le temps écoulé) :

timeout /t 10

Utilisation sur le disque et résultat :

```
D:\>timeout /t 10

Attendre 0 secondes, appuyez sur une touche pour continuer...
```

color

Aide :

```
D:\>color /?
Change les couleurs par défaut du premier plan et de l'arrière-plan de la console.

COLOR [attr]

    attr    Spécifie les attributs de couleurs de l'apparence de la console

Les attributs de couleurs sont spécifiés par DEUX chiffres hexadécimaux -- le
premier correspond à l'arrière-plan, le second au premier plan. Chaque chiffre peut prendre n'importe quelle
des valeurs :

    0 = Noir          8 = Gris
    1 = Bleu          9 = Bleu clair
    2 = Vert          A = Vert clair
    3 = Bleu-gris     B = Cyan
    4 = Rouge          C = Rouge clair
    5 = Violet         D = Violet clair
    6 = Jaune          E = Jaune clair
    7 = Blanc          F = Blanc brillant

Si aucun argument n'est donné, cette commande restaure les couleurs
sélectionnées au moment où CMD.EXE a été ouvert. Cette valeur vient soit de la fenêtre de la console, du commu-
tateur en ligne de commande /T, ou de la valeurDefaultColor du registre.

La commande COLOR met ERRORLEVEL à 1 si vous tentez de l'exécuter
avec la même couleur pour l'arrière et le premier plan.

Exemple : « COLOR fc » affiche du rouge sur du blanc
```

Fonction : changer la couleur du texte de l'invite de commande.

Exemple d'utilisation :

color 2

Utilisation dans le disque et résultat (blanc -> vert) :

```
D:\>color 2  
D:\>
```

date

Aide :

```
D:\>date /?  
Affiche ou modifie la date.  
  
DATE [date]  
  
Entrez DATE sans paramètres pour afficher la date système et être invité à la  
modifier. Appuyez sur ENTRÉE pour conserver la même date.  
  
Si les extensions de commandes sont activées, la commande DATE prend en charge  
le commutateur /T qui fait que la commande n'indique que la date, sans  
demander d'en entrer une nouvelle.
```

Fonction : changer la date de l'ordinateur

Exemple d'utilisation :

date 01/01/2001 OU *date* + entrée puis *01/01/2001*

Utilisation sur le disque :

```
D:\>DATE  
La date du jour est : 30/09/2025  
Entrez la nouvelle date : (jj-mm-aa) 25/09/2099
```

Résultat :

```
14:39  
30/09/2099
```

time

Aide :

```
D:\>time /?
Affiche ou modifie l'heure système.

TIME [/T | heure]

TIME sans paramètres affiche l'heure en cours et demande une nouvelle heure.
Appuyez sur ENTRÉE pour conserver la même heure.

Si les extensions de commandes sont activées, la commande TIME prend en charge
le commutateur /T qui fait que la commande n'indique que l'heure, sans
demander d'en entrer une nouvelle.
```

Fonction : changer l'heure de l'ordinateur


Exemple d'utilisation :

time 23:00 OU *time* + entrée puis 23:00

Utilisation sur le disque :

```
D:\>TIME
L'heure actuelle est : 14:57:23,29
Entrez la nouvelle heure : 23:00
```

Résultat :

A screenshot of the Windows taskbar. On the right side, the system tray shows the time as 23:00 and the date as 30/09/2025. To the left of the time and date are several icons: a person icon, an upward arrow, a network icon with a yellow warning triangle, and a speaker icon with a red 'x' indicating it is muted.

driverquery

Aide :

```
D:\>driverquery /?

DRIVERQUERY [/S système [/U nom_utilisateur [/P [mot_passe]]]
              [/FO format] [/NH] [/SI] [/V]
Description :
    Permet à un administrateur d'afficher la liste des pilotes
    de périphériques installés.
```

Fonction : Afficher la liste de tous les pilotes par ordre alphanumérique.

Exemple d'utilisation :

driverquery

Utilisation sur le disque et résultat :

```
D:\>driverquery
```

Nom du module	Nom complet	Type de pilote	Link	Date
1394ohci	Contrôleur d'hôte comp	Kernel		
3ware	3ware	Kernel		19/05/2015 00:28:03
ACPI	Pilote ACPI Microsoft	Kernel		
AcpiDev	Pilote d'appareils ACP	Kernel		
acpiex	Microsoft ACPIEx Drive	Kernel		
acpipagr	Pilote d'agrégation de	Kernel		
AcpiPmi	Jauge d'alimentation A	Kernel		
acpitime	Pilote d'alarme de sor	Kernel		
ADP80XX	ADP80XX	Kernel		09/04/2015 22:49:48
AFD	Pilote de fonction con	Kernel		
afunix	afunix	Kernel		
ahcache	Application Compatibil	Kernel		
amdgpio2	AMD GPIO Client Driver	Kernel		11/03/2020 12:15:48
amdgpio3	AMD GPIO Client Driver	Kernel		14/03/2016 11:19:36
AmdK8	Pilote de processeur A	Kernel		
amdkmdag	amdkmdag	Kernel		16/08/2019 17:57:18
amdkmdap	amdkmdap	Kernel		16/08/2019 17:39:56
AmdPPM	Pilote de processeur A	Kernel		
amdpsp	AMD PSP Service	Kernel		11/06/2021 22:35:10
amdsata	amdsata	Kernel		14/05/2015 14:14:52
amdsbs	amdsbs	Kernel		11/12/2012 22:21:44
amdxata	amdxata	Kernel		01/05/2015 02:55:35
AppID	Pilote AppID	Kernel		
applockerfltr	Pilote de filtre Smart	Kernel		
AppvStrm	AppvStrm	File System		

hostname

Aide :

```
D:\>hostname /?

Affiche le nom de l'hôte actuel.

hostname
```

*

Fonction : Afficher le nom de l'hôte.

Exemple d'utilisation :

hostname

Utilisation dans le disque et résultat :

```
D:\>hostname
DESKTOP-H9S96FI
```

systeminfo

Aide :

```
D:\>systeminfo /?

SYSTEMINFO [/S système [/U utilisateur [/P mot_de_passe]]] [/FO format] [/NH]

Description :
    Cet outil affiche les informations de configuration du système
    d'exploitation
    pour un ordinateur local ou distant, y compris les niveaux de Service Pack.
```

Fonction : Affiche toutes les informations de configuration du système d'exploitation.

Exemple d'utilisation :

systeminfo

Utilisation sur le disque et résultat :

```
D:\>systeminfo

Nom de l'hôte:                DESKTOP-H9S96FI
Nom du système d'exploitation: Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC
Version du système:          10.0.17763 N/A build 17763
Fabricant du système d'exploitation: Microsoft Corporation
Configuration du système d'exploitation: Station de travail autonome
Type de build du système d'exploitation: Multiprocessor Free
Propriétaire enregistré:     ldv
Organisation enregistrée:
Identificateur de produit:    00425-00000-00002-AA247
Date d'installation originale: 29/08/2025, 12:37:45
Heure de démarrage du système: 25/09/2025, 17:52:39
Fabricant du système:        LENOVO
Modèle du système:           11JAS1J200
Type du système:              x64-based PC
Processeur(s):                1 processeur(s) installé(s).
                                [01] : AMD64 Family 23 Model 24 Stepping 1 AuthenticAMD ~3400 MHz
Version du BIOS:              LENOVO M3AKT3FA, 19/11/2021
Répertoire Windows:           C:\Windows
Répertoire système:           C:\Windows\system32
Périphérique d'amorçage:      \Device\HarddiskVolume2
Option régionale du système:  fr;Français (France)
Paramètres régionaux d'entrée: fr;Français (France)
Fuseau horaire:               (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhagen, Madrid, Paris
Mémoire physique totale:      14 218 Mo
Mémoire physique disponible:  10 118 Mo
Mémoire virtuelle : taille maximale: 16 394 Mo
Mémoire virtuelle : disponible: 11 028 Mo
```

Ver

Aide :

```
D:\>ver /?
Affiche la version de Windows.
```

Fonction : Afficher la version de Windows.

Exemple d'utilisation :

ver

Utilisation sur le disque et résultat :

```
D:\>VER  
  
Microsoft Windows [version 10.0.17763.7792]
```

shutdown

Aide :

```
D:\>shutdown /?  
Syntaxe : shutdown [/i | /l | /s | /sg | /r | /g | /a | /p | /h | /e | /o] [/hybrid] [/soft] [/fw] [/f]  
          [/m \ordinateur] [/t xxx] [/d [p|u:]xx:yy [/c "commentaire"]]  
  
Sans argument    Afficher l'aide. Cela revient à entrer /?.
```

Fonction : arrêter, mettre en veille, déconnecter ou redémarrer l'ordinateur

Exemple d'utilisation (s= shutdown et /t 0 = délai, ici on veut arrêter direct.) :

shutdown /s /t 0

Utilisation sur le disque et résultat :

(On va éviter pour celui-là car cela va éteindre le PC)

tasklist

Aide :

```
D:\>tasklist /?  
  
TASKLIST [/S système [/U utilisateur [/P mot_de_passe]]]  
          [/M [module] | /SVC | /V] [/FI filtre] [/FO format] [/NH]  
  
Description :  
    Cet outil affiche une liste des processus actuellement en cours sur  
    un ordinateur local ou un ordinateur distant.
```

Fonction : Afficher toutes les tâches en cours de l'ordinateur.

Exemple d'utilisation :

tasklist

Utilisation sur le disque et résultat :

```
D:\>tasklist
```

Nom de l'image	PID	Nom de la session	Numéro de s	Utilisation
System Idle Process	0	Services	0	8 Ko
System	4	Services	0	872 Ko
Registry	96	Services	0	13 668 Ko
smss.exe	372	Services	0	244 Ko
csrss.exe	504	Services	0	2 092 Ko
wininit.exe	620	Services	0	1 160 Ko
services.exe	760	Services	0	6 792 Ko
lsass.exe	772	Services	0	10 364 Ko
svchost.exe	900	Services	0	1 136 Ko
fontdrvhost.exe	932	Services	0	1 312 Ko
svchost.exe	952	Services	0	13 568 Ko
svchost.exe	388	Services	0	9 932 Ko
svchost.exe	528	Services	0	3 700 Ko
svchost.exe	688	Services	0	2 804 Ko
svchost.exe	1044	Services	0	4 480 Ko
svchost.exe	1128	Services	0	1 708 Ko
svchost.exe	1168	Services	0	12 268 Ko
svchost.exe	1300	Services	0	5 408 Ko
atiesrxx.exe	1368	Services	0	1 204 Ko
svchost.exe	1404	Services	0	2 752 Ko

taskkill

Aide :

```
D:\>taskkill /?
```

TASKKILL [/S système] [/U utilisateur [/P [mot_passe]]]
 { [/FI filtre] [/PID ID_processus | /IM image] } [/T] [/F]

Description :
Cet outil est utilisé pour arrêter des tâches par id de processus (PID) ou nom d'image.

Fonction : Forcer la fermeture d'un ou plusieurs processus en cours.

Exemple d'utilisation (/IM=nom du processus et /F force la terminaison) :

taskkill /IM notepad.exe /F

Utilisation sur le disque :

```
D:\>taskkill /IM notepad.exe /F
Opération réussie : le processus "notepad.exe" de PID 9168 a été arrêté.
```

Résultat :



ipconfig

Aide :

```
D:\>ipconfig /?

UTILISATION :
    ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
        /renew [carte] | /release [carte] |
        /renew6 [carte] | /release6 [carte] |
        /flushdns | /displaydns | /registerdns |
        /showclassid carte |
        /setclassid carte [ID_classe] |
        /showclassid6 carte |
        /setclassid6 carte [ID_classe] ]

où
    carte          Nom de connexion
                   (caractères génériques * et ? autorisés, voir les
                   exemples)
```

Fonction : afficher la configuration réseau IP d'un ordinateur

Exemple d'utilisation :

ipconfig

Utilisation sur le disque et résultat :

```
D:\>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::5d0b:2e8d:2132:525%6
    Adresse IPv4. . . . . : 172.30.12.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.31.255.254
```

ping

Aide :

```
D:\>ping /?

Utilisation : ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
                [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
                [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
                [-4] [-6] nom_cible
```

Fonction : Vérifier la connexion entre un ordinateur et une autre machine.

Exemple d'utilisation :

ping 8.8.8.8

Utilisation sur le disque et résultat :

```
D:\>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=33 ms TTL=115
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=35 ms TTL=115
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=34 ms TTL=115
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=34 ms TTL=115

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 33ms, Maximum = 35ms, Moyenne = 34ms
```

getmac

Aide :

```
GETMAC [/S système [/U nom_utilisateur [/P [mot_de_passe]]]] [/FO format]
        [/NH] [/V]
```

Description :

Cet outil permet à un administrateur d'afficher l'adresse
MAC des cartes réseaux d'un ordinateur.

Fonction : Afficher l'adresse MAC

Exemple d'utilisation :

getmac

Utilisation sur le disque et résultat :

```
D:\>GETMAC

Adresse physique      Nom du transport
=====
88-AE-DD-1B-58-50    N/A
```

netstat

Aide :

```
D:\>netstat /?

Affiche les statistiques de protocole et les connexions réseau TCP/IP actuelles
NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-x] [-t] [interval]
```

Fonction : Afficher les statistiques et informations sur les connexions réseau actives.

Exemple d'utilisation :

netstat

Utilisation sur le disque et résultat :

```
D:\>netstat

Connexions actives

Proto Adresse locale      Adresse distante      État
TCP    127.0.0.1:58810        DESKTOP-H9S96FI:58811 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:58811        DESKTOP-H9S96FI:58810 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:58812        DESKTOP-H9S96FI:58813 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:58813        DESKTOP-H9S96FI:58812 ESTABLISHED
TCP    172.30.12.1:54443      SRVNAS:microsoft-ds   ESTABLISHED
TCP    172.30.12.1:59354      172.16.63.130:3128    ESTABLISHED
TCP    172.30.12.1:59359      172.16.63.130:3128    ESTABLISHED
TCP    172.30.12.1:59362      172.16.63.130:3128    ESTABLISHED
TCP    172.30.12.1:59433      172.16.63.130:3128    ESTABLISHED
TCP    172.30.12.1:59435      172.16.63.130:3128    ESTABLISHED
TCP    172.30.12.1:59436      172.16.63.130:3128    ESTABLISHED
TCP    172.30.12.1:59442      172.16.63.130:3128    TIME_WAIT
TCP    172.30.12.1:59443      172.16.63.130:3128    TIME_WAIT
TCP    172.30.12.1:59444      172.16.63.130:3128    ESTABLISHED
TCP    172.30.12.1:59445      172.16.63.130:3128    ESTABLISHED
TCP    172.30.12.1:59446      172.16.63.130:3128    ESTABLISHED
```

3) Tutoriel commande doskey

TUTORIEL : utilisation de la commande *doskey*

1) Qu'est-ce que la commande *doskey* ? :

La commande *doskey* est une commande permettant plusieurs choses comme :

- La création de macros (raccourci de commandes)
- Rappeler et modifier les commandes précédemment utilisées
- Personnaliser l'invite de commande

2) Utilisations dans l'invite de commande :

Nous allons voir les différentes utilisations de cette commande dans CMD :

Affichage de l'historique de commandes :

Pour pouvoir afficher l'historique de commandes, on utilise :

doskey /history

Exemple d'utilisation et de résultat :

```
C:\Users>doskey /history
doskey /?
cd C:\Documents
???
cls
doskey retour=cd ..
retour
doskey /history
```


Création d'une macro :

Pour pouvoir créer une macro (raccourci), il faut la mettre sous la forme suivante :

doskey nomdelacommande=commande

Donc si on veut par exemple faire une commande qui s'appelle retour et qui va faire remonter au dossier parent du dossier actuel en utilisant la commande *cd ..* :

doskey retour=cd ..

Exemple d'utilisation et de résultat :

```
C:\Users\Ewan Alexandre>doskey retour=cd ..  
C:\Users\Ewan Alexandre>retour  
C:\Users>
```

Afficher les macros enregistrées :

Si on veut voir toutes les macros enregistrées, on utilise cette commande :

doskey /macros

Exemple d'utilisation et de résultat :

```
C:\Users>doskey /macros  
retour=cd ..
```

Supprimer une macro :

Pour supprimer une macro, il faut utiliser la commande suivante :

doskey nomdelacommande=

(on ne met rien après égal pour dire qu'il n'y a plus de macro affectée et donc on supprime celle d'avant)

Exemple d'utilisation et de résultat :

```
C:\Users>doskey retour=  
C:\Users>doskey /macros  
C:\Users>|
```

(Comme on peut le voir *doskey /macros* n'affiche plus *cd ..*)


Sauvegarder une macro en .txt et la charger :

Il est possible de sauvegarder une macro sous la forme d'un fichier .txt pour pouvoir la réutiliser plus tard si on le veut avec cette commande :

doskey /macros > nommacro.txt

Exemple d'utilisation et de résultat :

```
Microsoft Windows [version 10.0.26100.6725]  
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  
  
C:\Users\Ewan Alexandre\Videos>doskey retour=cd ..  
C:\Users\Ewan Alexandre\Videos>doskey /macros > mamacro.txt  
C:\Users\Ewan Alexandre\Videos>|
```



Ensuite, si on veut la charger pour la réutiliser on utilise la commande suivante :

doskey /macrofile=nommacro.txt

Exemple d'utilisation (sur une nouvelle invite) et de résultat :


```
Microsoft Windows [version 10.0.26100.6725]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Ewan Alexandre\Videos>doskey /macrofile=mamacro.txt

C:\Users\Ewan Alexandre\Videos>retour

C:\Users\Ewan Alexandre>|
```

4) Carte mentale



5) Conclusion

En conclusion, ce TP m'a permis d'en connaître plus sur les différentes commandes CMD et leurs fonctions, j'ai aussi appris l'existence de la commande *doskey*, qui va permettre de faciliter l'exécution de commandes pour de prochains TPs/TDs et enfin j'ai pu faire une carte mentale permettant de pouvoir trouver plus facilement quelle commande utiliser lorsqu'on souhaite effectuer une action sur l'invite de commande.