

ALEXANDRE EWAN, GROUPE 1

26/09/2025

DOCUMENTATION TECHNIQUE :
Connexion et gestion d'un NAS en mode commande

Objectif du document : Décrire les étapes à faire pour établir une connexion, tester une connexion et supprimer une connexion réseau d'un serveur NAS à l'aide du logiciel de ligne de commande sous Windows.

Contexte : Dans le cadre d'un TP, il a été demandé d'établir une connexion avec un serveur NAS, de la tester, et de la supprimer à l'aide de CMD.

Prérequis :

- Connexion réseau fonctionnelle entre l'ordinateur et le NAS
- Droits d'accès valides (identifiant et mot de passe)
- Invite de commande exécutée avec des privilèges suffisants pour monter un lecteur réseau

Environnement utilisé :

Système d'exploitation : Windows 10

Compte utilisateur : standard

NAS utilisé : NAS local sur le réseau 172.30.100.151

Utilisateur : alexandre

Mot de passe : ?init01

Procédures :

1. Création de la connexion réseau

But : Monter le partage réseau sur la lettre Z :

Pour établir une connexion réseau, il faut utiliser la commande suivante :
net use Z : //ADRESSE_IP\partage /user:nomutilisateur

Dans notre cas nous allons l'utiliser avec l'IP du NAS et l'utilisateur alexandre :

net use Z://172.30.100.151\partage /user:alexandre

Un mot de passe sera demandé lorsque la commande sera envoyée, il va donc falloir utiliser le mot de passe *?init01* pour pouvoir se connecter au NAS.

Résultat : Le lecteur réseau est accessible.

2. Test de la connexion

But : Vérifier la connexion entre l'ordinateur et le NAS

Afin de pouvoir tester la connexion, il va falloir simplement vérifier si l'on peut voir les fichiers présents dans le lecteur réseau, pour cela on utilise la commande suivante :

dir lettredulecteurréseau:

Notre lecteur réseau a été défini par la lettre Z, donc nous allons utiliser la même commande mais avec Z à la place :

dir Z:

Si tous les dossiers et fichiers du lecteur réseau apparaissent alors cela signifie que ça fonctionne.

Résultat : La connexion entre l'ordinateur et le NAS est vérifié.

3. Suppression de la connexion

But : Libérer la lettre de lecteur et couper la connexion NAS

Pour pouvoir couper la connexion du NAS, il faut utiliser la commande suivante :

net use lettredulecteurréseau : /delete

Ici étant donné que nous utilisons Z nous allons faire :

net use Z : /delete

après avoir utilisé la commande il devrait y avoir un message qui confirme que le lecteur a été libéré

Résultat : La lettre du lecteur est libérée et la connexion au NAS est coupée.

Résultat des procédures :

La connexion NAS via CMD a été établie, testée et supprimée avec succès.