

Ecom Experts

Servicios, mantenimiento y módulos a medida para PrestaShop

En **Ecom Experts** nos dedicamos a PrestaShop: mantenemos tiendas en marcha, resolvemos incidencias, ponemos al día versiones y desarrollamos **módulos a medida** para lo que la tienda necesite y no venga de serie.

- **Mantenimiento de tiendas.** Copias de seguridad, actualizaciones, vigilancia de errores y soporte para el día a día de la tienda.
- **Módulos a medida.** Desarrollamos el módulo que te falta: conexiones con tu ERP, automatismos, campos propios en la ficha de producto, avisos, informes...
- **Puesta al día y migraciones.** Actualización a las versiones 8 y 9 de PrestaShop respetando el diseño, los módulos y los datos que ya tienes.

MANUAL 20 · CATÁLOGO

Categorías

Crear, subcategorías, imagen, SEO y orden

Guía de uso para PrestaShop 9.1.

Las pantallas y los ejemplos están tomados de una tienda real en funcionamiento.

Ecom Experts

ecomyseo@gmail.com

gmartos.es

Manual 20 de la colección
PrestaShop 9.1 para comerciantes

Para qué sirve esto

Las categorías son los cajones de tu tienda. Son lo que el cliente usa para moverse cuando no sabe todavía qué quiere: entra en *Ropa*, ve *Camisetas*, y de ahí a un producto. Sin categorías bien puestas, la única forma de encontrar algo es el buscador, y el buscador solo funciona si el cliente ya sabe el nombre de lo que busca.

Además, las categorías son las páginas que mejor posicionan en Google: una categoría con su texto y su título bien escritos vende más que diez fichas de producto sueltas.

Dónde está

En el menú de la izquierda, **Catálogo > Categorías**.

ESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido Modo depuración Ver mi tienda

Catálogo > Categorías

Categorías [Editar categoría](#) [Añadir nueva categoría](#) [Ayuda](#)

Establecer Categorías

Las categorías son esenciales, ya que te permiten agrupar productos equivalentes. Esto ayuda a los clientes a encontrar su camino a través de la variedad de tu catálogo.

[Más información](#)

☐ Categorías desactivadas Categorías vacías 100% Mejor categoría 30 DÍAS Promedio de productos por categoría

Inicio / [Modificar](#)

Categorías (3)

Acciones Agrupadas

ID	Nombre	Descripción	Productos	Posición	Mostrado	Acciones
☐	Buscar por nombre	Buscar descripción		Buscar posición	Todas	Buscar
☐ 3	Ropa	Discover our favorites fashionable discoveries, a selection of cool items to integrate in your wardrobe. Compose a unique style with personality which	2	1	☒	Buscar Editar
☐ 6	Accesorios	Items and accessories for your desk, kitchen or living room. Make your house a home with our eye-catching designs.	11	2	☒	Buscar Editar
☐ 9	Arte	Framed poster and vector images, all you need to give personality to your walls or bring your creative projects to life.	7	3	☒	Buscar Editar

El listado de categorías de la tienda

Arriba del todo tienes cuatro indicadores que resumen el estado del catálogo: **Categorías desactivadas**, **Categorías vacías**, **Mejor categoría** de los últimos 30 días y **Promedio de productos por categoría**. Si *Categorías vacías* no marca cero, tienes cajones sin nada dentro: el cliente entra, no ve productos y se va.

Justo debajo hay una barra que pone **Inicio** con un enlace **Modificar**. Esa barra es la miga de pan: te dice en qué nivel del árbol estás. Al empezar estás en **Inicio**, la raíz de todo, y el listado te enseña las categorías de primer nivel; si pulsas el nombre de una, entras dentro y verás sus subcategorías. Es la única forma de navegar el árbol: **pulsando el nombre**, no el lapicero.

Arriba a la derecha hay dos botones que conviene no confundir: **Editar categoría** modifica la categoría en la que estás ahora mismo, y **Añadir nueva categoría** crea una debajo.

El listado, columna a columna

Columna	Qué es
ID	El número interno. Te sirve para referirte a ella sin ambigüedad
Nombre	Pulsa aquí para entrar dentro y ver sus subcategorías
Descripción	El texto que sale en la cabecera de la página en la tienda
Productos	Cuántos productos tiene asignados
Posición	El orden en que aparecen en el menú y en los listados
Mostrado	El interruptor verde. Apagado, la categoría desaparece de la tienda
Acciones	La lupa para entrar, Modificar y Eliminar

Con las casillas de la izquierda y el desplegable **Acciones Agrupadas** puedes hacer varias a la vez: **Activar selección**, **Desactivar selección** y **Eliminar selección**.

Crear una categoría

Pulsa **Añadir nueva categoría** arriba a la derecha.

Página 5 de 11

El formulario de una categoría nueva, entero

- **Nombre:** obligatorio. Es lo que verá el cliente en el menú. Corto y en plural (*Camisetas*, no *Camiseta de manga corta*).
- **Descripción:** el texto de la cabecera de la página. Aquí es donde se escribe algo que de verdad ayude al cliente y a Google. El límite es enorme, pero con dos párrafos buenos sobra.
- **Descripción adicional:** un segundo texto que, tal como dice la ayuda del campo, «*suele aparecer después de la lista de productos en la página de categorías*». Es buen sitio para contenido largo de SEO. Si tu tema no lo usa, no aparecerá en ningún lado.
- **Activado:** el interruptor *No / Sí*. En *No*, la categoría existe pero no se ve en la tienda. Es el mismo dato que en el listado se llama **Mostrado**.
- **Categoría padre:** de quién cuelga. No es un desplegable, sino un pequeño árbol con **Expandir**: marca **Inicio** para que sea una categoría de primer nivel, o marca otra para que sea subcategoría suya.

Las dos imágenes

Son dos cosas distintas y se confunden siempre:

1. **Imagen de portada de la categoría:** la grande. La propia ayuda lo dice: «*se muestra en la página de categoría junto a la descripción, dependiendo del tema*».
2. **Miniatura de Categoría:** la pequeña, la que se usa «*para mostrar subcategorías*» y, según el tema, también en menús.

Las dos dependen del tema. Si las subes y no aparecen, no es un fallo tuyo: es que el tema que tienes puesto no las pinta.

Acceso de grupo

Abajo del formulario hay **Acceso de grupo** con **Seleccionar todos** y tres casillas: **Visitante**, **Invitado** y **Cliente**. Determina quién puede ver la categoría. Déjalas las tres marcadas salvo que estés montando una zona privada a propósito. El propio formulario explica debajo qué es cada grupo.

El SEO de la categoría

En medio del formulario aparece el bloque **Previsualizar SEO**, que te enseña cómo va a quedar la página en los resultados de Google. Está tanto al crear como al modificar.

PRESTASHOP 9.1.1 Acceso rápido

Buscar (p. ej.: referencia de producto, nombre de cliente)

Modo depuración Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Productos

Categorías

Monitoreo

Atributos y Características

Marcas y Proveedores

Archivos

Descuentos

Stock

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Catálogo > Categorías

Editar categoría Ropa

Ayuda

Categoría

Nombre

Ropa

Caracteres no válidos: <>{}

Descripción

de 4194303 caracteres permitidos

Descripción adicional

de 4194303 caracteres permitidos

Activado

Sí

Imagen de portada de la categoría

Tamaño del archivo 4.354kB

Eliminar

Seleccionar archivo(s)

Explorar

Imagen de categoría que usualmente se muestra en la página de categoría junto a la descripción, dependiendo del tema.

Miniatura de Categoría

Tamaño del archivo 4.533kB

Eliminar

Seleccionar archivo(s)

Explorar

Imagen en miniatura que se utiliza para mostrar subcategorías. También podría ser usada en menús y otros lugares, según el tema.

Previsualizar SEO

http://localhost:3-ropa :
Ropa
Discover our favorites fashionable discoveries, a selection of cool items to integrate in your wardrobe. Compose a unique style with personality which...

Esta es una vista previa de como aparecerá tu página en los resultados de los motores de búsqueda.

Meta-título

Ropa

4 de 70 caracteres utilizados (recomendado)

Meta descripción

Para tener una descripción diferente al resumen de tu producto en las páginas de búsqueda de resultados, introdúcelo aquí.

0 de 160 caracteres utilizados (recomendado)

URL amigable

ropa

Caracteres permitidos: letras, números, guiones bajos (_) y guiones (-). Para permitir más caracteres, activa la función "URL Acentuada" en Parámetros de la Tienda > Tráfico y SEO.

Redirección cuando no se muestra

Redirección permanente a una categoría (301)

¿A qué categoría debe redirigir la página?

Por defecto, se utilizará la categoría principal activa más cercana si no se selecciona ninguna categoría.

Redirección permanente (301)

Mostrar permanentemente otra categoría en su lugar.

Redirección temporal (302)

Ecom Experts · ecomyseo@gmail.com · gmartos.es

Página 7 de 11

Mostrar de manera temporal otra categoría en su lugar.
Sin redirección (404), mostrar página de error
 No redirigir a ningún lado y mostrar una página 404 "No encontrada".
Sin redirección (410), mostrar página de error
 No redirigir a ningún lado y mostrar una página 410 "Ya no disponible".

* Acceso de grupo

☒	Seleccionar todos
☒	Visitante
☒	Invitado
☒	Cliente

Selecciona los grupos de clientes que tendrán accesos a esta categoría.

* Categoría padre

▼ Expandir

Editando la categoría Ropa: los mismos campos con los datos rellenos

- **Meta-título:** el titular azul de Google. Te caben 70 caracteres y el contador te lo va diciendo. Si lo dejas vacío, se usa el nombre de la categoría.
- **Meta descripción:** el párrafo gris de debajo. 160 caracteres. No posiciona por sí misma, pero decide si el cliente pulsa o no.
- **URL amigable:** obligatorio. Es el trozo de la dirección de esa página. Solo letras, números, guiones y guiones bajos. Se rellena solo a partir del nombre.
- **Redirección cuando no se muestra:** qué hacer cuando la categoría está desactivada. El propio formulario explica las cuatro opciones debajo: **Redirección permanente a una categoría (301)**, **Redirección temporal a una categoría (302)** y las dos de **Sin redirección**, que muestran una página de error. Si eliges redirigir y no indicas a qué categoría, se usa la categoría principal activa más cercana.

Usa la redirección 301 cuando retires una categoría

Es el campo que evita tirar a la basura el trabajo de posicionamiento. Si vas a desactivar *Rebajas de invierno*, ponle **Redirección permanente a una categoría (301)** hacia la categoría que la sustituye: quien llegue desde Google acabará en una página con productos en lugar de en un error.

Cómo se mete un producto en una categoría

Esta pantalla crea los cajones, pero no mete nada dentro. Eso se hace **desde la ficha del producto**, en su pestaña **Descripción**, en el bloque **Categorías**.

Inicio

Elige categorías

Categoría predeterminada

Inicio

Define la ubicación principal del producto, usualmente la categoría más baja en la jerarquía. Se utiliza en rutas de navegación, URL, datos estructurados y muchas otras partes de la tienda.

*El bloque **Categorías** de la ficha de un producto*

El botón **Elige categorías** abre el árbol y deja marcar todas las que quieras: un mismo producto puede estar en varias. Debajo, el desplegable **Categoría predeterminada** decide cuál manda. La ayuda del propio campo lo explica sin rodeos: «Define la ubicación principal del producto, usualmente la categoría más baja en la jerarquía. Se utiliza en rutas de navegación, URL, datos estructurados y muchas otras partes de la tienda.»

Dicho de otro modo: la categoría predeterminada es la que sale en la miga de pan y la que forma la dirección de la página del producto. Elígela con cabeza y no la cambies a la ligera en productos que ya

venden.

Lo que se suele hacer mal

Cambiar la URL amigable de una categoría que ya vende

Si modificas el campo **URL amigable** de una categoría que lleva meses publicada, la dirección antigua deja de existir. Todos los enlaces que apuntaban ahí —Google, redes sociales, correos antiguos— pasan a dar error 404, y la posición que tenías en los buscadores se pierde. Cambia la URL solo si la categoría es nueva o si asumes que hay que montar una redirección. El **Nombre** y la **Descripción** sí puedes tocarlos cuando quieras.

La categoría por defecto del producto

Un producto puede estar en varias categorías a la vez, pero solo una es la **categoría por defecto**, y es la que decide su dirección y su miga de pan. Si borras o desactivas justo esa categoría, el producto se queda colgando de *Inicio*, con una URL distinta a la que tenía. Antes de borrar una categoría, mira la columna **Productos**: si no pone cero, mueve primero esos productos a otro sitio.

Mover una categoría se lleva todo lo que tiene dentro

Cambiar la **Categoría padre** no mueve solo esa categoría: arrastra sus subcategorías y sus productos. La estructura se mantiene, pero las direcciones de todas las páginas de esa rama cambian de golpe. No es una operación para hacer un viernes por la tarde.

Desactivar una categoría no desactiva sus productos

Poner **Activado** en *No* quita la categoría del menú y de los listados, pero los productos que hay dentro siguen a la venta: aparecen en el buscador, en los bloques de novedades y son accesibles por su enlace directo. Si lo que quieres es retirar unos artículos, desactívalos en el listado de productos, no escondas la categoría.

La categoría creada que no sale en el menú

Es la duda número uno. Creas la categoría, la activas, y en la tienda no aparece. Normal: **el menú de la tienda es un módulo aparte** y no se actualiza solo. Ve a **Módulos > Gestor de módulos**, busca el módulo del menú y configúralo para que incluya la categoría nueva.

El orden solo se puede arrastrar sin filtros

La columna **Posición** se cambia arrastrando la fila arriba o abajo, pero solo cuando el listado está ordenado por *Posición* y sin ningún filtro puesto. Si has buscado por nombre o has ordenado por otra columna, el arrastre deja de responder.

Preguntas rápidas

- **¿Cuántos niveles puedo anidar?** Los que quieras, pero por encima de tres el cliente se pierde.

- **¿Qué pasa si borro una categoría?** Se borran también sus subcategorías. Los productos no se borran, pero se quedan sin esa clasificación.
- **¿Por qué mi categoría sale la última?** Porque su **Posición** es la última. Arrástrala al sitio que quieras dentro del listado de su categoría padre.
- **¿Hace falta rellenar la descripción?** No es obligatorio, pero es lo que diferencia una categoría que posiciona de una que no.

¿Necesitas ayuda con tu PrestaShop?

En **Ecom Experts** nos dedicamos a PrestaShop: mantenemos tiendas en marcha, resolvemos incidencias, ponemos al día versiones y desarrollamos **módulos a medida** para lo que la tienda necesite y no venga de serie.

Mantenimiento de tiendas

Copias de seguridad, actualizaciones, vigilancia de errores y soporte para el día a día de la tienda.

Módulos a medida

Desarrollamos el módulo que te falta: conexiones con tu ERP, automatismos, campos propios en la ficha de producto, avisos, informes...

Puesta al día y migraciones

Actualización a las versiones 8 y 9 de PrestaShop respetando el diseño, los módulos y los datos que ya tienes.

Rendimiento y SEO técnico

Tiendas que cargan rápido, con las URL, los metadatos y los datos estructurados en orden.

Ecom Experts

Servicios, mantenimiento y módulos a medida para PrestaShop

ecomyseo@gmail.com · gmartos.es

Este manual forma parte de una colección de guías de PrestaShop 9.1 redactadas por Ecom Experts. Escríbenos y te contamos qué puede hacer tu tienda que hoy no hace.