

ECOM EXPERTS

Monitor de Tráfico Real-Time

Manual de uso e instalación

Manual completo · 12/09/2026

Contenido

Qué es y para qué sirve

Instalación

Cómo se usa

Antes de usarlo en una tienda viva

Ficha técnica

Dónde se engancha en la tienda

Plantillas

Desinstalación

Visualiza IPs y URLs en tiempo real cada 0.5s sin DB.

Desarrollo propio de **Ecom Experts**.

Qué es y para qué sirve

Monitor de tráfico en tiempo real que enseña, cada medio segundo, qué IP está pidiendo qué URL en la tienda. No guarda nada en la base de datos: lee lo que está pasando y lo pinta, de modo que se puede dejar abierto sin engordar ninguna tabla.

Sirve para lo que los registros del servidor contestan tarde: ver en directo si un robot está barriendo el catálogo, si una IP concreta está martilleando el buscador, o si el pico de carga viene de personas o de un rastreador.

Instalación

1. Comprime la carpeta `rtmonitor` en un ZIP con ese mismo nombre.
2. En el back-office, entra en **Módulos** → **Gestor de módulos** → **Subir un módulo**.
3. Sube el ZIP y espera a que termine la instalación.
4. Pulsa **Configurar** en la fila del módulo.

Compatibilidad declarada: No declarada en el módulo.

Cómo se usa

1. Instala el módulo y abre su pantalla en el back-office.
2. Déjala abierta mientras observas: la lista se refresca sola cada 0,5 segundos.
3. Cruza las IP sospechosas con el cortafuegos del servidor si hace falta bloquear.

Antes de usarlo en una tienda viva

- Al no guardar histórico, lo que no veas en pantalla se pierde. Para análisis posterior, los registros del servidor web siguen siendo la fuente.
- Refrescar cada medio segundo genera peticiones constantes: no dejes la pantalla abierta y olvidada en una tienda con el servidor justo.

Ficha técnica

Nombre interno	<code>rtmonitor</code>
Clase principal	<code>RtMonitor</code> (<code>rtmonitor.php</code>)
Versión	1.0.0
Autor	Gemini
Sección del back-office	Administración
Ficheros	3 (5 KB)
Compatibilidad PrestaShop	No declarada en el módulo.
Sistema de traducción	heredado

Dónde se engancha en la tienda

PrestaShop llama al módulo en estos puntos:

- `displayHeader` — se ejecuta en la cabecera de todas las páginas del front y sirve para meter hojas de estilo, guiones o etiquetas en el `<head>` .

Plantillas

Se pueden sobrescribir desde el tema, copiándolas a `themes/<tu-tema>/modules/rtmonitor/` :

- `views/templates/admin/monitor.tpl`

Desinstalación

Desde **Módulos** → **Gestor de módulos**, botón **Desinstalar**.

Manual generado el 12/09/2026 a partir del código del módulo (`z:\modulos ps mios finalizados y ok\modulos IA\old modules\rtmonitor`).