

MOVIMENTOS DE ENDEREÇAMENTO

Endereçar produtos


A rotina -Endereçamento de Produtos- tem a função de endereçar as entradas de saldo em estoque aos respectivos endereços de cada armazém cadastrado.

Cada movimentação de entrada gera um registro de saldo a endereçar separadamente, para facilitar o controle do processo.

Quando o produto controla endereçamento, só poderá ser utilizado após ser endereçado, antes disso o saldo torna-se indisponível para consumo e movimentação.

A rotina de endereçamento poderá ser utilizada também para definição dos números de série de cada produto. Caso o produto não controle endereçamento físico, mas controle saldo por número de série, ele deve ser configurado como produto controlado por endereçamento.


Estrutura do "caminho" percorrido pelo produto na entrada do estoque, quando há endereçamento:



No cabeçalho da tela, são apresentadas as informações que identificam o saldo original para endereçamento:



Estoque e Custos



Na parte inferior, são digitados os dados para endereçamento, que apresentam os seguintes campos:

- Endereço (DB_LOCALIZ) Endereço informado para armazenagem. É o endereço em que o saldo do produto será armazenado.
- **Qtd Distribu** (DB_QUANT) Quantidade a ser endereçada. Informa a quantidade a ser direcionada para o endereço e/ou número de série informados.
- Data (DB_DATA) Data do endereçamento. Data que registra quando ocorreu o endereçamento.
- *Em um* de Serie (DB_*EM UM*SERI) Número de série. Quando o produto deve ter o saldo controlado por número de série, deve ser informado por aqui.
 - O número de série só pode ser relacionado com um único item do produto a ser endereçado. O controle de número de série pode funcionar independente do controle de saldos por endereço; ou seja, as duas informações podem ser informadas, simultaneamente ou, somente, uma por vez.

TOTVS

Estoque e Custos

Exercício

Esse produto deve ser endereçado, pois através da NF, foi retratada a ccompra do produto. Posteriormente, pela liberação do C.Q., devemos endereçar o produto aprovado (armazém destino preenchido na liberação) e o rejeitado (continua no 98 – segregado, aguardando procedimentos - como diz a norma). Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações

Endereçamento

Endereçar Produtos

- Logo em seguida, posicione com o cursor sobre o produto "30316 Placa DVD", armazém 01;
- Clique na opção "Endereçar" e informe os dados a seguir:

Item = 001

Endereço = 0104 (F3 Disponivel)

Qtde Distrib. = 3

Data = <Data de Hoje>

Item = 002

Endereço = 0105 (F3 Disponivel)

Qtde Distrib. = 3

Data = <Data de Hoje>

Item = 003

Endereço = 0106 (F3 Disponivel)

Qtde Distrib. = 2

Data = <Data de Hoje>

Item = 004

Endereço = 0107 (F3 Disponivel)

Qtde Distrib. = 1

Data = <Data de Hoje>


Estoque e Custos

Cria endereços

Essa rotina só deve ser utilizada quando se desejar ativar o controle de endereçamento para produtos que já possuam saldo em estoque.

Nesse caso, deve-se ativar o controle de endereçamento para o produto e em seguida criar saldos por endereço. Para criar um endereço:

Na janela de Manutenção de Criação de Endereços, é necessário preencher os campos conforme orientação:



Campos do cabeçalho (serão gravados em todos os movimentos):

- Documento (DB_DOC) Documento relacionado à criação de saldos.
- **Série** (DB_SERIE) Série do documento relacionado à criação de saldos.

			itens
\mathbf{u}	us.	uus	ILEIIS

TOTVS

Estoque e Custos

- Produto (DB_COD) Código do produto que deve ter o saldo por endereço e/ou número de série criado.
- Armazém (DB_LOCAL) Armazém do saldo por endereço e/ou número de série criado.
- Endereço (DB_LOCALIZ) Código do endereço a ter o saldo criado.
- **Qtd Distribu** (DB_QUANT) Quantidade a ser criada como saldo no endereço e/ou número de série informado.
- *Em um* de Serie (DB_*EM UM*SERI) Número de série. Quando o produto deve ter o saldo controlado por número de série, deve ser informado nesse campo.
- O número de série só pode ser relacionado com um único item do produto a ser endereçado. O controle de número de série pode funcionar independente do controle de saldos por endereço; ou seja, as duas informações podem ser informadas, simultaneamente ou, somente, uma por vez.
- Lote (DB_LOTECTL) Código do lote a ter o saldo por endereço criado.
- **Sub-Lote** (DB_EM UMLOTE) Código do sub-lote a ter o saldo por endereço criado.

Exercício

Para ativar o controle de endereçamento desse produto, que anteriormente não controlava saldos por enderecamento e, que já possui saldo.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações

Cadastro

Produtos

- Logo em seguida, clique em "Pesquisar" e informe o Código: 11.11003;
- Clique em "Alterar" e, no campo "Contr. End.", selecione "Sim";
- Leia e confirme as mensagens apresentadas;

Para continuar esse exercício, vá em:

Atualizações

Endereçamento

Cria Endereços

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Documento = END001

Serie = INT



Estoque e Custos

Produto	=	11.11003	(F3 Disponivel)
Armazém	=	01	
Endereço	=	0101	
Qtde a Distribuir	=	4	(F4 Disponível)
Lote	=	AUTO000010	(F4 Disponivel)

Requisição ao armazém

Solicitação ao armazém

Caso determinada organização avalie a solicitação de material de cada item antes de realizar o movimento, ela deve utilizar a solicitação ao armazém.

Esse arquivo registra a necessidade de determinada quantidade de material, apontada por um usuário para posterior aprovação. O *Sistema* permite o acompanhamento dos saldos, quantidades e compra de material.

Com a necessidade identificada, o usuário deve incluir a Solicitação ao Armazém, o que desencadeará a execução de uma série de processos controlados pelo Protheus.

A configuração padrão da tela de solicitação ao armazém, na interface MDI, é apresentada a seguir:

