
Saldo atual para final

Com o intuito de encerrar as movimentações do estoque no mês, a rotina -Saldo Atual para Final-realiza a transferência de saldos em estoque, considerados atuais para saldos finais do período.

Assim, os saldos finais do período estarão aptos a serem considerados como saldos iniciais do próximo período.

Essa rotina deve ser executada após todas as movimentações do mês terem sido lançadas e conferidas e antes que a movimentação do mês seguinte seja iniciada.

A configuração padrão da tela do processamento de saldo atual para final, na interface MDI, é:





Somente usuários que trabalhem com o custo médio on-line devem utilizar essa rotina. Para saber qual a configuração utilizada, basta acessar o Configurador, parâmetro MV_CUSMED.

Se o usuário utilizar a rotina -Cálculo do Custo Médio-, não deve utilizar essa rotina, *pois* os dados seriam sobrepostos às informações de saldo atual.

O próximo passo, após esse processo de transferência dos saldos atuais para finais, é efetuar a rotina -Virada de Saldos-.

Exercício

Para realizar esse exercício, vá em:

Miscelânea

Fechamento

Sld. Atual p/Final

- Logo em seguida, preencha os parâmetros e confirme.

Virada dos saldos

Para que o Fechamento do final do período seja executado, é necessário executar a rotina -Virada de Saldos-.

Essa rotina faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas -Recálculo do Custo Médio- ou - Saldo Atual para Final-, sejam transferidos como saldo inicial da data estipulada.




Somente usuários que trabalhem com o custo médio MENSAL devem utilizar essa rotina. Para saber qual a configuração utilizada, basta acessar o Configurador, parâmetro MV_CUSMED.

A configuração padrão da tela de parametrização, na rotina -Virada de saldos-, é:







Ao realizar a Virada de Saldos, o *Sistema* procede a geração de arquivos que comportem os saldos iniciais do próximo período, além de impedir que movimentos com data menor ou igual à data do fechamento sejam incluídos.

Essa rotina pode ser executada com o *Sistema* em uso por todos os usuários. Nesse caso, as movimentações que estejam acontecendo, simultaneamente, ao cálculo podem influenciar no resultado.


Estoque e Custos - 217



Para que a rotina seja executada dessa forma, o parâmetro MV_CUSTEXC deve estar com o conteúdo igual a "N".

Outra forma de execução, aliás mais segura, é com o *Sistema* em modo exclusivo, sem usuários simultâneos utilizando os arquivos necessários ao cálculo.

Para que a rotina seja executada dessa forma, o parâmetro <MV_CUSTEXC> deve estar com o conteúdo igual a "S".



O Sistema efetua a gravação dos saldos iniciais do próximo período e a gravação dos arquivos com cópia dos dados do período.

Exercício

Para realizar esse exercício, vá em:

Miscelânea

Fechamento

Virada de Saldos

- Logo em seguida, preencha os parâmetros e confirme.

NÚMERO DO REGISTRO: CCE11071500MP11

•			