

Saldos iniciais FIFO

O termo FIFO vem do inglês FIRST IN FIRST, também conhecido em português como PEPS (PRIMEIRO QUE ENTRA PRIMEIRO QUE SAI). Esta metodologia de custeio também é aceita pela legislação e prega que cada entrada de material gere um lote de custo com a quantidade e valor.

À medida que as saídas vão ocorrendo, os lotes são baixados, sempre pela ordem de entrada; ou seja, quem entrou primeiro sai primeiro.


A opção de inclusão de saldos iniciais FIFO é, normalmente, utilizada na implantação do saldo de um produto que já existe na organização, porém que ainda não esteja referenciado no *Sistema*. O custo FIFO somente é processado pelo recálculo do custo médio, não é calculado para quem utiliza o custo.



Para ativar o cálculo do Custo FIFO, é preciso configurar o parâmetro MV_CUSFIFO.

A configuração padrão da tela de cadastramento de saldos iniciais FIFO, na interface MDI, é:





Principais campos:

- Produto (BD_PRODUTO) Código do produto que deve ter o saldo inicial FIFO cadastrado.
- Armazém (BD_LOCAL) Armazém relacionado ao produto a ter o saldo inicial FIFO cadastrado.

As demais informações referem-se aos valores do saldo inicial do produto para um determinado lote FIFO:

- Qtd Inic (BD_QINI) Quantidade inicial do produto, no início do período (um período não precisa necessariamente ser um mês).
- Qt Ini 2ª UM (BD_QINI2UM) Quantidade inicial do produto, no início do período, expressa na segunda unidade de medida.
- Cus. Ini 1ª M (BD_CUSINI1) Valor total em estoque do produto, no início do período. Calculado na 1ª moeda.



- Cus. Ini 2ª M (BD_CUSINI2) Valor total em estoque do produto, no início do período. Calculado na 2ª moeda.
- Cus. Ini 3ª M (BD_CUSINI3) Valor total em estoque do produto, no início do período. Calculado na 3ª moeda.
- Cus. Ini 4ª M (BD_CUSINI4) Valor total em estoque do produto, no início do período. Calculado na 4ª moeda.
- Cus. Ini 5^a M (BD_CUSINI5) Valor total em estoque do produto, no início do período. Calculado na 5^a moeda.

Exercício

Quando cadastramos um produto, necessitamos informar o saldo dos mesmos, para que o sistema possa posteriormente atualizar os saldos.

Antes de efetuar o cadastro é importante fazer um levantamento de quais peças serão cadastradas e quais as características da peça serão controladas pelo Sistema.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações

Estoques

Sal. Inic. Lifo/Fifo

Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Produto 1:

Produto = 30316 (F3 Disponível)

Armazém = 01Qtd. Inic. Mês = 10

Sld. Inic. Mês = 900,00



Produto 2:

Produto = 20202 (F3 Disponível)

Armazém = 01Qtd. Inic. Mês = 100

Sld. Inic. Mês = 200.000,00

Este produto tem controle de endereço e/ou lote, portanto, esses saldos também deverão ser ajustados.

Saldos em estoque

A rotina -Saldos em estoque- trata dos saldos em quantidade e valor dos produtos registrados nos arquivos de saldos em estoque. Algumas de suas principais funcionalidades são as seguintes:

- Trabalha como uma consulta aos saldos físicos e financeiros dos itens que tiveram movimentação de estoque, dados sobre empenhos, data do último inventário, endereçamento e saldo para endereçar.
- Permite incluir ou alterar o custo médio da mão-de-obra, caso não queira utilizar a valorização automática executada pela rotina -Recálculo do Custo Médio-, em que o valor de rateio do centro de custo associado à mão-de-obra é apurado. Nesse caso, o produto deve ter o código "MOD" + "Centro de Custo".
- Permite alterar o status do saldo de um produto em um armazém, bloqueando ou desbloqueando este saldo.

A configuração padrão da tela dos saldos em estoque, na interface MDI, é: