

# MANUAL DE ATUALIZAÇÃO DO TAF

Totvs Automação Fiscal

07 DE JANEIRO DE 2015 TOTVS



# Sumário:

### Procedimentos para atualização do TAF:

Realizar o Backup	2
Informações Gerais	3
Atualizar o Layout de Integração	4
Atualizar o Menu	5
Atualizar o Dicionário de Dados	6
Atualizar o Repositório de Dados	. 11
Atualizar as tabelas Auto-Contidas	. 14



#### **REALIZAR O BACKUP**

1-) Antes de se atualizar o ambiente do TAF é imprescindível a realização de um backup do mesmo, seguindo os procedimentos conforme abaixo:

#### Realizar o Backup do Repositório de Dados:

- Na instalação padrão o repositório de dados está disponível em um diretório chamado APO, podendo ser diferente conforme a instalação do produto na empresa.

#### Realizar Backup do Dicionário de Dados e Layout de Integração:

- Na instalação padrão o dicionário de dados e o layout de integração estão disponíveis em um diretório chamado **SYSTEM**, podendo ser diferente conforme a instalação do produto na empresa.

#### **Importante:**

Todo o processo de atualização de ambiente deve ser realizado pelo analista de sistemas responsável pelo gerenciamento do ambiente do TAF, *procedimentos realizados de forma incorreta podem comprometer o correto funcionamento do produto.* 

TODOS OS PROCEDIMENTOS CITADOS ACIMA DEVEM SER REALIZADOS COM AMBIENTE EM MODO EXCLUSIVO!



## **INFORMAÇÕES GERAIS**

- 1-) Esta atualização deve ser realizada pelos:
  - Clientes que já utilizam o Protheus na versão 11 ou posterior e desejam utilizar o módulo SIGATAF.
  - Clientes que já utilizam o TAF como um módulo do Protheus e desejam atualizá-lo.
  - Clientes que já possuem o TAF instalado de maneira Autônoma (Sem vínculo com o Protheus) e desejam atualizá-lo.
- 2-) Para verificar quais são as atualizações que serão realizadas na base de dados verifique o documento release notes que é sempre liberado junto com o pacote de atualização.
- 3-) É imprescindível que as atualizações do TAF sejam realizadas a toda liberação de versões da TOTVS, dessa forma garante-se que o produto sempre estará atualizado com as novas funcionalidades desenvolvidas.


#### Importante:

Todas as etapas da atualização devem ser realizadas **SEM EXCEÇÃO**, os processos atualizados são dependentes entre si.



## ATUALIZAR O LAYOUT DE INTEGRAÇÃO

- 1-) **O layout de integração** é utilizado para que todo o mecanismo de integração do TAF funcione corretamente, sendo assim é atualizado sempre que ocorrem melhorias ou implementações no produto.
- 2-) Para realizar a atualização do layout de integração copie o arquivo **LAYOUT.DEF** existente no pacote de atualização e copie-o para o diretório padrão **SYSTEM** (*O nome do diretório pode ter sido alterado na instalação do TAF*) de seu ambiente, conforme abaixo:





#### **ATUALIZAR O MENU**

- 1-) Por decorrência de novas funcionalidades que são criadas para melhoria do produto TAF é necessário realizar a atualização de Menu caso o mesmo esteja contido no pacote disponibilizado, para isso basta seguir os dois passos abaixo:
  - Copiar o Arquivo SIGATAF.XNU contido no pacote de atualização.
  - Colar o Arquivo SIGATAF.XNU no diretório padrão **SYSTEM** (<u>O nome do diretório pode ter sido alterado na instalação do TAF</u>)
  - Após realizar os procedimentos acima o menu do TAF estará atualizado.



## ATUALIZAR O DICIONÁRIO DE DADOS

- 1-) Para atualização do dicionário de dados deve ser utilizada a ferramenta padrão de compatibilização da TOTVS **UPDDISTR**.
- 2-) A partir da segunda atualização de ambiente será necessário excluir o arquivo "mpupddistri" contido dentro do diretório onde se encontra o Appserver antes de se realizar a execução.
- 3-) Copie o arquivo "SDFBRA.txt" contido no pacote de atualização do TAF para o diretório padrão Systemload.
- Realize a execução do compatibilizador pelo SmartClient conforme abaixo:



#### **Importante:**


Para maiores detalhes de utilização da ferramenta **UPDDISTR** acesse o site <u>tdn.totvs.com.br</u>




- Nas telas iniciais serão exibidas as informações de ambiente e o propósito do compatibilizador, selecione o botão "Avançar":


















- Após o processamento do compatibilizador o dicionário do TAF estará atualizado:






#### ATUALIZAR O REPOSITÓRIO DE DADOS

- 1-) **O repositório de dados** é utilizado para armazenar todas as funcionalidades desenvolvidas para o TAF, sendo assim é atualizado sempre que ocorrem melhorias ou implementações no produto.
- 2-) Para realizar a atualização do repositório de dados é necessário copiar o arquivo com extensão ". **PTM**" contido no pacote de atualização e aplicá-lo no ambiente do produto TAF, conforme abaixo:
- Abra o TDS (Totvs Developer Studio) e selecione o botão "Aplicar Patch":






- Indique o servidor, ambiente e o diretório onde se encontra o arquivo com extensão ". PTM":






- Após selecionar o arquivo selecione o botão avançar:



Na próxima tela serão exibidos todos os programas que serão atualizados no repositório de dados, selecione o botão concluir e a atualização será realizada:





#### **ATUALIZAR AS TABELAS AUTO-CONTIDAS**


- 1-) As tabelas auto-contidas do TAF são necessárias para manter os cadastros básicos do sistema atualizados, como por exemplo os cadastros de Países, Estados, Municípios, etc.
- 2-) Para realizar a atualização das tabelas auto-contidas será necessário realizar a execução do compatibilizador **U\_TAFACONT** conforme abaixo:
- Realize a execução do compatibilizador pelo SmartClient conforme abaixo:



## **TOTVS**

- Na tela inicial da aplicação selecione o botão de seleção do diretório conforme abaixo e indique onde foi incluído o arquivo com extensão ".TAF" contido no pacote de atualização:

(Sugerimos que seja criado um diretório no local de instalação do Protheus chamado "Autocontidas", e dentro deste diretório seja copiado o arquivo com extensão ".**TAF"**)







- Após o processamento será exibido um Log de alterações, conforme abaixo:

