
Guida all'installazione

Installazione manuale del progetto



Meo Christian, Cavallo Edoardo, Mannavola Andrea, Cofano Giuseppe

Indice

1

1. Requisiti · 2

2

2. Installazione manuale in Windows \cdot 2



1. Requisiti

- O. Windows (x86/x64)
- Composer ultima versione
- XAMPP con:
 - o PHP >= 7.2.7
 - OpenSSL PHP Extension
 - PDO PHP Extension
 - Mbstring PHP Extension
 - Tokenizer PHP Extension
 - XML PHP Extension
- Git

2. Installazione manuale in Windows

Aprire il prompt dei comandi:

- portarsi nella cartella root dove verrà copiato il progetto (ex.: cd C:\xampp\htdocs)
- digitare git clone https://github.com/edoardohorse/PPW per clonare il progetto nella cartella "PPW"
- digitare cd PPW/ppw
- digitare composer install
- digitare composer update
- Aprire il progetto
- digitare php artisan key:generate per generare una chiave sicura in .env file
- per settare le impostazioni globali in .env file :
 - impostare la DB_CONNECTION con il tipo di connessione al db (mysql)
 - impostare il DB_DATABASE con il nome del database da utilizzare (es. ppwdb) precedentemente creato e privo di tabelle e dati
 - impostare la DB_USERNAME con un eventuale nome utente per il db (root è impostata di default)
 - o impostare la DB_PASSWORD con una eventuale password per l'utente del db
 - impostare APP_NAME =ProgettoPPW
 - impostare APP_URL con la URL per aprire l'applicazione dal browser (ex.: http://localhost:8000 oppure con l'indirizzo impostato nel virtual host di Apache)



• digitare *php artisan migrate* per creare le tabelle nel database assicurandosi di aver avviato il servizio mysql

Modifica del file di configurazione my.ini

```
Aggiungere in my.ini
innodb_large_prefix = On
innodb_file_format = barracuda
innodb_file_format_max = barracuda
innodb_file_per_table = On
collation_server = utf8mb4_unicode_ci
character_set_server = utf8mb4
```

Settare il parametro engine nel file database.php nella cartella config del progetto laravel 'engine' => 'InnoDB ROW_FORMAT=DYNAMIC',