

Caso de Uso: Instalar Teo

Descrição	O Actor dirige-se ao local de instalação e efectua-a
Cenários	
Pré-condições	Existem instalações a efectuar
Pós-condições	Instalação efectuada com sucesso

Fluxo Normal

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
1. Sistema determina próximos instalações e apresenta lista ao Actor	Determinar próximas instalações	obterProximasInstalacoes() : List<Instalacao>	Comercial
2. Actor selecciona instalação a partir da informação fornecida pelo sistema	-	-	-
3. Sistema apresenta ficha de pedido	Consultar ficha de pedido	getPedido(pedido : String) : Pedido	Comercial
4. Actor indica número do contrato de linha	-	-	-
5. Actor indica leitura da força de sinal	-	-	-
6. Sistema valida força de sinal e informa Actor de que força de sinal é adequada	Validar força do sinal	validaForcaSinal(potencia : float) : boolean	Tecnico
7. Actor regista IPs do ponto de acesso e das boxes	-	-	-
8. Sistema regista as informações fornecidas no contrato	Registar informações no contrato	registarInformacoes(pontoAcessoIP : IP, boxIP : IP) : void	Tecnico
9. Actor confirma o bom funcionamento da instalação	Registar funcionamento da instalação	registarFuncionamento(inst : String, estado : boolean) : void	Tecnico
10. Sistema encerra processo	-	-	-

Fluxo Alternativo

PASSO 4 • **CONDIÇÃO:** *Contrato de linha inexistente*

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
4.1 Actor indica inexistência de contrato de linha	-	-	-
4.2 Sistema regista novo contrato de linha	Registar novo contrato de linha	criarContrato(utente : String) : Contrato	Comercial
4.3 Regressa a 5	-	-	-

Fluxo Alternativo

PASSO 6

•

CONDIÇÃO: Força de sinal demasiado forte

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
6.1 Sistema não consegue validar força de sinal demasiado forte e informa Actor	-	-	-
6.2 Sistema calcula impedância dos atenuadores	Calcular impedância dos atenuadores	calcularImpedancia(atenuador : String) : float	Tecnico
6.3 Sistema indica impedâncias	-	-	-
6.4 Actor confirma instalação dos atenuadores	Registar instalação	registarInstalacao(utente : String, contrato : String) : Instalacao	Comercial
6.5 Regressa a 7	-	-	-

Fluxo de Exceção

PASSO 4

•

CONDIÇÃO: Impossível aceder ao local

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
4.1 Actor indica impossibilidade de acesso	-	-	-
4.2 Sistema regista impossibilidade de acesso e cancela instalação	Registar impossibilidade de acesso	registarImpossibilidade(contrato : String) : void	Comercial

Fluxo de Exceção

PASSO 6

•

CONDIÇÃO: Força de sinal demasiado fraca

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
6.1 Sistema não consegue validar força de sinal demasiado fraca e informa Actor	-	-	-
6.2 Sistema cancela instalação	-	-	-