Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR Campus Curitiba Departamento Acadêmico de Eletrônica - DAELN Curso de Engenharia Eletrônica Prof. Gustavo B. Borba





Atividade #04 Vale nota, individual, observar prazo e instruções de entrega no moodle

Arquivos necessários

- 1. vpfig.png [adaptada de Volnei A. Pedroni, Eletrônica Digital Moderna e VHDL, 2020, Fig. 4.6]
- 2. 42049_20-200.png [adaptada de https://www2.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/grouping/segbench/BSDS300/html/dataset/images/gray/42049.html]
- 3. gDSC04422m16.png

4.1) Funções de transformação dos níveis de cinza (piecewise-linear usando intlut)





O contrast streching (alongamento do contraste) pode ser realizado utilizando-se funções pecewiselinear (linear por partes). Nos plot anteriores pode ser observada uma função piecewise-linear para o contrast streching.

A função para contrast stretching usando o recurso piecewise-linear mostrada no código mapeia:


- Reta inferior: os pixels escuros da faixa [0 96] em pixels mais escuros ainda na faixa [0 32], realizando assim uma compressão dos pixels escuros.
- Reta superior: os pixels claros da faixa [161 255] em pixels mais claros ainda na faixa [224 255], realizando assim uma compressão dos pixels claros.
- Reta intermediária: os pixels de nível médio da faixa [97 160] em pixel de nível médio na faixa [35 224], realizando assim um expansão dos pixels de nível de cinza médios.

Aplique a função piecewise-linear para contrast streching especificadas anteriormente (código exemplo) na imagem *vpfig.png*. Use a função intlut do Octave. Mostre a imagem original e a processada.

Nome do .m: atv04 01.m

4.2) Funções de transformação dos níveis de cinza (sigmoide usando intlut)

```
%Sigmoid
%Aloca uint8
%para depois usar funcao intlut (y1 é a LUT)
%Equação da sigmoide
slope = 0.05;
inflec = 127;
x = 0:1:255;
y1 = 1./(1 + exp(-slope*(x - inflec)));
y1n = mat2gray(y1);
y1n = uint8(y1n.*255);
%Display
figure, plot(y1n)
xlim([0 255]), ylim([0 255])
grid on
title('Sigmoide')
xlabel('x'), ylabel('y')
```



A função sigmoide também pode ser utilizada para o contrast streching.

Aplique a função sigmoide para contrast streching especificada anteriormente (código exemplo) na imagem *vpfig.png*. Use a função intlut do Octave. Teste e mostre os resultados com diferentes valores para a variável 'slope', que determina a inclinação da sigmoide ('slope' maior: sigmoide mais 'ingreme'). Explique, no próprio arquivo .m, para que foi utilizada a função mat2gray no código.

Nome do .m: atv04_02.m

4.3) Cálculo do histograma na unha

Computar e plotar o histograma de uma imagem sem usar a função imhist ou hist ou Pode usar laços de repetição à vontade, mas tem que ser na unha. Mostrar uma figure com a imagem 42049_20-200.png, outra com o histograma que vc gerou e outra com o histograma do imhist, com o objetivo de comparar os dois.

Nome do .m: atv04 03.m

4.4) Equalização do histograma usando a função histeq

Fazer a equalização do histograma da imagem gDSC04422m16.png usando a função histeq(I,256) do Octave.

Nome do .m: atv04_04.m

4.5) Equalização do histograma na unha

Fazer a equalização do histograma de uma imagem na unha. Pode usar a função cumsum. Mostrar a imagem *gDSC04422m16.png* processada com o seu programa e com o histeq(I,256) do Octave e o histograma de cada uma. Os passos para a equalização do histograma estão descritos abaixo.

Nome do .m: atv04 05.m

- 1. Obter o histograma da imagem original.
- 2. Normalizar este histograma [dividir por M*N (número de pixels da imagem)].
- 3. Obter a *cumulative distribution function* (cdf) [acumular o histograma do passo 2, isto é, $p(i) = \Sigma(j=0 \text{ até } i) \text{ de } p(j)$].
- 4. Transformar a cdf em *níveis de cinza arredondados* [multiplicar por 255 e transformar em uint8].
- 5. Aplicar o vetor do passo 4 como uma *função de transformação* sobre a imagem original, usando a função intlut do Octave.