BaconFTP Server v1.0

Manual de Instalación, configuración y uso

Aplicaciones de Sistemas Operativos Profesor Harold Marzan

Autores:

- > Franklin Grassals Mercedes 06-0497
- > Israel Dominguez Cheheen 05-0877

Indice

Descripción	Pág. 3
Instalación	Pág. 4
Prerrequisitos	Pág. 4
Instrucciones	Pág. 4
Configuración y Uso	Pág. 5

Descripción

BaconFTP Server v1.0 es un servidor FTP escrito en C# 3.0. Están implementados los siguientes comandos especificados en el RFC 959.

- ➤ USER
- PASS
- > SYST
- ➤ QUIT
- ➤ CWD
- ➤ CDUP
- ➤ PWD
- > TYPE
- ➤ LIST
- ➤ RETR
- ➤ STOR
- > DELE
- ➤ MKD
- ➤ RMD
- ➢ NOOP

Estos son los comandos básicos requeridos para una implementación básica del protocolo FTP.

Instalación

Prerrequisitos

La PC donde se vaya a instalar BaconFTP Server v1.0 debe tener instalado el .NET Framework 3.5 SP1 previamente para que el servidor pueda funcionar.

Instrucciones

- 1. Obtener el archivo **BaconFTP Server v1.0.rar** incluido en el CD instalación.
- 2. Extraer el contenido del archivo en una carpeta utilizando **WinRAR** o cualquier programa que permita descomprimir y extraer archivos RAR.


Una vez hecho esto, se procede a configurar el servidor.

Configuración y Uso

Configuración

El servidor cuenta con dos diálogos de configuración.


Uno de configuración general del servidor:



- > Server directory path: Aquí se especifica la carpeta que va a servir como directorio raíz para el almacenamiento de archivos del servidor.
- ➤ **Port:** Aquí se especifica el puerto en el que va a escuchar el servidor. Debe ser un valor entero entre 0 y 65535.
- ➤ **Logging Method:** Aquí se configura el método que el servidor va a usar para tener un registro de todos los eventos y/o errores que vayan ocurriendo. Existen 2 opciones:
 - o **console:** Si se elige esta opción, los eventos del servidor se van a registrar en la consola.
 - o **file:** Si se elige esta opción, los eventos del servidor van a ser registrados en un archivo llamado baconftpd.log.

Para guardar estos cambios, haga click en el botón **Save**. Si no quiere guardar los cambios, simplemente salga del dialogo de configuración.

El segundo dialogo de configuración del servidor es el de configuración de usuarios:



- Add new: Al hacer clic en este botón, usted puede agregar un nuevo usuario al Servidor. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y de clic en Accept. Una vez hecho esto, se podrá ingresar servidor con los datos proporcionados.
- ➤ **Edit:** Este botón permite editar los datos de un usuario que ya esté registrado. Primero debe seleccionar el usuario que desea modificar de la lista, cuando haya terminado, de clic en **Accept**. Si no desea hacer ningún cambio, de clic en **Cancel**.
- ➤ **Delete:** Este botón permite borrar un usuario del sistema. Primero seleccione el usuario que quiera borrar y de clic en el botón **Delete**. Al hacer esto, le aparecerá una confirmación diciendo que si en realidad desea borrar este usuario. De clic en **Yes** si lo desea borrar, de lo contrario de clic en **No**.

Una vez haya terminado con la configuración, proceda a dar clic en el ejecutable **BaconFTP Server.exe** para iniciar el servidor.