Tabla de Contenidos rehegua

- 1. Ñe'epoty ryru RAAS Client
 - 1.1 Nemboguapy rehegua
 - 1.1.1 Ñemboheko tenondegua
 - 1.2 RAAS Server Configuration
 - 1.2.1 General rehegua
 - 1.2.2 Ne'emondo mombyry guive
 - 1.2.3 Ta'ãngamýi jehechauka
 - 1.2.4 Archivo Explorador Ñembotuichave
 - 1.3 RAAS Client
 - 1.4 RAAS Client Archivo Explorador Ñembotuichave
 - 1.5 RAAS Client Remote Desktop
 - 1.6 Search & Run
- 2. Ñe'epoty ryru RAAS Server
 - 2.1 Nemboguapy rehegua
 - 2.1.1 Nemboheko tenondegua
 - 2.2 Windows ñemboheko oñembohekopyréva
 - 2.3 Search & Run
- 3 Versión rehegua
- 4 Pytyvõ
 - 4.1 Umi mba'e ojejapóva jepi

1. Ñe'epoty ryru RAAS Client

RAAS oñemopu'ã mokõi componente rehe: RAAS Client ha RAAS Server. Ikatu haguáicha oñekontrola umi servidor, térã umi komputadóra host, . RAAS Server tekotevẽ oñemboguapy umi komputadóra karamegua rehegua oñemboheko mboyve umi komputadóra karamegua cliente ykére ojeporúvo RAAS Client umi aplicación rehegua. Ko aty oguereko ñe'emondo oñemboguapy, oñemboheko ha ojepuru hagua RAAS Client.

1.1 Ñemboguapy rehegua

RAAS Client ikatu oñemboguapy oñemboguejývo RAASClient_[version]_x64.msi rembiapokue ha ojejapo rupi komputadóra ojehekahápe. Instalación por defecto ha'eramo suficiente umi tembiapo añoite tekoteveva ojejapo ha'ehína ojeacepta acuerdo licencia rehegua ha ojekutu instalación.

Sistema rembijerure: Oipytyvõ Windows 10 & 11 Pro ha Enterprise versión 64 bits rehegua. Oñeikotevě .NET Framework 4.8.

1.1.1 Ñemboheko tenondegua

Pe instalación por defecto naiporãiramo, ikatu oñemboheko ojepysóramo pe botón "Avanzado" oñemboguapy jave. Peteíha pehengue oguereko opción oñemboguapy hagua máquina nivel-pe, ojeikekuaava'erã opaite puruhárape guarã, térã puruhára nivel-pe, ojeike hagua puruhára ko'agaguápe guarante. Emboguapývo "Siguiente" oguerúta puruhárape menú mba'ekuaarame. Ko atype ikatu ojeporavo mba'e mba'eporapa oñemboguapyva'erã oñembohapévo térã

oñemboykévo mba'ekuaarã interfaz-pe. Umi detalle peteï mba'eporã rehegua oñepresenta pe cuadro guýpe oguerekóva umi control ojeporavóramo.

Moñe'ē: RAAS Client ikatu oñemboguata ojepysóramo akatúa gotyo iñemomarandu ikóna rehe. Akóinte ojehechauka hagua marandu ra'ãnga tembiaporã ryrúpe, eñemboguejy ehechauka techaukaha kañymby tembiaporã ryrúpe ha emongu'e RAAS Client icono umi icono ojehecháva área-pe.

1.2 RAAS Server Configuration

RAAS Server Configuration ikatu oñepyrũ menú ñepyrũ guive, ojepysóramo akatúa gotyo peteï servidor-pe Archivo explorer-pe ha ojeporavóramo ".RAAS Server Configuration" térã ojepyso rupi akatúa gotyo pe RAAS Client icono bandeja sistema-pe ha taha'e oiporavóva ".RAAS Server Configuration" menú ypykuépe térã peteïva umi menú servidor-pe. Ojepuru oñemboheko hagua umi ñemboheko ojepuruva'erã peteïteïva servidor-pe guarã.

- Umi servidor ikatu ojeporavo servidor lista ryru rupive, oñemoambue hagua configuración peteï servidor particular-pe guarã.
- Oñemoî hagua peteî servidor eñemboguejy "Emoîve..." vore ha upéi emoinge servidor réra térã servidor ip ha eñemboguejy "Emoîve" vore.
- Ojepe'a hagua peteï servidor eiporavo pe servidor ojeipe'a hagua ha eñemboguejy "Eipe'a" vore.

Pe configuración oñembosako'i ficha-pe, ha umi ñemboheko ojeguerekóva peteïteïva ficha guýpe oñepresenta ko'ā sección oúvape.

1.2.1 General rehegua

• **Emboguata servidor**: Ojapo servidor activo ha omoĩ opaite servidor ñemboheko. Pe servidor noñemohendaiva'erã activo-pe oñemboheko peve opaite ñemboheko.

Ñemboheko: .

- **Alias**: Omohenda mba'e aliaspa oguerekova'erã pe servidor opaite mba'épe RAAS Client umi interfaz rehegua.
- Kuatia: Omohenda kundaha windows ojeporútava oñeñomongeta hagua servidor ndive.
- **Ne'ēnemi**: Omohenda ne'ēnemi windows kuatiaroguépe ojeporútava onenomongeta hagua servidor ndive.
- **Dominio**: Omohenda dominio kundaha windows-pe guara ojeporútava oñeñomongeta haqua servidor ndive.
- **RDP jekuaauka**: Oikuaauka mba'ekuaarã jekuaaukarãpa ojeporúta oñembojoajúvo RemoteApp jepe servidor-pe, ojeporúvo RDP protocolo.
- **Auto reconnect**: Oikuaauka RemoteApp oñembojoaju jeyva'erãpa ijeheguiete oñembojoajúramo hese oñemboty mboyve, oke térã hibernate hamba'e.
- **Programa ñepyrũ ñepyrũ ijehegui**: Ohechakuaa umi purupyrã oñembohekopyréva oñepyrũ hagua ijeheguiete oñepyrũ jave servidor-pe oñepyrũva'erãpa ijeheguiete RemoteApp rupive oñembojoaju ypy jave.
- **Keep alive agent**: Oikuaauka oñepyrűva'erãpa peteĩ agente keep alive RemoteApp rupive servidor-pe oñembojoaju ypy jave, ani hagua joaju oñembogue ijeheguiete ndojepe'a jave

- mba'eveichagua purupyrã.
- Redirect portapapeles: Oikuaauka portapapeles redirección oñembogue térã oñembogueva'erãpa.
- **Tembipurukuéra ojeguerahauka jey** : Oikuaauka ojeguerahaukava'erãpa tembipurukuéra. Ko opción oikotevẽ ñemboheko ambuéva oĩ hagua activo, ha'eva kuatiáre Microsoft rupive.
- Impresorakuéra ombohasa jey : Oikuaauka impresora jeguerahauka oñembogue térã oñembogueva'erãpa.
- **Ohechauka marandu**: Ohechakuaa puruhára ohupytyva'erãpa peteĩ marandu globo punta rehegua ombojoaju térã ombogue jave RemoteApp. Umi marandu tekotevẽ oñemboguata Windows ñembohekorãme marandu omba'apo hagua.

RAAS Server Ñembojoaju: .

- **Estado**: Ohechauka marandu umi servidor ñe'ēmondo reko ko'agagua rehegua. "Ndaipóri contacto" ohechauka ndaiporiha momarandu, "Contacto" ohechauka pe servidor oñeguahēha, "Ojeguerekóva" ohechauka momaranduha ndive RAAS Server servicio servidorpe oñ ha "Oñembojoajúva", ohechaukáva servidor oñembojoajuha RemoteApp rupive.
- **RAAS Serverversión**: Ko marandu oïnte oñemongeta ramo pe RAAS Server servicio servidorpe oï, ha ohechauka versión oñeinstaláva RAAS Server pe servidor-pe.
- **Connect/Reconnect** -button: Ojepuru oñembojoaju térã oñembojoaju jey hagua servidor ndive RemoteApp rupive.
- **Disconnect** -button: Ojepuru oñembogue haqua servidor RemoteApp-qui.

1.2.2 Ñe'emondo mombyry guive

• **Emboguata tape mbyky mombyrygua**: Ojapo tape mbyky mombyrygua omba'apóva ha oipuru opaite tape mbyky mombyrygua ñemboheko.

Mbykymi mombyrygua Ñemboheko:

- **Ojejapo menú ñepyrūrā rape'aty**: Oikuaauka oñembohasátapa umi rape'aty menú ñepyrūrā servidor-pe puruhára ko'agaguápe komputadóra tendápegua, oñepyrū hagua RemoteApp rupive. Umi tape mbyky oñemoîta peteï kundaha oñembohekopyrévape menú ñepyrūme orekóva formato téra [Servidor alias].
- Ojapo Windows Apps rape'aty: Oikuaauka Windows Apps rape'aty oïva servidor-pe oñembohasava'erãpa puruhára ko'áĝaguápe komputadóra tendápegua, oñepyrũ hagua RemoteApp rupive. Umi tape mbyky oñemoîta peteï kundaha oñembohekopyrévape menú ñepyrũme orekóva formato téra [Servidor alias]. Windows Apps rape'aty oñembohasátava peteï instalación rire Ñembopyahu Mbykymi tekotevẽ ojeporavo servidor-pe guarã pe... RAAS Client área de notificación rehequa.
- **Ojapo escritorio rape mbyky**: Oikuaauka oñembohasava'erãpa umi escritorio rape'i oĩva servidor-pe puruhára ko'ag̃aguápe komputadóra tendápegua, oñepyrũ hag̃ua RemoteApp rupive.
- Emoî umi tape mbyky escritorio rehegua escritorio root-pe: Oikuaauka umi tape mbyky escritorio oñembohasáva servidor-gui oñemoîva'erãpa escritorio root-pe puruhára ko'agagua. Pe alternativa ha'ehína ñamoî peteï carpeta dedicada-pe escritorio-pe orekóva formato téra [Servidor alias].

- **Oñemoïve servidor alias tape mbyky rérape**: Oikuaauka umi tape mbyky oñembohasáva servidor-gui oñeme'eva'erãpa téra oñembojoajúva servidor alias rupive.
- **Servidor ñe'ẽ tape mbyky rérape g̃uarã**: Oikuaauka oñeme'ẽva'erãpa téra umi tape mbyky oñembohasáva servidor-gui oñeme'ẽva'erãpa téra ñe'ẽ oñemboguapyva'ekue rupive servidorpe.

1.2.3 Ta'ãngamýi jehechauka

• **Emboguata jehechaukarã** : Ojapo jehechaukaha omba'apóva ha oipuru opaite jehechaukarã ñemboheko.

Visualizaciones Ñemboheko:

- Sa'y tenondegua: Omohenda sa'y tenondegua ojeporútava opaite jehechaukarã.
- Jehaipyre sa'y: Omohenda jehaipyre sa'y ojeporúva opaite jehechaukarã.
- Línea sa'y: Oikuaauka línea sa'y ojeporúva opaite jehechaukarã.
- Frames: Oikuaauka RemoteApp ventána purupyrãme guarã oïva servidor-pe oguerekova'erãpa peteï decorización marco rehegua. Umi cuadro ikatu ojepuru ojehechauka hagua puruhárape mba'e purupyrãpa ha'ehína servidor mba'e.
- **Barra de conexión**: Oikuaauka oïpava'erã peteï barra de conexión oï jave peteï RemoteApp ventána peteï purupyrãme guarã servidor-pe. Pe barra de conexión ikatu ojepuru ojehechauka hagua peteï aplicación oïva servidor-pe ohupytyha entrada.
- **Opacidad barra de conexión**: Oñemohenda ramo "Barra de conexión", ko ñemboheko odetermina opacidad barra de conexión rehegua.

1.2.4 Archivo Explorador Ñembotuichave

• **Enable in File explorer extensión**: Ojapo pe servidor ojehecha hagua pe RAAS Client Explorador de archivos extensión ha ojeporu opaite efectivo RAAS Client Archivo explorer ñembotuichave ñemboheko.

Kundaha ojehecháva: Eipuru ko'ã jeporavopyre ehechakuaa hagua mba'e puruhára kundaha ojehechava'erãva servidor-pe guarã Archivo explorer extensión-pe.

Tembipuru ha unidad ojehecháva: Eipuru ko'ã jeporavopyre ehechakuaa hagua mba'eichagua tembipuru ha unidad ojehechava'erãva servidor-pe guarã File explorer extensión-pe.

1.3 RAAS Client

Ha'e RAAS Client aplicación oñeguahẽ iicono bandeja sistema rupive. Ojepyso jave akatúa gotyo pe icono oĩva bandeja sistema-pe ojehechaukáta peteĩ menú contexto rehegua. Umi mba'e menúpegua ko menú contexto-pegua oñemombe'úta ko atype.

- **Escritorio mombyrygua** : Oipe'a pe "RAAS Client Remote Desktop" aplicación, ndorekóiva servidor ojeporavóva.
- **RAAS Server Configuration**: Oipe'a pe "RAAS Server Configuration" aplicación, ndorekóiva servidor ojeporavóva.
- Pytyvő (pdf) : Oipe'a peteï pdf pytyvő reheve RAAS rehegua.
- About : Oipe'a peteï ventána oguerekóva marandu oñemboguapyva'ekue rehegua RAAS
 Client.

• Ose : Onemboty RAAS Client.

Pe menú contexto oguereko peteï sub menú peteïteïva servidor oñembohapévape guara. Peteï círculo pyta servidor réra mboyve ohechauka pe servidor oñha línea'yre, peteï círculo hovy pe servidor réra mboyve ohechauka pe servidor oñha ha peteï círculo hovy pe servidor réra mboyve ohechauka oñha peteï joaju RemoteApp rupive pe servidor-pe.

Servidor sub contexto menú:

- Conectar : Ojapo peteï joaju servidor-pe RemoteApp rupive.
- Nembogue : Ombogue pe servidor RemoteApp-qui.
- **Embojoaju jey**: Ombojoaju jey RemoteApp joajuha servidor ndive.
- Logoff: Ose currenty oikeva ekue puruháragui servidor-gui. Ko opción ohupyty puruhárape añoite oñembojoajúva RAAS Client pe máquina local-gui.
- **Reboot** : Omoñepyrũ jey pe servidor.
- **Nembopyahu mbykymi**: Ombopyahu opaite tape mbyky mombyrygua servidor-gui. Ko tembiapo oñeikotevẽ oñemboguapy jave Windows Apps rape mbyky.
- **Escritorio mombyrygua**: Oipe'a ".RAAS Client Escritorio mombyrygua" purupyrã oguerekóva servidor ojeporavóva.
- **RAAS Server Configuration**: Oipe'a pe "RAAS Server Configuration" aplicación orekóva servidor ojeporavóva.

1.4 RAAS Client Archivo Explorador Ñembotuichave

Oñemoĩramo shell réra renda ñembotuichaverã RAAS Client, oĩta peteĩ pehẽngue Archivo explorer-pe hérava ".RAAS Client" yvyra jehechaukahápe File explorer root level-pe. Ko aty ikatu ojepuru oñemboguata hagua vore ha kundaha peteĩteĩva servidor-pe guarã oguerekóva File explorer extensión activo ñembohekorãme. Ojejapo omba'apo hagua ojejapoháicha jepivegua vore ha carpeta rehegua File Explorer-pe, oguerekóva peteĩ opción adicional oñemombe'uva ko atype.

Emoinge nde po akatúa peteï servidor-pe:

- **Escritorio mombyrygua** : Oipe'a pe "RAAS Client Remote Desktop" aplicación orekóva servidor ojeporavóva.
- **RAAS Server Configuration**: Oipe'a pe "RAAS Server Configuration" aplicación orekóva servidor ojeporavóva.

Emoinge nde po akatúa peteĩ vore rehe:

- **Ojepe'a karamegua mombyryguápe** : Oipe'a vore karamegua mombyryguápe RemoteApp rupive.
- **Ojapo tape mbyky mombyrygua**: Ojapo peteĩ tape mbyky omoñepyrũva vore servidor-pe RemoteApp rupive oñemboguata jave. Pe vore ojejapo pe kundaha ko'ag̃aguápe.

Emoinge peteï vore akatúa gotyo ha egueraha ambue tendápe ose mboyve:

• **Ejapo tape mbyky mombyrygua ko'ápe**: Ojapo peteĩ tape mbyky omoñepyrűva vore servidor-pe RemoteApp rupive oñemboguata jave. Pe vore ojejapo pe tenda ojegueraha haguépe pe vore.

1.5 RAAS Client Remote Desktop

"RAAS Client Remote Desktop" ikatu oñepyrũ ojepyso akatúa gotyo peteĩ servidor-pe Archivo explorer extensión-pe ha ojeporavóramo "Escritorio mombyrygua" térã ojepyso akatúa gotyo pe RAAS Client icono sistema bandeja-pe ha eiporavo "Escritorio mombyrygua" menú ypykuépe térã peteĩva umi menú servidor-pe. Ojepuru oñembojoaju hagua peteĩ servidor orekóva escritorio mombyrygua ojeporúvo umi credencial oñeñongatúva, ikatúva oñemboheko ojeporúvo RAAS Server Configuration.

• Servidor : Eiporavo servidor embojoaju hagua eipuruhápe escritorio mombyrygua.

Ñemboheko: .

- **RDP jekuaauka**: Oikuaauka mba'ekuaarã jekuaaukarãpa ojeporúta oñembojoajúvo jepe escritorio mombyry guive servidor-pe, ojeporúvo RDP protocolo.
- Redirect portapapeles: Oikuaauka portapapeles redirección oñembogue térã oñembogueva'erãpa.
- **Tembipurukuéra ojeguerahauka jey** : Oikuaauka ojeguerahaukava'erãpa tembipurukuéra. Ko opción oikotevẽ ñemboheko ambuéva oĩ hagua activo, ha'eva kuatiáre Microsoft rupive.
- Impresorakuéra ombohasa jey: Oikuaauka impresora jeguerahauka oñembogue térã oñembogueva'erãpa.
- Pantalla completa: Oikuaauka oñepyrũva escritorio mombyrygua pantalla completape.
- Barra de conexión : Oikuaauka peteï barra de conexión oïva'erãpa modo pantalla completape.
- Barra de conexión de pin : Oikuaauka pe barra de conexión oñembojoaju va'erãpa iñepyrūrã.
- Escritorio ipekue: Omohenda escritorio ipekue sesión escritorio mombyryguápe guarã.
- Escritorio yvate: Omohenda escritorio yvatekuépe sesión escritorio mombyryguápe g̃uarã.

1.6 Search & Run

Search & Run ome'e peteï tape ndahasýiva ojeheka hagua purupyrã oñemboguapýva servidor-pe ha upéi oñemboguata hagua umi purupyrã. Oñemoï servidor-pe ha katu oñembosako'i ojepuru hagua peteï aplicación RemoteApp ramo rupive RAAS Client pe computadora cliente-pe. Omba'apo Windows jeheka rendaguépe, ndojeikekuaáiva rupive RAAS Client. Archivo jeheka ojejapo ojehekávo vorekuéra oñepyrűva cadena oñeme'eva'ekue reheve jeheka rendaguépe. "*" oïva vore'ípe ombojoaju oimeraeva vore ha "?" pe cadena-pe ojoaju oimeraeva karamegua.

2. Ñe'epoty ryru RAAS Server

Ikatu haguáicha ojejoko umi servidor, térã umi computadora host, rupive RAAS Client, . RAAS Server tekoteve onemboguapy umi computadora host-pe.

2.1 Ñemboguapy rehegua

RAAS Server oñemboguapy oñemboguejývo RAASServer_[version]_x64.msi peteï servidor-pe, térã komputadóra karamegua-pe, ha ojeipe'a vore. Instalación por defecto ha'eramo suficiente umi

tembiapo añoite tekoteveva ojejapo ha ehína ojeacepta acuerdo licencia rehegua ha ojekutu instalación.

Ikatu haguãicha ojeporu RAAS Server guive a RAAS Client computadora, tekotevẽ reike peteĩ jey interfaz escritorio rupive oñemboguapy rire programa puruhára ndive recontrolaséva servidor ndive RemoteApp rupive.

Sistema rembijerure: Oipytyvõ Windows 10 & 11 Pro ha Enterprise versión 64 bits rehegua ha avei Windows Server RDS. .NET Framework 4.8 ha .NET 8 mokõivéva oñeikotevẽ.

2.1.1 Ñemboheko tenondegua

Pe instalación por defecto naiporãiramo, ikatu oñemboheko ojepysóramo pe botón "Avanzado" oñemboguapy jave. Ko atype ikatu ojeporavo mba'e mba'eporãpa oñemboguapyva'erã oñembohapévo térã oñemboykévo mba'ekuaarã interfaz-pe. Umi detalle peteĩ mba'eporã rehegua oñepresenta pe cuadro guýpe oguerekóva umi control ojeporavóramo.

• Oñemoîramo Windows Server-pe RDS jeikerã oñemboheko oñembogue hagua ikatuha oñemboguata jey servidor umi cliente RDS-gui. Kóva ikatu oñemboheko ojepysóramo "Avanzado" mboajepyréva instalación-pe ha ojeporavóramo "Tembiaporã tuichakue ndojeguerekomo'ãi" mba'ekuaarã hérava "Ikatu oñemboguata jey"-pe guarã.

2.2 Windows ñemboheko oñembohekopyréva

- Oñemoñe'e ojeheja hagua jekuaauka oñeñangarekóva ñe'eñemi rehe umi komputadóra ñemboja'o servidor-pe ikatu haguáicha ojeike pe... RAAS Client Explorador de archivos ñembotuichave computadora cliente-pe. Kuatia ome'e hagua jekuaauka oñeñangarekóva ñe'eñemi rehe umi komputadóra ñemboja'o servidor-pe ojehai Microsoft rupive.
- Oñemoñe'e ojedesactiva hagua User Account Control, UAC, servidor-pe ikatu haguaicha omoñ programa servidor-pe rupive RAAS Client RemoteApp rehegua. User Account Control ha escalación privilegio ndojeguerohorýiva RAAS Client RemoteApp rehegua. Kuatiakuéra oñembogue hagua User Account Control ome'eva Microsoft rupive.
- Tekotevẽ ojeheja umi joaju escritorio mombyrygua servidor-pe Microsoft RemoteApp omba'apo hagua hendive RAAS Client.
- RAAS Client oñemongeta hendive RAAS Server puerto 43000 rupive, ko puerto tekotevé ojeheja firewall rupive. Peteï jeike Windows firewall-pe ojejapo ijeheguiete oñemboguapy jave RAAS Server.
- Peteĩ joaju ñepyrūrã servidor ndive puruhára ndive recontrolaséva servidor ndive RemoteApp rupive oñeikotevẽ ojejapo hagua tape mbyky.
- Ojeporúramo barra de conexión ndive guive RAAS Client, oñemboheko oñembogue hagua Multi-tarea ñemboheko "Ehechauka ta'angamýi ñemohenda agueraha jave peter ventána che pantalla yvate gotyo", ojeikekuaáva Windows sistema ñembohekorame. Upe función oúva conflicto-pe pe RAAS Client barra de conexión ojepuru jave peter jave. Oñemoambuéramo kóva, umi aplicación mombyrygua oñemboguata poravéta.

2.3 Search & Run

Search & Run ome'e peteï tape ndahasýiva ojeheka hagua purupyrã oñemboguapýva servidor-pe ha upéi oñemboguata hagua umi purupyrã. Oñemoï servidor-pe ha katu oñembosako'i ojepuru

hagua peteï aplicación RemoteApp ramo rupive RAAS Client pe computadora cliente-pe. Omba'apo Windows jeheka rendaguépe, ndojeikekuaáiva rupive RAAS Client. Archivo jeheka ojejapo ojehekávo vorekuéra oñepyrűva cadena oñeme'eva'ekue reheve jeheka rendaguépe. "*" oïva vore'ípe ombojoaju oimeraeva vore ha "?" pe cadena-pe ojoaju oimeraeva karamegua.

3 Versión rehegua

Versión pyahu rehegua RAAS Client ha RAAS Server oñemoherakuãva'erã peteĩ jave peteĩchagua versión papapy reheve okorrespondéva etiqueta versión rehegua GitHub-pe. RAAS Client ha RAAS Server ojogueraha porãva'erã pe papapy versión tuichavéva peteĩcha aja he'iséva peteĩha umi papapy oĩva vore rérape.

4 Pytyvõ

4.1 Umi mba'e ojejapóva jepi

Archivo explorer ikatu ipukuve oñepyrũ hagua oñembojoapýgui ijeheguiete umi red tenda ojeike pya'e hagua Windows rupive. Upéicha jave pe apañuãi oikóta pe red ñemohenda ndaikatúiramo oñeguahẽ.

 Oñemyatyrõ hagua: Emoambue tenda ojepe'ava'ekue Archivo explorer ñembohekorã "Home" guive "Ko PC"-pe.