CMS - WORDPRESS

Module 5 : Les pages



Objectifs

- Définir la notion de page
- Créer une page
- Administrer une page




Utiliser les pages

- Les pages permettent de gérer le contenu « informatif » de votre site : les informations générales, les présentations « statiques » de votre structure (association, entreprise, conditions générales de ventes, mentions légales...). C'est ce que l'on nomme **l'actualité froide** dans le monde de la presse.
- Avec le thème Twenty Seventeen, les pages vont s'afficher dans la barre de navigation, située en haut de l'écran, sous l'en-tête du site.



Créer une page

- Une nouvelle page
 - Pour créer une nouvelle page, dans le menu Pages, choisissez Ajouter.
 - Vous pouvez aussi utiliser la barre des outils : dans le menu + Créer, choisissez Page.
 - Vous pouvez également cliquer sur le bouton Ajouter dans la gestion des pages (menu Pages Toutes les pages).







La saisie du contenu

• Vous devez dans un premier temps saisir le titre de la page dans le champ.

Ajouter une nouvelle page


- Par défaut, le titre de la page est affiché tel quel dans la barre de navigation de votre site WordPress. Mais nous pouvons modifier ce paramètre.
- Puisqu'il apparaît dans la barre de navigation, ce titre ne doit pas être trop long.
- Dans le champ suivant, saisissez le contenu de l'article.
- Les pages n'utilisent pas de taxinomie. Il n'y a pas de gestion de catégories ni de mots-clés.



Les modèles des pages

- Attention, le nombre de modèles de mise en page dépend du thème.
- Les noms des modèles sont choisis par les designers.





 Pour savoir à quoi ressemble un modèle il faudra le tester.



L'ordre et la hiérarchie des pages / Gérer la publication des pages


- Le module Attributs de la page permet de créer des pages hiérarchiques pour avoir des menus déroulants et de modifier l'ordre des pages, à l'aide des propriétés Parent et Ordre.
- Gérer la publication des pages
 - Comme pour les articles, vous pouvez gérer la publication des pages à l'aide du module Publier.



- Mêmes fonctionnalités : brouillon, en attente de relecture, la visibilité et les dates de publication.
- La gestion des permaliens = idem articles.




Gérer les pages



- Afficher les pages dans l'administration
 - Pour lister toutes les pages ,dans le menu Pages, choisissez Toutes les pages.
 - WordPress affiche la liste des pages dans un tableau
- Mêmes fonctionnalités que articles.
- Filtrer les pages selon les dates de publication, dans la liste déroulante **Toutes les dates**.
- Trier les pages dans le tableau, en cliquant sur les en-têtes **Titre** et **Date**.
- Effectuer une recherche de texte dans les pages à l'aide du champ de recherche.
- Filtrer les pages selon l'état de publication. Dans l'exemple ci-dessus vous visualisez des pages Publiés (5) et une page dans la Corbeille (1).



Modifier et supprimer les pages



- Comme pour les articles, la modification et la suppression des pages se fait au survol des pages.
- Vous retrouvez les fonctionnalités pour **Modifier**, pour la **Modification rapide** et pour mettre à la **Corbeille**.




Démonstration

Créer une page



La gestion des menus

- Utiliser les pages dans les menus
 - les pages permettent de construire la ou les barres des menus de votre site. Le nombre et la position des barres de menus dépendent du thème sélectionné
- Créer un menu
 - Vous pouvez dire que les pages créées se placent automatiquement dans la barre de menus du site. Cependant dans ce cas on ne peut gérer le menu. Si vous voulez gérer la position des pages dans le menu il faudra en créer un.
 - Dans le menu Apparence, choisissez Menus.






Créer un menu


Catégories

- Au départ, il n'y a aucun menu.
- Remplissez le champ Nom du menu, et cliquez sur le bouton Créer le menu.
- Le nom du menu est indépendant, il n'est utilisé que dans l'administration.





Créer un menu : Placer les pages dans le menu




- Maintenant que le menu est créé, nous allons y placer les pages que nous souhaitons.
- Dans le module **Pages**, sélectionnez les pages à ajouter.
- Puis cliquez sur le bouton **Ajouter au menu**.
- Notez, dans le module Pages, les facilités que nous permet WordPress : afficher Les plus récentes, Afficher tout et Recherche.
- · Les pages sont ajoutées au menu.



Créer un menu : Modifier les pages du menu


• Pour modifier l'ordre des pages dans le menu, faites tout simplement un cliquéglissé du menu vers la position voulue.






Créer un menu : Modifier les pages du menu





- Par défaut, le libellé affiché dans le menu reprend le titre des pages.
- Pour personnaliser ce libellé, cliquer sur le petit triangle noir dans sa barre de titre.
- Remplir le libellé dans le champ **Titre de la navigation**.
- Pour retrouver le libellé initial, dans le module du nom de la page, dans la ligne **Original**, cliquez sur le lien du titre de la page.
- Pour supprimer une page du menu, dans le module de la page, cliquez sur le lien Retirer.
- Cliquez sur le bouton **Enregistrer le menu** pour enregistrer toutes les modifications effectuées.


Créer un menu : Liens personnalisés



- Créer un lien personnalisé
 - En créant un menu, par défaut, nous perdons le lien vers la page d'accueil. Nous allons le créer à nouveau avec un lien personnalisé.
 - Affichez la page d'accueil de votre site en cliquant sur le nom du site dans la barre d'outils (appuyez et maintenez enfoncée la touche [Cmd] sous Mac, la touche [Ctrl] sous Windows pour afficher le site dans un nouvel onglet de votre navigateur).
 - Cliquez dans la barre d'adresse et copiez l'URL du site.
 - Dans l'administration de WordPress, dans la gestion du menu, collez cette URL dans le module Liens personnalisés, dans le champ Adresse web.
 - Dans le champ Texte du lien, saisissez le libellé du menu qui sera affiché.
- L'URL que vous collez dépend naturellement de la plateforme sur laquelle vous travaillez et du package de serveur utilisé.
 - Cliquez sur le bouton Ajouter au menu.
 - Modifiez l'ordre des menus si besoin.




Créer un menu : Organiser le menu






Créer un menu hiérarchique



- WordPress permet de créer des menus hiérarchiques, des menus déroulants. Cependant, le thème que vous choisirez pourra afficher ou pas les menus hiérarchiques!
- Dans cet exemple, le menu de premier niveau sera la catégorie **Afrique** et les menus de deuxième niveau seront les catégories **Algérie** et **Maroc**.
- Dans le module du menu créé, il suffit de faire glisser les menus de deuxième niveau sous le menu de premier niveau, en les décalant légèrement sur la droite. Un encadré en pointillés apparaît décalé sur la droite.
- Faites de même pour tous les menus de deuxième niveau.



Créer un menu hiérarchique





Démonstration

Créer un menu



Ajout automatique des pages

• Vous pouvez demander à ajouter automatiquement une page à votre barre des menus.

Dans le module de votre menu, cochez l'option Ajouter automatiquement les pages de premier niveau à ce

Attributs de la page

(pas de parent) ‡

Besoin d'aide ? Utilisez l'onglet Aide présent dans le coin supérieur droit de

Parent

Ordre

votre écran.

0

menu.


Ajouter automatiquement les pages de premier niveau à ce menu
✓ Menu supérieur
Menu des liens de réseaux sociaux

- Cliquez sur le bouton **Enregistrer le menu**.
- Créez une nouvelle page et dans le module **Attributs de la page**, dans la liste déroulante **Parent**, laissez **(pas de parent)**, pour que la page soit de premier niveau.
- Publiez la page.
- Elle est effectivement automatiquement ajoutée au menu.
- Modifiez l'ordre des pages dans le menu si besoin.



Les autres liens des menus

- Dans les menus nous pouvons y placer d'autres types de contenu.
- Nous pouvons placer dans les menus tous les types de contenu de WordPress.
- Nous avons à notre disposition le module Catégories pour placer des catégories.



- Le fonctionnement est le même que pour ajouter des pages.
- Pour afficher les modules des autres types de contenu, cliquez sur le bouton Options de l'écran et cochez les contenus supplémentaires que vous voulez : Articles et Étiquettes par exemple.
- Pour chacun de ces types de contenu, le fonctionnement est le même que pour ajouter des pages. L'ajout d'un lien vers une catégorie affichera tous les articles appartenant à cette catégorie. L'ajout d'un lien vers une étiquette affichera tous les articles associés à cette étiquette.



Gérer les menus

Blocs	
✓ Pages ✓ Articles ✓ Liens personnalisés ✓ Catégories ✓ Étiquettes Format	
Afficher les propriétés avancées du menu	
Cible du lien Attribut de titre Classes CSS Relation avec le propriétaire du site lié (XFN)	Description
Manua Cinn and Kanaman dinad	
	• \
	р
Nom du menu Deuxieme menu Enregistrer le me	enu
Structure du menu	
Ajouter des éléments de menu depuis la colonne de gauche.	
	• L
Réglages du menu Ajoutez automatiquement des Ajouter automatiquement les pages de premier niveau à ce menu	d
pages	• D
Afficher l'emplacement	d
Supprimer le menu Enregistrer le me	• A
	17


- Vous pouvez créer plusieurs menus, même si votre thème ne vous propose qu'un seul emplacement.
 - Pour créer un nouveau menu, cliquez sur le lien **créez un nouveau menu** dans le bandeau supérieur.
 - Nommez le menu et cliquez sur le bouton Créer le menu.
 - Ajoutez dans ce menu les contenus que vous voulez.
 - Cliquez sur le bouton **Enregistrer le menu**.


Options de l'écran

- Le thème Twenty Seventeen nous propose un autre emplacement de menu.
- Dans le module de ce nouveau menu, dans la zone **Emplacements** du thème, sélectionnez **Menu des liens de réseaux sociaux**.
 - Cliquez sur le bouton **Enregistrer le menu**.
- Avec le thème Twenty Seventeen, ce menu apparaît en bas de l'écran, sous la forme d'un bouton. Ce menu n'est pas idéal pour des menus de navigation.
- Maintenant nous avons deux menus.



Gérer les menus






- Pour gérer l'emplacement des menus, cliquez sur l'onglet **Gérer les emplacements**.
- Les emplacements disponibles sont listés dans la colonne Emplacement du thème et la liste des menus créés dans les listes déroulantes de la colonne Menu assigné.
- Si vous modifier, cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications**.
- Pour supprimer un menu, sélectionnez-le en cliquant sur son onglet et cliquez sur le lien **Supprimer le menu**.
- WordPress vous demande de confirmer cette suppression irréversible.
- Pour modifier un menu, vous devez d'abord le sélectionner.
- Dans le bandeau supérieur, dans la liste déroulante des menus, sélectionnez le menu à modifier.
- Cliquez sur le bouton Sélectionner.



L'ouverture des liens externes




- WordPress nous permet de gérer l'ouverture des liens externes dans les menus.
- Dans l'écran de gestion des menus, cliquez sur le bouton Options de l'écran et dans la zone Afficher les propriétés avancées du menu, cochez l'option Cible du lien.
- Dans les modules des liens de menu, l'option **Ouvrir le lien dans un nouvel onglet** apparaît. Cette option permet d'ouvrir le lien de menu dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet du navigateur afin que les visiteurs ne perdent pas la fenêtre ou l'onglet de votre site lorsqu'ils cliquent sur un lien externe (un lien vers un autre site).






Le widget pour les menus



- Afficher une barre de menus dans le widget dédié nommé Menu personnalisé.
- Permet d'afficher un menu dans un autre emplacement que ceux initialement réservés aux menus. Vous pouvez afficher un deuxième menu dans les emplacements réservés aux widgets, quand votre thème ne propose qu'un seul emplacement pour les menus.
- Dans le menu **Apparence**, choisissez **Widgets**.
- Dans la liste des widgets, cliquez sur le widget Menu personnalisé.
- L'emplacement **Barre latérale** est sélectionné, mais vous pouvez changer d'emplacement si vous le souhaitez.
- Cliquez sur le bouton Ajouter le widget.
- Ouvrez le widget Menu personnalisé.
- Dans le champ **Titre**, vous pouvez personnaliser le titre du widget qui sera affiché dans le site.
- Dans la liste déroulante **Sélectionner le menu**, sélectionnez un des menus créés au préalable.



Le widget pour les menus



- Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
- Accédez à votre site : le menu est bien affiché, selon le design du thème choisi.

NAVIGATION PAR LES ÉTIQUETTES
Photographie
famille

