Histórias de usuário — OficinaFácil

Derivadas dos casos de uso e das regras de negócio (RN01 a RN09).

> **Atenção.** Os textos oficiais US01 a US23 do professor não estão no repositório. Esta lista tem 23 histórias montadas a partir dos casos de uso; a numeração e o texto podem diferir do documento oficial e devem ser conferidos. Histórias fora dos 19 casos originais (US12, US21, US22, US23) vêm de fluxos alternativos e estão marcadas com ⚠️.

Formato: **Como** `<ator>`, **quero** `<ação>`, **para** `<benefício>`. Critérios em Dado / Quando / Então.

Resumo

US	Título	Ator	Caso de uso	Prioridade
US01	Entrar no sistema	Todos	UC01	Alta
US02	Gerir clientes	Atendente	UC02	Alta
US03	Gerir veículos	Atendente	UC03	Alta
US04	Gerir peças	Almoxarife	UC04	Média
US05	Gerir serviços	Gerente	UC05	Média
US06	Gerir usuários	Gerente	UC06	Alta
US07	Abrir OS	Atendente	UC07	Alta
US08	Registrar diagnóstico	Mecânico	UC08	Alta
US09	Montar orçamento	Atendente	UC09	Alta
US10	Autorizar desconto acima de 10%	Gerente	UC10	Média
US11	Registrar aprovação do cliente	Atendente	UC11	Alta
US12 ⚠️	Registrar recusa do orçamento	Atendente	UC11 (FA1)	Média
US13	Executar serviço	Mecânico	UC12	Alta
US14	Registrar peças usadas	Mecânico	UC13	Alta
US15	Concluir OS	Mecânico	UC14	Alta
US16	Entregar e registrar pagamento	Atendente	UC15	Alta
US17	Consultar OS	Atendente, Gerente	UC16	Alta
US18	Cancelar OS	Atendente, Gerente	UC17	Média
US19	Dar entrada no estoque	Almoxarife	UC18	Média
US20	Ver faturamento	Gerente	UC19	Baixa
US21 ⚠️	Ver alerta de estoque baixo	Almoxarife	UC04 (FA2)	Baixa
US22 ⚠️	Sair do sistema	Todos	UC01 (FA1)	Baixa
US23 ⚠️	Ver histórico de transições da OS	Atendente, Gerente	UC16	Baixa

Acesso e cadastros

US01 — Entrar no sistema

Como usuário (atendente, mecânico, almoxarife ou gerente), **quero** me autenticar com login e senha, **para** acessar apenas as funções do meu perfil.

- Dado um usuário ativo, quando informo credenciais corretas, então a sessão abre com o menu do meu perfil.
- Quando informo credenciais inválidas, então o acesso é negado com mensagem genérica.
- Dado um usuário inativo, então o sistema informa que ele está desativado.

US02 — Gerir clientes

Como atendente, **quero** cadastrar, buscar, alterar e inativar clientes, **para** ter os dados à mão ao abrir uma OS.

- Quando cadastro um cliente com documento já existente, então o sistema recusa e mostra o cadastro atual.
- Dado um cliente com OS em aberto, então ele não pode ser inativado.
- O histórico de OS é mantido ao inativar.

US03 — Gerir veículos

Como atendente, **quero** cadastrar veículos vinculados a um cliente, **para** abrir OS para o carro certo.

- Quando informo placa já cadastrada, então o sistema recusa e exibe o veículo existente.
- Quando informo placa em formato inválido, então o sistema recusa.
- Todo veículo pertence a um cliente.

US04 — Gerir peças

Como almoxarife, **quero** manter o catálogo de peças com preço e estoque mínimo, **para** que orçamentos e consumo usem dados corretos.

- Código de peça é único.
- Preço menor ou igual a zero é recusado.
- O saldo só muda por registro de peças usadas (US14) e entrada no estoque (US19).

US05 — Gerir serviços

Como gerente, **quero** manter o catálogo de serviços e seus valores, **para** padronizar os orçamentos.

- Valor menor ou igual a zero é recusado.
- Alterar o preço não muda orçamentos já montados.
- Serviço inativo não aparece em orçamentos novos.

US06 — Gerir usuários

Como gerente, **quero** criar usuários e definir seu perfil, **para** controlar quem acessa o quê.

- Login é único.
- O perfil é um de: Atendente, Mecânico, Almoxarife, Gerente.
- O sistema impede inativar o último gerente ativo.

Ciclo da ordem de serviço

US07 — Abrir OS

Como atendente, **quero** abrir uma OS com cliente, veículo e queixa, **para** registrar a entrada do carro.

- Quando confirmo, então a OS nasce em `ABERTA` com número único e data/hora.

- Dado um veículo com OS ativa, então o sistema recusa a nova abertura.
- A queixa é obrigatória.

US08 — Registrar diagnóstico

Como mecânico, **quero** registrar o diagnóstico de uma OS aberta, **para** que o atendente possa orçar.

- Dado uma OS `ABERTA`, quando salvo o diagnóstico, então ela vai para `DIAGNOSTICADA` com o mecânico responsável.
- OS fora de `ABERTA` não aceita diagnóstico.

US09 — Montar orçamento

Como atendente, **quero** compor o orçamento com serviços, peças e desconto, **para** apresentá-lo ao cliente.

- Dado uma OS `DIAGNOSTICADA`, quando confirmo, então ela vai para `AGUARDANDO_APROVACAO`.
- O sistema calcula subtotal, desconto e total.
- Orçamento sem itens é recusado.
- Desconto até 10% é aplicado direto.

US10 — Autorizar desconto acima de 10%

Como gerente, **quero** autorizar ou recusar descontos acima de 10%, **para** controlar a margem da oficina.

- Dado um desconto maior que 10%, então o orçamento só avança com autorização de um gerente autenticado.
- A autorização registra gerente e data.
- Credencial sem perfil de gerente não autoriza.

US11 — Registrar aprovação do cliente

Como atendente, **quero** registrar que o cliente aprovou o orçamento, **para** liberar a execução.

- Dado uma OS `AGUARDANDO_APROVACAO`, quando registro a aprovação, então ela vai para `APROVADA`, com data/hora e forma de contato.

US12 ⚠️ — Registrar recusa do orçamento

Como atendente, **quero** registrar a recusa do cliente e o motivo, **para** encerrar a OS.

- Quando registro a recusa, então a OS vai para `CANCELADA` com o motivo.

US13 — Executar serviço

Como mecânico, **quero** iniciar a execução de uma OS aprovada, **para** registrar o andamento do trabalho.

- Dado uma OS `APROVADA`, quando inicio, então ela vai para `EM_EXECUCAO` com data/hora de início.
- OS não aprovada não pode ser iniciada.

US14 — Registrar peças usadas

Como mecânico, **quero** lançar as peças consumidas na OS, **para** manter o estoque correto.

- Quando lanço uma peça, então o saldo é baixado.
- Saldo insuficiente é recusado.
- Peça fora do orçamento pede confirmação.

US15 — Concluir OS

Como mecânico, **quero** marcar a OS como concluída, **para** avisar que o carro está pronto.

- Dado uma OS `EM_EXECUCAO`, quando concluo, então ela vai para `CONCLUIDA` e o atendente é avisado.

US16 — Entregar e registrar pagamento

Como atendente, **quero** registrar o pagamento e entregar o veículo, **para** fechar a OS.

- Dado uma OS `CONCLUIDA`, quando o pagamento cobre o total, então ela vai para `ENTREGUE`.
- Valor insuficiente mantém a OS em `CONCLUIDA`.
- `ENTREGUE` é estado final.

US17 — Consultar OS

Como atendente ou gerente, **quero** buscar OS por número, cliente, placa, estado ou período, **para** acompanhar o andamento.

- A consulta não altera dados.
- Sem resultado, o sistema informa que nada foi encontrado.

US18 — Cancelar OS

Como atendente ou gerente, **quero** cancelar uma OS informando o motivo, **para** encerrar o que não vai seguir.

- Em qualquer estado antes de `ENTREGUE`, o cancelamento leva a OS para `CANCELADA`.
- OS `ENTREGUE` ou já `CANCELADA` não pode ser cancelada.
- Peças já baixadas voltam ao estoque.
- Mecânico e almoxarife não cancelam.

Estoque e gestão

US19 — Dar entrada no estoque

Como almoxarife, **quero** registrar a chegada de peças, **para** manter o saldo atualizado.

- Quando registro quantidade, custo e nota, então o saldo aumenta e a entrada fica registrada.
- Quantidade menor ou igual a zero é recusada.

US20 — Ver faturamento

Como gerente, **quero** ver o faturamento por período, **para** acompanhar o resultado da oficina.

- O total soma os pagamentos de OS `ENTREGUE` no período.
- Período sem OS mostra total zero.

Complementares ⚠️

US21 ⚠️ — Ver alerta de estoque baixo

Como almoxarife, **quero** ver peças abaixo do estoque mínimo, **para** repor antes de faltar.

- Peças com saldo menor que o mínimo aparecem destacadas na listagem.

US22 ⚠️ — Sair do sistema

Como usuário, **quero** encerrar minha sessão, **para** que outra pessoa não use meu acesso.

- Quando escolho "Sair", então a sessão fecha e volto ao login.

US23 ⚠️ — Ver histórico de transições da OS

Como atendente ou gerente, **quero** ver quem mudou o estado da OS e quando, **para** auditar o andamento.

- A tela da OS lista cada transição com estado, usuário e data/hora.