
















The 'Nuovo oggetto Utente' (New User Object) dialog box is shown. It contains the following fields and options:

- Crea in:** azienda.local/Amministrazione
- Nome:** Chiara
- Iniziali:** (empty)
- Cognome:** Rossi
- Nome completo:** Chiara Rossi
- Nome accesso utente:** Chiara
- Domain suffix:** @azienda.local
- Nome accesso utente (precedente a Windows 2000):** AZIENDA\
- Username:** Chiara

Buttons at the bottom: < Indietro, **Avanti >**, Annulla

Nuovo oggetto Gruppo [X]

 Crea in: azienda.local/Amministrazione

Nome gruppo:

Nome gruppo (precedente a Windows 2000):

Ambito del gruppo

☐ Locale al dominio
☒ Globale
☐ Universale

Tipo gruppo

☒ Sicurezza
☐ Distribuzione

[OK] [Annulla]

Utenti e computer di Active Directory [Min] [Max] [Chiudi]

File Azione Visualizza ?

- Utenti e computer di Active Directory
 - Query salvate
 - azienda.local
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - ForeignSecurityPrincipals
 - Managed Service Accounts
 - Users
 - Amministrazione
 - Hacker1

Proprietà - Mitiche [?] [X]

Seleziona Utenti, Contatti, Computer, Account servizio o Gruppi [X]

Selezionare questo tipo di oggetto:
 [Tipi di oggetto...]


Da questo percorso:
 [Percorsi...]



Immettere i nomi degli oggetti da selezionare (esempi):
 [Controlla nomi]



[Avanzate...] [OK] [Annulla]



[Aggiungi...] [Rimuovi]

[OK] [Annulla] [Applica]









```
C:\> Prompt dei comandi

Descrizione . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Indirizzo fisico. . . . . : 08-00-27-6F-19-C7
DHCP abilitato. . . . . : No
Configurazione automatica abilitata : Sì
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::ca75:59c:b527:5d50%4
(Preferenziale)
Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.1.199(Preferenziale)
Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID Client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-22-BB-96-08-00-27-6F-19-C7

Server DNS . . . . . : 192.168.1.100
NetBIOS su TCP/IP . . . . . : Attivato

C:\Users\user>ping 192.168.1.100

Esecuzione di Ping 192.168.1.100 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.1.100: byte=32 durata=2ms TTL=128
Risposta da 192.168.1.100: byte=32 durata=2ms TTL=128
Risposta da 192.168.1.100: byte=32 durata=1ms TTL=128
Risposta da 192.168.1.100: byte=32 durata=1ms TTL=128

Statistiche Ping per 192.168.1.100:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 1ms, Massimo = 2ms, Medio = 1ms

C:\Users\user>
```

Rinomina il PC

Rinomina il PC



Puoi usare una combinazione di lettere, trattini e numeri.

Nome PC corrente: Windows10prof

SuperHacker

Successivo

Annulla





Informazioni


Il tuo PC è monitorato e protetto.

[Vedere i dettagli in Sicurezza di Windows](#)

Specifiche dispositivo

Nome dispositivo	SuperHacker
Nome completo del dispositivo	SuperHacker.azienda.local
Processore	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1260P 2.50 GHz
RAM installata	2.00 GB
ID dispositivo	495E7629- CA4F-450F-9673-2746A753BAD2
ID prodotto	00330-80000-00000-AA276
Tipo sistema	Sistema operativo a 64 bit, processore basato su x64
Penna e tocco	Nessun input penna o tocco disponibile per questo schermo





Controllo dell'account utente



Vuoi consentire a questa app di apportare modifiche al dispositivo?



Centro connessioni di rete e condivisione

Autore verificato: Microsoft Windows

[Mostra altri dettagli](#)

Per continuare, immetti un nome utente e una password di amministratore.

Dominio: AZIENDA

Sì

No

File | Rete | Rete

File Rete Visualizza

← → ↕ ↑ > Rete

★ Accesso rapido

Desktop

Download

Documenti




Immagini


Musica

Computer (1)



VBOXSVR





1. **Full Control (Controllo Completo):**
 - Consente agli utenti di fare tutto, inclusa la modifica dei permessi e la proprietà degli oggetti.
2. **Modify (Modifica):**
 - Consente agli utenti di leggere, scrivere, modificare ed eliminare file e cartelle.
3. **Read & Execute (Lettura ed Esecuzione):**
 - Consente agli utenti di visualizzare il contenuto della cartella ed eseguire i file.
4. **List Folder Contents (Visualizza Contenuto Cartella):**
 - Consente agli utenti di visualizzare i nomi delle sottocartelle e dei file nella cartella.
5. **Read (Lettura):**
 - Consente agli utenti di visualizzare e aprire file e cartelle.
6. **Write (Scrittura):**
 - Consente agli utenti di creare nuovi file e cartelle e modificare i file esistenti.

