[MP2] Invalid max_objs

4 4

何易儒 (HO, YI-JU)

All Sections

想問這個報錯要如何解讀
有時候會過(可能是race condition?)
謝謝回答的助教或同學

```
== Test public/mp2-9 (3%) ==
public/mp2-9: FAIL (0/3) (6.2s)
    Invalid max_objs: set to 8 bus is actually 0
    QEMU output saved to out/public/mp2-9.out.case
```

Search entries or author | Unread | Subscribe

Reply

謝典樺 (HSIEH, TIEN-HUA) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/147125)

Mar 27, 2025

可以看一下.out裡的輸出，我之前是[File] fileclose會打亂printfslab的訊息，將file裡的鎖設定好確保輸出順序正確就可以過了。

何易儒 (HO, YI-JU) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/184621)

Mar 27, 2025

我全部[file]都關掉了

鎖的問題確實令人擔憂，我目前是把file.c所有acquire和release改掉，slab.c裡面不再加鎖

但偶爾會跳sched lock，也是不固定

Edited by 何易儒 (HO, YI-JU) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/184621) on Mar 27 at 4:02pm

---

謝典樺 (HSIEH, TIEN-HUA) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/147125)

Mar 27, 2025

slab.c裡的鎖是必要的吧，避免race condition，file.c裡用的也是cache的lock，確保不要重複加鎖，像在filealloc中輸出debug訊息的時候加鎖就好了



楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Mar 27, 2025

同學們好：

slab.c 中鎖是必要的。在 file.c 中也請使用 file_cache 的鎖，確保在 file.c 中同學客製化的除錯訊息不影響 slab.c 的評分用除錯訊息。

若有更多問題請不吝提出，感謝。

子慶

Reply