



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
Estrutura da Assistência Técnica	4
Produto/Equipamento	4
Chamado Técnico	5
Orçamentos	5
Serviços	6
Help Desk	6
Projetos	6
Controle de Visitas	6
Consultas	7
Relatórios	7
CONFIGURAÇÕES	8
Parâmetros	8
Tabelas	11
Dicionário de Dados	12
Fluxo de Integração	13
Fluxo Operacional	14
CADASTROS	16
Fornecedores	17
Clientes	28
Grupo de Produtos	46
Produtos	49
Complemento de Produtos	73
Unidade de Medida	80
Contatos	82
Banco de Conhecimento	82
Estruturas	83
Tipos Ent./Saída	92
Tipos de TES	92
ISS - Imposto Sobre Serviços	95
ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços	95
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados	96
Base de Cálculo	97
Tratamento de IPI	97
ICMS Complementar	97
ICMS Solidário	97

Condição de Pagamento	106
Turnos de Trabalho	115
Tabela Horário Padrão	119
Feriados	123
Fórmulas	125
M-Messenger	129
Função dos Técnicos	135
Técnicos	137
Habilidades	141
Ocorrência	143
Produto/Ocorrência	146
Kit de Atendimento	150
Serviços	152
Base Instalada	155
FAQ (Frequently Asked Question)	165
Obsolescência	168
Equipamento X Obsolescência	171
Planos de Manut.	172
Grupos de Cobertura	175
Índices	177
Índices/Taxas	179
CONTRATOS	181
Contratos - Manutenção	182
Contratos - Preventivas	188
Pedido de Venda por Contrato de Manutenção	191
Prestação de Serviços	192
ATENDIMENTO	200
Chamado Técnico	200
Help Desk	209
Fila de Help Desk	215
ORÇAMENTO	216
REPAIR CENTER	225
Ordem de Serviço	225
Atendimento da Ordem de Serviço	234
CONTROLE DE VISITAS	243
Agenda	243
CONSULTAS	249
Posição de Clientes	250
Histórico de Clientes	259
Histórico de Produtos	271
FAQ	283
Monitor de Ordem de Serviço	284
Service Tracker	286

RELATÓRIOS	290
RELATÓRIOS DE CADASTROS	291
Produtos	291
Clientes	293
Base Instalada	294
Plano de Manutenção	296
RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO	297
Movimentos/Plano	297
RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO	299
Ficha do Chamado	299
Relação de Chamados	301
Chamados/Produtos	304
RELATÓRIOS DE ORÇAMENTOS	307
Ficha de Orçamentos	307
Relação de Orçamentos	309
RELATÓRIOS DE SERVIÇOS	311
Ficha de Ordem de Serviço	311
Relação das Ordens de Serviços	313
Ordens de Serviços/Produtos	315
Serviços Efetuados	317
Serviços X Ordem de Serviço	320
RELATÓRIOS DE VISITAS	322
Ficha de Atendimento	322
Agenda dos Técnicos	324
Ordens de Serviços/Agenda	326
RELATÓRIOS DE ESTATÍSTICAS	328
Histograma de Atendimento	328
Markup para Ordem de Serviço	330
RELATÓRIOS DE PENDÊNCIAS	332
Pendências da Base	332



INTRODUÇÃO

O *Módulo Field Service* gerencia serviços de manutenção e consertos, mantidos pelas grandes empresas industriais ou comerciais para os produtos e equipamentos por elas fabricados ou vendidos.

Este módulo possui ainda regras que norteiam todo o processo de manutenção e consertos, baseado nestes princípios a MICROSIGA desenvolveu o módulo de assistência técnica que tem como principal objetivo gerenciar a Central de Atendimento, os Orçamentos e os Serviços de Atendimentos, sejam eles em Campo ou dentro de uma Central de Serviços.

O *Módulo Field Service* controla todo o processo de Administração e Manutenção dos Equipamentos (Produtos), e também do Corpo Técnico envolvido.

Estrutura da Assistência Técnica

O *Módulo Field Service*, atende às seguintes necessidades:

Produto/Equipamento

Garantia

- Produto/Equipamento
- Acessórios do Produto/Equipamento
- Ordens de Serviço

Contratos de Manutenção

- Geração de Pedidos de Venda
- Administração do período de Validade
- Administração do período de Cobrança
- Controle de Despesas, Cobertura de Peças, etc.

Contratos de Preventivas

- Controle das datas de Preventiva
- Controle das datas Realizadas

Planos de Manutenção

- Controle por Produtos/Equipamento
- Controle de Datas/Tarefas para realização de Manutenção

Pendências

- Controle de Pendências por Produtos/Equipamentos

Obsolescência

- Controle Temporal dos componentes a serem substituídos por desgaste natural.
- Controle Acumulador dos componentes a serem substituídos por desgaste natural.

Chamado Técnico

- Controle de Atendimento
- Consulta ao histórico do Produto/Equipamento
- Consulta ao histórico de Cliente
- Identificação da Ocorrência da Chamada
- FAQ

Orçamentos

- Formação de Preços

Serviços

- Agendamento dos Técnicos
- Apontamento das Horas
- Apontamento dos itens substituídos
- Apontamento das despesas de Atendimento
- Geração de Pedido de Venda
- Controle independente dos itens utilizados/cobrados
- KITS de Atendimento
- Requisição de Peças do Almoxarifado
- Interpretação Automática de Cobertura de Peças/Despesas - Contratos

Help Desk

- Ficha de Atendimento por Chegada
- Definição de Prioridades
- Realocação
- Help Desk de Segundo Nível
- Call Back

Projetos

- Controle de Produtos/Etapas e Tarefas
- Controle e Tempos e Datas Previstos/Realizados
- Controle de Situação por Etapas/Tarefas

Controle de Visitas

- Agendamento Automático,
- Agendamento Semi-Automático
- Agendamento Manual
- Envio de E-mails Automáticos para Técnicos Agendados

Consultas

- Histórico de Clientes
- Histórico de Produtos/Equipamentos
- Monitor de Ordens de Serviço

Relatórios

- Relatório de Chamados por Produto
- Relação de Orçamentos
- Relação das Ordens de Serviço
- Relatório de Serviços Efetuados
- Relatório de Serviços por Ordem de Serviços
- Relatório de Ordens de Serviço por Agenda
- Relatório de Estatística Histograma de Atendimento
- Relação de Pendências
- Relação de Movimentos de Manutenção

Antes de iniciar o processo de implantação preenchendo cadastros e realizando as movimentações, os parâmetros que configuram o Módulo Assistência Técnica devem ser verificados no Módulo Configurador e, caso necessário, o *Field Service* permite que o usuário altere-os, de acordo com as necessidades de cada módulo.

Parâmetros

O sistema *Advanced Protheus* utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, chamadas de parâmetros.

Um parâmetro atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo é possível obter diferentes resultados.

O Módulo Assistência Técnica utiliza vários parâmetros, sendo que alguns deles são comuns a outros módulos do sistema. Caso estes sejam alterados, esta continuará valendo para os outros módulos do sistema.

Parâmetros	Descrição	Conteúdo
MV_AGEINF1	Define os dados que serão exibidos na primeira coluna da agenda do técnico. Os dados devem ser separados por vírgula.	" "
MV_AGEINF2	Define os dados que serão exibidos na segunda coluna da agenda do técnico. Os dados devem ser separados por vírgula.	" "
MV_CONTRPV	Indica se deve-se ou não gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Manutenção na entrada do Sistema de Assistência Técnica	.T.
MV_ULCONTR	Indica a última data de processamento dos Contratos de Manutenção que geraram Pedido de Venda.	19981106
MV_AGLPROD	Indica o código do produto utilizado na aglutinação dos produtos apontados que serão atualizados na Ordem de Serviço	" "

Parâmetros	Descrição	Conteúdo
MV_ALOCTEC	Indica se o Técnico será alocado automaticamente a partir da inclusão de uma Ordem de Serviço	T
MV_ATCUSGE	Indica se o custo do equipamento deve ser calculado (somado) para todas as filiais (T) ou apenas a filial corrente (F - Default)	F
MV_ATDIAS	Indica o número de dias que deve ser somado na alocação do técnico.	1
MV_ATGARCS	Indica se os atendimentos em garantia serão considerados para efeito de custo de manutenção.	T
MV_ATHORAS	Indica o número de horas que deve ser somado na alocação do técnico.	0
MV_ATHRNU	Indica o número de horas que deve ser considerado no final de semana.	16
MV_ATHRPR	Indica se o valor hora do serviço será calculado pelo preço do produto atendido (T) ou pelo valor hora do técnico (F-Por Defecto)	F
MV_ATPLANO	Indica qual o código do Plano de Manutenção Preventiva, que deve ser considerado no momento da inclusão do Equipamento.	""
MV_ATREGHD	Indica a Regra de Alocação para Help Desk. A string deve ser preenchida c/ '1' ou '0', p/ indicar a utilização de: Habilidade e Nível.	00
MV_ATSTATI	Indica se o cálculo de estatísticas de MTBF e MTTR será realizado ON-LINE.	T
MV_ATTALC1	Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado/OS e ainda não alocado que configura um alerta (em horas)	0
MV_ATTALC2	Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado/OS e ainda não alocado que configura um alerta máximo (em horas)	0
MV_ATTATE1	Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmação de atendimento na agenda que configura um alerta. (em horas)	
MV_ATTATE2	Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmação de atendimento na agenda que configura um alerta máximo (em horas)	
MV_ATTCHG1	Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do técnico que configura um alerta. (em horas)	0
MV_ATTCHG2	Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do técnico que configura um alerta máximo.(em horas).	0
MV_ATTMAX1	Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocação que configura um alerta (em horas)	0

Parâmetros	Descrição	Conteúdo
MV_ATTMAX2	Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocação que configura um alerta (em horas).	0
MV_ATTSAI1	Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo (laudo) que configura um alerta (em horas)	0
MV_ATTSAI2	Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo (laudo) que configura um alerta máximo (em horas)	0
MV_DESPROD	Indica qual o Produto deve ser utilizado para o lançamento das despesas de deslocamento.	""
MV_DIFSTD	Informar a Diferença Padrão entre uma alocação e outra.	00:15
MV_FORMGAR	Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do Produto/Equipamento.	dDataBase+90
MV_ITMPSTD	Indica se deverá ser informado, na inclusão da OS o prazo médio de atendimento.	T
MV_MODPROD	Indica qual Produto deve ser utilizado no apontamento da Ordem de Serviço, para o Lançamento da mão-de-Obra. Se vazio não será Lançado.	""
MV_MODSERV	Indica qual o Código do Serviço a ser utilizado no apontamento da Ordem de Serviço, para Lançamento da Mão-de-Obra. Se vazio não haverá Lançamento.	""
MV_REGRAAL	Indica a Regra de Alocação. A String deve ser preenchida c/ '1' ou '0', p/ indicar a utilização de: Região, Prioridade, Habilidade e Nível.	0000

O *Advanced Protheus* dispõe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a padronização de algumas informações utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Módulo Configurador.

As tabelas são identificadas por códigos e relacionam as possíveis informações que um campo pode conter.

Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operação do módulo, basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e digitar a tecla [F3]

É bastante fácil identificar um campo com vínculo às tabelas; ao lado esquerdo do campo haverá este ícone . Clique sobre ele e a tabela estará disponível.

Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda não foram cadastrados. Acesse o Módulo Configurador para atualizá-la.

As tabelas utilizadas pelo Módulo Assistência Técnica são as seguintes:

Tabela	Descrição	Exemplo
A1	Classificação dos Contratos de Manutenção.	24H/7D/4H 24H/5D/4H 24H/6D/4H
A2	Região dos Técnicos	Norte Sul Leste Oeste
A3	Classificação dos Chamados	Corretiva Preventiva Instalação Suporte Técnico
A4	Habilidades Técnicas	Elétrica Mecânica
A5	Classificação dos Contratos de Serviço	Consultoria

O sistema *Advanced Protheus* permite ainda que os campos disponíveis no sistema sejam alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de apresentação modificada, desde que não sejam campos exclusivos e/ou de preenchimento obrigatório (ver "Dicionário de Dados" no Módulo Configurador).


A fim de agilizar os lançamentos e consultas, os campos disponíveis no sistema devem ser avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor forma de apresentação. Nesta verificação, deve ser observado o seguinte:

1. Os campos necessários devem estar ativados, através da opção "usado";
2. A ordem de apresentação dos campos na tela deve ser a melhor possível, visando agilizar o processo de digitação e consulta;
3. A validação dos campos deve estar de forma compatível com os dados a serem inseridos.

O *Field Service* quando utilizado com outros módulos do *Advanced Protheus*, este recebe e envia informações aos módulos, atualizando cadastros e movimentações, e mantendo a integridade e unicidade dos dados.


Observe a seguir como acontece a integração com o restante dos módulos:

Obs.: No arquivo de ocorrências da transmissão bancária, deve-se utilizar o tipo “P” que identifica as ocorrências ao contas a pagar.



A seguir é apresentada uma sugestão de fluxo operacional do *Field Service*, que deve ser utilizado pelo usuário como um apoio quanto a forma de implantação e operação do sistema.

O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que nas opções de Atualização do *Field Service*, a tecla [F3] possibilita o subcadastramento em arquivos cuja informação está sendo utilizada. Portanto o usuário pode, por exemplo, cadastrar um produto quando estiver atualizando o arquivo de “Estruturas”. Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação a seqüência que o usuário desejar adotar de acordo com a sua conveniência.



O passo principal para viabilizar o sistema *Advanced Protheus* é, sem dúvida, o cadastro. Para tal, vamos ver algumas informações básicas a respeito destes cadastros, seus campos e possibilidades.



Caso haja qualquer dúvida sobre o preenchimento de um campo, basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecerá na forma de uma caixa de diálogo. Para conhecer a forma de operação do *Advanced Protheus*, consulte o Manual de Primeiros Passos.

Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos títulos são apresentados na cor azul; estes campos são de preenchimento obrigatório, ou seja, você não conseguirá finalizar o cadastro se estes não forem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definições e formas de preenchimento.

Os fornecedores são importante no Módulo Field Service para gerar a amarração Produto X Equipamento e também para a integração no sistema Advanced Protheus.



O cadastramento de Fornecedores possui pastas distintas para informação dos dados, podendo possuir campos obrigatórios em mais de uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrário, o sistema exibirá uma advertência de “campos obrigatórios não preenchidos”.



Para incluir Fornecedores:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Fornecedores".

Será apresentada a janela browse com os Fornecedores cadastrados.

2. Selecione a opção “Incluir”;

O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

Pasta “Cadastrais”

3. Clique na pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Fornecedores]

microsigga

Busquisar: Visualizar: Incluir Alterar Excluir: Contatos: Conf. columns: Salir

Fornecedores - Incluir

Cadastrais AdminFin Fiscais Compras Outros

Codigo: 02000 Loja: 02

Razao Social: MICROSIGGA SOFTWARE S.A.

N Fantasia: MICROSIGGA

Endereco: AV. BRAZ LEME, 1631

Bairro: SANTANA Municipio: SAO PAULO

Estado: SP CEP: 03025-000

Caixa Postal: 01200 Tipo: Juridica

CNPJ/CPF: 53.113.791/0001-

Telefone: 3981-7000

Telex: 3981-5000 FAX: 3981-7002

Ins. Estad.: 01202484821553545 Ins. Municip: 1248492121-245

E-Mail: microsigga@microsigga.com.br Home-Page: www.microsigga.com.br

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Matriz Administrador 01/08/01

Código

É um campo alfanumérico. Pode ser preenchido com códigos de sua preferência. Porém, para melhor visualização e organização, procure utilizar números sequenciais.

Exemplo: Código: 00001

Loja

Este campo é designado para o mesmo fornecedor, porém com suas respectivas filiais.

Exemplo: Código 00001 Loja 01

Nome Fornecedor Padrão (Matriz)

Código 00001 Loja 02

Nome Fornecedor Padrão (Filial Nordeste)

Código 00001 Loja 99

Nome Fornecedor Padrão (Filial Argentina)

Razão Social

Informe neste campo a razão social do fornecedor quando pessoa jurídica, ou nome completo, quando pessoa física.

Exemplo: Razão Social Microsiga Software S.A.

N. Fantasia

Informe neste campo o nome popular do fornecedor, marca ou abreviação.

Exemplo: N. Fantasia Microsiga ou Siga

Endereço/Bairro/Município/Estado/CEP/Caixa Postal

Informe neste campos os dados correspondentes às informações cadastrais do fornecedor.

Exemplo: Microsiga Software S.A.

Endereço Av. Braz Leme, 1631

Bairro Santana

Município São Paulo

Estado S.P.

CEP 02511-000

Caixa Postal 1247

Para preencher o campo “Estado”, está disponível a tecla [F3] para consultar a tabela de “Unidades Federativas”.

Tipo

Selecione neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificado dentro das opções a seguir:

“J” Jurídica

“F” Física

“E” Exportador

C.N.P.J./C.P.F.

Informe nestes campos as informações cadastrais, quanto a seus registros, enquanto pessoa física ou jurídica.

Exemplo: C.N.P.J./C.P.F. 60.000.123/0001-54

Cód. País

Informe o código DDI - Discagem Direta Internacional do país. Tecla [F3] disponível para consulta a tabela de Códigos DDI.

DDD

Informe o código DDD - Discagem Direta Distância da localidade.

Telefone/FAX

Informe nestes campos o telefone e o FAX correspondentes ao fornecedor.

Exemplo: Telefone 3981-7000
FAX 3981-7200

Ins. Estad./Ins. Municip.

Informe neste campos as Inscrições Estadual e Municipal correspondentes ao fornecedor.

Exemplo: Ins. Estad. 123.456.789-88
Ins. Municip. 788.888.988

E-Mail/Home-Page

Informe nestes campos os endereços eletrônicos de e-mail e home-page do fornecedor, se houver.

Telex

Informe neste campo o número Telex do fornecedor.

Exemplo: Telex 01234

Pasta “Administrativo-Financeiras”

4. Após preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta “Adm. Fin.”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações administrativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Fornecedores]

Fornecedores - Incluir

Cadastrais | AdmFin | Escalas | Compras | Outros

Banco: 015 Cod Agencia: 0200

Cta Corrente: 020020010 Cond. Pagto: 120

Maior Compra: 0,00 Media Atraso: 0,0

Maior Saldo: 0,00 No Compras: 0

Sld Duplct: 0,00 Sld Moed For: 0,00

C Contabil: 11101

AP6 6.09 CodeBase EnvironmentB09 Field Service teste / Matiz Administrador 01/08/01

Banco

Informe neste campo o banco para efetuar o pagamento no fornecedor. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Cód. Agência

Informe neste campo o código da agência bancária correspondente ao banco no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Se preenchido o campo anterior “Banco” através da tecla [F3] este campo será preenchido automaticamente, desde que tenha sido informado no cadastro de “Bancos”.

Cta. Corrente

Informe neste campo o código da conta corrente no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Caso o campo “Banco” tenha sido preenchido através da tecla [F3] este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, desde que tenha sido devidamente preenchido no Cadastro de Bancos.

Cond. Pagto.

Informe neste campo a condição de pagamento padrão para o fornecedor. Desta forma, quando solicitada condição de pagamento deste fornecedor em outra rotina do sistema, o mesmo trará automaticamente aquela que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessário. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Condições de Pagamento.

Maior Compra/Média Atraso/Maior Saldo/No. Compras/Sld. Duplic.

Estes campos são atualizados pelo sistema *Advanced Protheus Módulo Estoque/Custos*, de acordo com as transações e movimentações executadas no sistema, referentes ao fornecedor. Não podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociações, podendo ser consultado através da opção “Consulta” + “Cadastro” + “Posição Fornecedor”.

Veja o capítulo “Consultas” neste manual para maiores detalhes.

Sld. Moed. For.

Este campo informa o saldo dos títulos do fornecedor em moeda forte. Não pode ser alterado manualmente, pois será atualizado pelo sistema, conforme ocorrem as movimentações no sistema.



A moeda considerada como Forte deve ser informada no Módulo Configurador, através do parâmetro MV_MFORTE.

C. Contábil

Este campo deve informar o número da conta contábil referente ao fornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza o Módulo Contábil, integradamente. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de Contas Contábeis.

Pasta “Fiscais”

5. Após preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor, clique na pasta "Fiscais";

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações fiscais, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Fornecedores]

microsig

Besquisar:
Visualizar:
Incluir:
Alterar:
Excluir:
Controles:
Conf. columns:
Salir

Fornecedores - Incluir

Cadastrais AdminFin Fiscais Compras Outros

Tp. Contr. Soc. Cod. Mun. ZF
Calc. INSS ? Grp. Tribut.

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service teste / Mainz Administrador 01/08/01

Tp. Contr. Soc.

Informe neste campo o tipo de contribuição social do fornecedor, que pode ser classificado dentro das opções a seguir, selecionando-as através da caixa de listagem de cortina:

- “J” Jurídico
- “F” Pessoa Física
- “L” Familiar

Cod. Mun. ZF

Neste campo informe o código do município utilizado para Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. Tecla [F3] disponível para consultar a tabela de “Unidades Federativas”.

Calcula INSS?

Informe neste campo se os títulos gerados deste fornecedor irão gerar INSS, selecionando através da caixa de listagem de cortina, a opção “Sim” para recolher imposto, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Grp. Tribut.

Informe neste campo a que grupo de tributação pertence o fornecedor.

Pasta “Compras”

6. Após preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta “Compras”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações pertinentes ao controle de compras do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Fornecedores]

microsigas

Fornecedores - Incluir

Cadastrais AdmFin Fiscais Compras Outros

Transp. 0023 Risco 2

1a Compra // Ult Compra //

Utiliza B2B? Nao

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service teste / Matiz Administrador 01/08/01

Transp.

Informe neste campo o código da transportadora cadastrada para o fornecedor. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Transportadoras.

Risco

Informe neste campo o grau de risco do fornecedor, para liberação automática do pedido.

1ª compra/Últ Compra

Estes campos são atualizados pelo sistema *Advanced Protheus Módulo Estoque/Custos*, de acordo com as transações e movimentações executadas no sistema, referentes ao fornecedor. Não podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociações, podendo ser consultado através da opção “Consulta” + “Cadastro” + “Posição Fornecedor”.

Veja o capítulo “Consultas” neste manual para maiores detalhes.

Utiliza B2B?

Selecione a opção “Sim” para que o cliente em cadastro esteja associado ao relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologados Microsiga, ou “Não”, caso contrário.

Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comércio eletrônico.

Pasta “Outros”

7. Após preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta "Outros";

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das demais informações referentes ao cadastro do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Fornecedores]

microsigla

Buscar:

Visualizar:

Incluir

Alterar

Excluir

Consultar

Config. colunas

Sair

Fornecedores - Incluir

Cadastrais AdminFin Eiscais Compras Outros

Prioridade 1

Represent. SRA. Nanci Kiyoko Harada

Pais Origem Ident Prod. Nao Imprime

AP6 6.09 CodeBase EnvironmentB09 Field Service I este / Matriz Administrador 01/08/01

Prioridade

Este campo é informativo, e permite ao usuário informar a prioridade de pagamento do fornecedor, podendo variar entre os graus 1 a 5, admitindo-se assim um critério próprio de controle de prioridades.

Represent.

Informe neste campo os dados relativos ao representante do fornecedor.

Pais Origem

Indica o país de origem do fornecedor.

Ident. Prod.

Selecione “1” = No pedido de compra, para imprimir a etiqueta de identificação do produto com o pedido de compra, “2” = No recebimento (pré-nota), para imprimir a etiqueta no recebimento de materiais, ou ainda, “3” = Não imprime, se não deseja imprimir etiqueta de identificação do produto.

8. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmar a inclusão do fornecedor.

Exclusão de Fornecedores

Para que um fornecedor seja excluído, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opção “Excluir”.

O fornecedor não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em aberto no módulo, ou pendentes.



Consultas

Para verificar o cadastro de Fornecedores, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SA2 - Cadastro de Fornecedores, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa.

Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.

É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível, possibilitando assim o máximo de informações a serem fornecidas e controladas na integração com outros módulos do sistema.

Para a Assistência Técnica o cadastro de clientes pode ser visto como cadastro de fabricantes, possibilitando assim o Faturamento para o mesmo.



O cadastramento de Clientes possui pastas distintas para informação dos dados, podendo possuir campos obrigatórios em mais de uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrário, o sistema exibirá uma advertência de “campos obrigatórios não preenchidos”.



Para incluir Clientes, siga as orientações a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Clientes”;

O sistema apresenta uma janela browse com os clientes já cadastrados.

2. Selecione a opção “Incluir”;

O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatro pastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

Pasta “Cadastrais”

3. Clique na pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

The screenshot shows a web application window titled "AP6 Remote - Field Service (Clientes)". The main content area is a form for "Cadastrais" (Registers) for a client named "MICROSIGA SOFTWARE S.A.". The form is divided into several sections with labels on the left and input fields on the right. The labels include: "Codigo", "Loja", "Nome", "Fisica/Jurid", "Tipo", "Endereco", "Municipio", "Estado", "Bairro", "Telefone", "FAX", "Ins. Estad.", "E-Mail", "N Fantasia", "CNPJ/CPF", "Ins. Municip", and "Home-Page". The input fields contain the following data: "Codigo" is "02100", "Loja" is "02", "Nome" is "MICROSIGA SOFTWARE S.A.", "Fisica/Jurid" is "Juridica", "Tipo" is "Cons.Final", "Endereco" is "AV. BRAZ LEME,1631", "Municipio" is "SAO PAULO", "Estado" is "SP", "Bairro" is "SANTANA", "Telefone" is "3981-7000", "FAX" is "3981-7002", "Ins. Estad." is "121673213787561251", "E-Mail" is "microsiga@microsiga.com.br", "N Fantasia" is "MICROSIGA", "CNPJ/CPF" is "53.113.791.0001-22", "Ins. Municip" is "54684213548652154", and "Home-Page" is "www.microsiga.com.br". The bottom status bar shows "AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Yeste / Matriz Administrador 01/08/01".

Código

Este campo pode ser preenchido com códigos de sua preferência. Porém, para melhor visualização e organização, procure utilizar números sequenciais.

Loja

Este campo é designado para identificar as filiais do cliente. O mesmo código de cliente pode possuir até 99 lojas.

Exemplo: Código 00001 Loja 01

Nome Cliente Padrão (Matriz)

Código 00001 Loja 02

Nome Cliente Padrão (Filial Nordeste)

Código 00001 Loja 99

Nome Cliente Padrão (Filial Argentina)

Nome

Informe neste campo a razão social do cliente, quando pessoa jurídica, ou nome completo, quando pessoa física.

N. Fantasia

Informe neste campo o nome fantasia do cliente, marca ou abreviação.

Tipo

Informe neste campo, através da caixa de listagem de cortina, a atividade do cliente em relação a empresa. Mediante um cadastro prévio, definido no Módulo Configurador, podemos encontrar estas opções:

- “L” Produtor Rural
- “F” Consumidor Final
- “R” Revendedor
- “S” ICMS Solidário sem IPI na base
- “X” Exportação

Endereço/Bairro/Município/Estado/CEP

Informe neste campos os dados correspondentes às informações cadastrais do cliente.

Exemplo: Microsiga Software S.A.

Endereço	Av. Braz Leme, 1631
Bairro	Santana
Município	São Paulo
Estado	S.P.
CEP	02511-000

Para preencher o campo “Estado”, está disponível a tecla [F3] para consultar a tabela de “Unidades Federativas”.

Cód. País

Informe o código DDI - Discagem Direta Internacional do país. Tecla [F3] disponível para consulta a tabela de Códigos DDI.

DDD

Informe o código DDD - Discagem Direta Distância da localidade.

Telefone/Telex/FAX

Informe neste campos os dados correspondentes às informações cadastrais do cliente.

Exemplo:	Telefone	3981-7000
	Telex	01234
	FAX	3981-7200

C.N.P.J./C.P.F.

Informe nestes campos as informações cadastrais, quanto a seus registros, enquanto pessoa física ou jurídica.

Exemplo:	C.N.P.J./C.P.F	60.000.123/0001-54
-----------------	----------------	--------------------

Ins. Estad./Ins. Municip.

Informe neste campos as Inscrições Estadual e Municipal correspondentes ao cliente.

Exemplo:	Ins. Estad.	123.456.789-88
	Ins. Municp.	788.888.988

E-Mail/Home-Page

Informe nestes campos os endereços eletrônicos de e-mail e home-page do cliente, se houver.

Pasta “Administrativo-Financeiras”

- Após preenchidos os dados cadastrais do cliente, clique na pasta “Adm. Fin.”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações administrativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Clientes - Incluir	
Natureza	000000002
% Comissao	5,00
Banco 1	001
Banco 3	033
Banco 5	CX1
Maior Compra	0,00
Nro Compras	0
Nro Pagtos	0
Vlr. Acumul.	0,00
Ult.Protesto	25/07/01
DT.Dev.Cheq.	25/06/01
Maior Dupl.	0,00
Pag. Atras.	0,00
Sal LC SE MF	0,00
Vendedor	CD0003
C. Contabil	11101
Banco 2	013
Banco 4	341
Maior Saldo	0,00
Media Atraso	0,00
Saldo Título	0,00
Atrasados	0,00
Tit.Protest.	1
Cheques Dev.	2
Maior Atraso	0
Saldo Moed.For	0,00
Saldo LC Sec	0,00

Natureza

Este campo deve informar o código da operação financeira, conforme cadastro de naturezas no *Módulo Financeiro*. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Exemplo: Natureza 0001

Vendedor

Este campo é reservado para informar o código do vendedor vinculado ao cliente. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores.

% Comissão

Informe neste campo o percentual de comissão exclusiva quando a venda for realizada para este cliente.

Exemplo: % Comissão 5 (%)

C. Contábil

Informe neste campo o número da conta contábil referente a este cliente. Este campo somente deve estar preenchido se sua empresa estiver utilizando o *Módulo Contábil* integradamente. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Contas Contábeis.

Exemplo: C. Contábil 22.000.111.22

Banco 1 até 5

Informe nestes campos os bancos para efetuar a cobrança do cliente. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Exemplo: Banco 1 341

Maior Saldo/Maior Compra/Média Atraso/No. Compras

Estes campos são atualizados pelo *Módulo Field Service*, de acordo com as transações e movimentações executadas no sistema, referentes ao cliente. Não podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociações, podendo ser consultado através da opção “Consulta Posição Cliente”.

Veja o capítulo “Consultas” neste manual para maiores detalhes.

Saldo Título

Este campo informa o saldo dos títulos do cliente que estão em aberto, sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Nro. Pagtos.

Informe neste campo o número de pagamentos já efetuados pelo cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Atrasados

Este campo indica o saldo das duplicatas do cliente que estejam em atraso, sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Vlr. Acumul.

Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Tít. Protest.

Este campo é informativo, e indica a quantidade de títulos protestados deste cliente.

Últ. Protesto

Informe neste campo a data do último protesto de título deve ser informado pelo usuário neste campo. Botão “calendário” disponível para realizar consultas a datas.

Cheques Dev.

Assim como o campo de “Títulos Protestados”, este é informativo, devendo ser preenchido pelo usuário, indicando a quantidade de cheques que o cliente tenha como devolvidos.

Dt. Dev. Cheq.

Neste campo deve-se informar a data do último cheque do cliente que tenha sido devolvido.

Maior Atraso/Maior Dupl.

Estes campos são atualizados pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Assim, informam sobre o valor do maior atraso no pagamento de duplicatas além do maior valor de duplicatas do cliente, respectivamente. Não podem ser alterados manualmente.

Sld. Moed. For.

Este campo informa o saldo dos títulos do cliente em moeda forte. Não pode ser alterado manualmente, pois será atualizado pelo sistema, conforme ocorrem as movimentações no sistema.



A moeda considerada como Forte deve ser informada no Módulo Configurator, através do parâmetro MV_MFORTE.

Pag. Atras.

Este campo é atualizados pelo Módulo *Field Service*, de acordo com as datas de pagamento efetuados pelo cliente; e não permite alteração manual, podendo ser consultado através da opção “Consulta Posição Cliente”.

Veja o capítulo “Consultas” neste manual para maiores detalhes.

Alíq. IRRF

Informe a alíquota de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).

Saldo LC Sec

Saldo de limite de crédito secundário

Saldo LC SE MF

Saldo limite de crédito secundário na moeda forte

Pasta “Fiscais”

5. Após preenchidos os dados administrativo-financeiros do clientes, clique na pasta "Fiscais";

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações fiscais, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Clientes]

microsig

Clientes - Incluir

Cadastrais AdminFin Fiscais Vendas Outros

C. Atividade 01255 Tipo Frete CIF

SUFRAMA 444 ISS no Preço Nao

Aliq. IRRF 0,00 Desc. p/Sufr. Sim

Grp. Clientes 015 Cod. Mun. ZF 00105

Calc. INSS ? Nao Calc. COFINS ? Sim

Calc. CSLL ? Nao Calc. PIS ? Sim

Cd. Municipio

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Matriz Administrador 01/08/01

Tipo Frete

Informe neste campo se o cliente paga o frete, ou a empresa paga, selecionando através da caixa de listagem de cortina, uma das opções, se “cif” ou “F.O.B.”.

SUFRAMA

Este campo aplica-se a clientes que pertençam à Zona Franca de Manaus. Para estes clientes, na geração da nota fiscal, o sistema concederá 7% de desconto no valor unitário do produto. Assim, o cliente estará cadastrado no SUFRAMA, sob um código exclusivo.

Exemplo: SUFRAMA

444

ISS no Preço

Selecione neste campo a opção “Sim” quando o imposto de ISS incidir sobre as movimentações deste cliente, sobre o preço das mercadorias, assim sendo quando o valor do ISS já estiver embutido no preço, ou “Não” ou “campo em branco”, se o ISS for somado ao total da nota fiscal do cliente.

C. Atividade

Este campo classifica o cliente quanto a sua atividade econômica. Pode-se considerar o código de imposto de renda.

Desc. p/ Sufr.

Este campo permite desconto de 7% na base de cálculo de ICMS, quando o cliente possuir código Suframa. Selecione através da caixa de listagem de cortina, a opção “Sim”, o sistema efetuará o desconto na base de cálculo de ICMS para o cliente, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Grp. Clientes

Informe neste campo o grupo de tributação para tratamento de exceção fiscal.

Cod. Mun. ZF

Neste campo informe o código do município utilizado para Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. Tecla [F3] disponível para consultar a tabela de “Unidades Federativas”.

Calcula INSS?

Selecione neste campo a opção “Sim” se o imposto de INSS incidir sobre os títulos gerados a este cliente, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Calc. COFINS?

Informe neste campo a opção “Sim” se o imposto de COFINS será calculado no título, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Calc. CSLL?

Informe neste campo a opção “Sim” se a Contribuição Social será gerada pelos títulos deste cliente, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Calc. PIS?

Informe neste campo a opção “Sim” se a o PIS será gerado pelos títulos deste cliente, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Cd. Município

Nesse campo deve ser informado o código na qual a unidade federativa indica o município do cliente.

Pasta “Vendas”

6. Após preenchidos os dados fiscais do cliente, clique na pasta "Vendas";

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações de vendas, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Clientes]

microsigla

Clientes - Incluir

Cadastrais AdminFin Fiscais Vendas Outros

Regiao SP

Cond. Pagto 001

Prioridade 1

Lim. Credito 5.000,00

Classe Cred. Classe B

Moeda do LC 2

Ult. Compra 1/1

Freq. Visitas 25

Tempo Visita 00:00

Classif. Vend Classe B

Sld Ped. Lib 0,00

Tabela Preco

Segmento 2 000002

Segmento 3 000004

Segmento 4

Transp. 0023

Desconto 50

Risco Risco B

Venc. Lim. Cre 31/12/01

Lim. Cred Sec 0,00

1a Compra 1/1

Form. Visita

Ult. Visita 12/06/01

Tempo Padrao 00:00

Mensagem 258

Saldo Pedido 0,00

Segmento 1 000001

INDUSTRIA QUIMICA/RESINAS/TINTAS/SINTETICOS

INDUSTRIA FARMACEUTICA/VETERINARIA

INDUSTRIA PLASTICOS

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Matiz Administrador 01/08/01

Região

Informe neste campo a região de vendas a que pertence o cliente. Pode ser controlado por tabela própria que identifique a região e/ou promoção de vendas, basta criar uma tabela específica. Consulte o manual do Módulo Configurador.

Transp.

Informe neste campo o código da transportadora cadastrada para este cliente. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Transportadoras.

Exemplo: Transportadora 528 (Expresso de Prata)

Cond. Pagto.

Informe neste campo a condição de pagamento padrão para o cliente. Desta forma, quando solicitada condição de pagamento deste cliente em outra rotina do sistema, o mesmo trará automaticamente aquela que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessário. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Condições de Pagamento.

Desconto

Informe neste campo o percentual de desconto padrão oferecido ao cliente, quando da geração do título.

Prioridade

Este campo é informativo, e permite ao usuário informar a prioridade de atendimento do cliente, face sua contribuição a empresa, de acordo com critério próprio.

Risco

Este campo é designado a informar o grau de risco do cliente. O sistema possui uma tabela no Módulo Configurador com os riscos relacionados. Preencha o campo selecionando as opções a seguir, através da caixa de listagem de cortina:

- | | |
|---------|--|
| Risco A | Aprovação total de crédito |
| Risco B | Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata |
| Risco C | Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata |
| Risco D | Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata |
| Risco E | Crédito <i>sempre</i> bloqueado |



Os dias referentes aos RISCOS B, C e D devem ser informados no Módulo Configurador, pelos parâmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC e MV_RISCOD.

Lim. Crédito

Este campo fornece o valor de limite de crédito do cliente, atualizado pela movimentação financeira do cliente. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.



O limite de crédito é válido por pedido, não sendo cumulativo. Além disso, ele prevalece sobre o risco.

Venc. Lim. Cré.

Informe neste campo a data fim do limite de crédito informado. Esta data deve ser sempre observada, para que o controle não considere clientes indevidos. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas.

Classe Créd.

Informe neste campo, através da caixa de listagem de cortina, as opções de avaliação de crédito do cliente, dividido em três classes: “A”, “B” ou “C”, adotando assim um critério próprio de avaliação.

Lim Cred Sec

Esse campo indica o valor do limite de credito financeiro na moeda forte para o cliente em pauta.

Moeda do LC

Nesse campo deve ser indicado a moeda do controle de crédito . Caso o cadastramento desse campo seja com zero a moeda adotada será a do parâmetro MV_MCUSTO(Moeda Forte)

1a. Compra/Últ. Compra

Este campo é atualizados pelo Módulo *Field Service*, de acordo com as datas de compras efetuados pelo cliente; através das datas das NFs.

Form. Visitas

Selecione neste campo a fórmula de cálculo que efetua a previsão para a próxima visita ao cliente. A fórmula deve retornar uma data válida, que não seja fim-de-semana, salvo casos específicos, feriados e outros. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fórmulas.

Freq. Visitas

Este campo é informativo que indica o intervalo de dias para a visita do vendedor ao cliente. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.

Últ. Visita

Este campo também é informativo que indica a data da última visita do vendedor ao cliente. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a cálculos.

Tempo Visita

Informe neste campo o tempo a ser considerado na visita ao cliente, na forma de horas e minutos (HH:MM).

Tempo Padrão

Informe o tempo total de deslocamento até o local de atendimento ao cliente.

Classif. Vend.

Selecione neste campo a classificação do cliente, segundo critérios de curva ABC, sendo “A” - Classe A, “B” - Classe B ou “C” - Classe C.

Mensagem

Informe neste campo a mensagem padrão a ser impressa na nota fiscal emitida ao cliente. Utiliza-se este campo quando a mensagem for sempre a mesma.

Exemplo: “Material despachado em fardos”.

Sld. Ped. Lib.

Informe neste campo o saldo residual dos títulos já liberados pelo faturamento, ou seja, caso o pedido tenha sido faturado parcialmente, restará um “resíduo” de itens neste pedido. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser alterado pelo usuário.

Saldo Pedido

Este campo indica o saldo dos pedidos de venda do cliente, a serem faturados. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Tabela Preço

Dentre as várias tabelas de preços que sua empresa possa possuir, podemos defini-las exclusivamente para distintos clientes através deste campo.

Exemplo: Tabela de Preços 01 (tabela 01)

Segmento/Descrição 1 a 8.

Informe o(s) seguimento(s) de negócio do cliente. Utiliza a tecla [F3] para acessar o cadastro de “Segmentos de Mercado”. A descrição do seguimento será preenchida automaticamente.

Agre. Liber.

Selecione neste campo a opção “Sim” para que o fator de junção de pedidos para a geração da nota fiscal, ou seja, uma única nota fiscal emitida ao cliente, ativando pedidos agregados, referente a pedidos distintos, seja ativado, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Tipo Período

Nesse campo informe o tipo de período para o fechamento das duplicatas provisórias a serem efetuadas no sistema para os clientes periódicos.

Utiliza B2B?


Selecione a opção “Sim” para que o cliente em cadastro esteja associado ao relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologados Microsiga, ou “Não”, caso contrário.

Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comércio eletrônico.

Pasta “Outros”

7. Após preenchidos os dados de vendas do cliente, clique na pasta "Outros";

O sistema apresenta a tela para o cadastro de outras informações do cliente, preencha os campos conforme descrição a seguir:



Situação

Informe a situação atual do cliente.

01 = Ativo;

02 = Inativo;

03 = Cadastro Pendente.

8. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmar a inclusão do cliente.

Exclusão de Clientes

Para que um cliente seja excluído, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opção “Excluir”.

O clientes não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em aberto no módulo, ou pendentes.



Relatórios

Para verificar o Cadastro de Clientes, selecione as opções “Relatórios” + “Cadastros” + “Clientes”.

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.

Os grupos de produtos classificam o produto cadastrado, facilitando sua identificação, filtragem para relatórios e integração entre os módulos.



Para cadastrar Grupos de produtos, siga as orientações descritas a seguir:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Grupo de Produto”;

O sistema apresenta a janela browse com os grupos já cadastrados.

2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir;

AP6 Remote - Field Service [Grupo]

microsigla

Resquisar:
Visualizar:
Incluir:
Alterar:
Excluir:
Conf. colunas:
Sair:

Grupo - Incluir

Cod Grupo: 0100 Desc Grupo: ELETRONICOS
Pict Padrao: ELETRO. Procedencia: Nao Original
Marca: [searchable] Descricao:
Status Grupo: Novo
Grupo Relac: ELETRICOS/PLASTICOS
Tipo Grupo: 1 Descricao: PECAS

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Mahiz Administrador 01/08/01

Cód. Grupo

Informe neste campo o código do grupo de produtos em cadastro.

Desc. Grupo

Informe neste campo a descrição do grupo de produtos em cadastro.

Pict. Padrão

Informe neste campo a máscara para impressão do grupo.

Procedência

Selecione neste campo a opção “1 = Original”, quando a procedência do produto for do estado de origem, ou “0 = Não Original”, caso contrário.

Marca/Descrição

Selecione neste campo a marca do produto a que se aplica a classificação do grupo. Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Marcas e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Descrição”.

Status Grupo

Selecione neste campo a opção “1 = Novo” quando o grupo classificar um produto novo, “2 = Remanufaturado”, quando produto for remanufaturado, ou “3 = Reciclado”, quando o produto for reciclado.

Grupo Relac.

Informe neste campo o grupo ao qual este que está sendo criado será relacionado.

Tipo Grupo/Descrição

Selecione neste campo o tipo de produto a que se aplica a classificação de grupos. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Descrição”, com a descrição do tipo de grupo selecionado.

3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, através do botão “Ok”.

Exclusão de Grupos de Produto

Para que um grupo de produto seja excluído, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opção “Excluir”.

O grupo de produto não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em aberto no módulo, ou pendentes.



Consultas

Para verificar os grupos cadastrados, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SBM - Cadastro de Grupos, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

Para maiores informações consulte o Manual de Primeiros Passos.

Um produto no *Advanced Protheus Módulo Field Service* é qualquer item a ser controlado pelo estoque da loja/empresa como material de revenda, material de manutenção, material de consumo, matéria-prima, produtos intermediários e acabados. Para casos de itens não estocáveis, cria-se produtos com código igual a “Genéricos”, “Despesas”, “Diversos”, etc.



Para incluir um produto:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Produtos".

O sistema apresenta a tela browse com os produtos já cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir".

O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

Pasta “Cadastrais”

3. Clique na pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Código

Código alfanumérico que identifica o produto.

No Módulo de Estoque/Custos, mão-de-obra também é definido como um produto, e deve ser cadastrado da seguinte forma: MOD + Centro de Custo (Mão-de-obra + Centro de Custo).

Descrição

Descrição para identificação do produto. Essa descrição é utilizada para facilitar o reconhecimento do produtos.

Tipo

Tipo de produto utilizado para filtragem em relatórios e rotinas de processamento.

Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o processamento seja possível restringir algumas rotinas a determinados produtos.

Exemplo:

BN	-	Beneficiamento
CG	-	Gastos Gerais
MO	-	Mão-de-obra
MP	-	Matéria-Prima
PA	-	Produto Acabado
PI	-	Produto Intermediário
MC	-	Material de Consumo

O usuário pode criar seus próprios tipos. No entanto, deve informá-los na tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas.

Unidade

O *Módulo Estoque/Custos*, permite ao usuário a utilização de duas unidades de medidas:

Unidade de Medida Padrão

Utilizada em todos os movimentos desde a compra até a venda.

Segunda Unidade de Medida

Utilizada em transações em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de conversão determinado.

As unidades cadastradas no sistema são as seguintes:

AR	Arroba	LB	Libra
CC	Centímetro Cúbico	M	Metro
CM	Centímetro	M2	Metro Quadrado
CX	Caixa	M3	Metro Cúbico
DM	Decímetro	ML	Mililitro
DZ	Dúzia	MM	Milímetro
FT	Pés	MT	Metro
G	Grama	OZ	Onça
GL	Galão	P	Par
GZ	Groza	PC	Peça
HR	Hora	PL	Polegadas
KG	Quilograma	TL	Toneladas
L	Litro	UN	Unidades

Exemplo:

Unidade de Medida do Fornecedor = (KG) 0,3 quilogramas

Unidade de Medida da Empresa = (GR) 300 gramas

Fator de Conversão = 1000

Tipo de conversão = Divisão - Multiplicação.

O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitário reflete o valor na unidade padrão.

Armazém Pad.

Informar o almoxarifado padrão para armazenagem do material.

Grupo

Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de acordo com as linhas de vendas, natureza de matéria-prima, etc. Utilize a tecla [F3] para consultar o arquivo.

0001	Plástico
0002	Borracha
0003	Alumínio
0004	Eletrônicos
0005	Pneumáticos
0006	Produtos Químicos
PV	Produtos de Venda



Esta definição é importante para realizar os filtros de relatórios.

TE Padrão

Tipo de entrada padrão, sugerida no recebimento de materiais.

TS Padrão

Tipo de saída padrão, sugerido no pedido de venda.

Seg.Un.Medi.

Informe a segunda unidade de medida para o produto.

Exemplo: MM, LT, KG, PL, CX, etc.

Tipo de Conv.

Indique neste campo o tipo de conversão para a segunda unidade de medida:

- ‘M’ Multiplica a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de conversão, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de medida.
- ‘D’ Divide a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de conversão, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de medida.

Alternativo

Código de um outro produto que possa substituir o original. É impresso na Solicitação de Compras e na consulta do material. O sistema só aceita um alternativo por produto.

Preço Venda

Preço de venda do produto. Existem 6 tabelas de preço no arquivo SB5 (Dados Adicionais do Produto).

Custo Stand.

Informe o custo standard ou custo de reposição, caso não deseje utilizar o cálculo automático.

Moeda C. Std.

Selecione a moeda utilizada na valorização do custo standard.

Ult. Preço

Último preço de compra do produto.

Últ.Compra

Data da última compra do produto. Preencher somente se o produto existir dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras.

Peso Líquido

Peso líquido do produto para cálculo da Nota Fiscal.

Cta. Contábil

Número da Conta Contábil do produto para fins de débito por ocasião de sua compra ou produção. Tecla [F3] disponível para consulta.

Centro Custo

Centro de custo responsável pelo produto em relação ao Pedido de Compras/OP.

Item Conta

Número do item da conta contábil. Cadastro proveniente do módulo Contábil. Pressione [F3] para consulta

Família

Especifica se o produto pertence a uma mesma família. Se SIM digite "S", caso contrário digite "N".

Form. Padrão

Informe o Código do Fornecedor Padrão. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Fornecedores.

Loja Padrão

Informe o Código da Loja padrão do Fornecedor. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Lojas.

Apropriação

Apropriação pode ser:

D = Direta

I = Indireta

Informe "I" caso o produto seja material de apropriação indireta, ou seja, caso tenha sido enviado ao almoxarifado de processo antes de ser requisitado.

Este tipo de controle é utilizado em materiais de difícil manuseio e controle de quantidade exata.

Exemplo: **Tinta.**

Fantasma

Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro da estrutura. Nas rotinas de explosão serve como ponte para montagem de árvores, não gerando ordens de produção, saldo em estoque nem movimentação

Dt. Referênc.

Data referência do custo standard, é utilizado no cálculo do custo de reposição.

Rastro

Informar "S" se o produto utilizar rastreabilidade do tipo Sub-Lote, "L" se a rastreabilidade for do tipo Lote e "N" se o produto não utiliza rastreabilidade.

Ult. Revisão

Data da última revisão da estrutura do produto.

Fora Estado

Informar "S" para produtos que são comprados fora do Estado para fins de cálculo do custo standard (ICMS).

% Comissão

Permite associar, se desejado, um percentual de comissão de venda a este produto na venda balcão.

Forn. Canal.

Informe "S" se a distribuição do produto será efetuada apenas por um fornecedor.

Per. Invent.

Armazena a periodicidade (em dias), na qual deverá ser feito novo inventário após a última data inventariada.

Dt. Ref. Prc. 1

Data de referência do preço 1.

Cons. Inicial

Data inicial a ser considerada no cálculo do consumo médio.

Cód. Barras

Código de barras que será adotado para sistema quando da impressão das etiquetas do mesmo.

Cod. Form. Lot.

Código da Fórmula usada para preenchimento dos campos de lote no sistema.

Contr. Endere.

Utilizado para indicar se o produto utiliza controle de localização física ou não.

Contrato

Indica se o produto pertence a um Contrato de Parceria ou não.

Prod. Import.

Informe “Sim” se o produto for importado, ou “Não”, caso contrário.

Restrição

Selecione “SIM” se deseja utilizar o controle de restrição de solicitantes, (Controle de Alçadas - módulo Compras); caso contrário indique “NÃO”.



Este campo será ativado somente se o parâmetro “MV_RESTSOL” estiver preenchido como “SIM”.

Gr. Compras

Informe o grupo de compradores padrão para este produto.

Caso o solicitante não esteja cadastrado em nenhum grupo, o sistema assumirá automaticamente o grupo de compradores padrão informado neste campo para o produto (Controle de Alçadas - módulo Compras).

Rev. Estrutur.

Informe a revisão atual da estrutura.

Vld. Num. Seri.

Informe “1” para relacionar o número de série com a primeira unidade de medida, ou “2”, para relacionar com a segunda unidade de medida.

O sistema admite somente um produto por número de série, assim, se determinado produto possui quantidade maior que 1 relacionado à primeira unidade de medida, deve-se validar o número de série pela segunda unidade de medida.

Exemplo: Produto - Bobina de Papel

Qtde. 1ª un. de medida - 300 Kg

Neste caso o sistema não validará a criação de um único número de série para 300 kg de produto. A relação número de série/quantidade de produto deve ser sempre um para um, sendo assim, para utilizar o controle de número de série, deve-se cadastrar uma segunda unidade de medida que obrigatoriamente reduza a quantidade do produto para 1.

Exemplo: Produto - Bobina de Papel

Qtde. 2ª un. de medida - 01 Peça

Classe Valor

Informe o código da classe de valor contábil do produto para fins de débito por ocasião de sua compra ou produção. Tecla [F3] disponível para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informação é utilizada na integração com o Módulo de Contabilidade Gerencial.



Veja mais detalhes sobre este assunto no tópico "Revisão Estruturas" no capítulo "Cadastros"

Pasta “Impostos”

4. Após preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta “Impostos”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de impostos, onde deve-se informar os campos conforme a descrição a seguir:

Atualização de Produtos - Incluir	
Aliq. ICMS	7,00
Pos.IPINCM	1223.53.52
Ex-NBM	
Cod.Serv.ISS	2828
Solid. Entr.	25,00
Origem	2
Grupo Trib.	002
Impos.Renda	Sim
% Red. INSS	0,00
Perc. CSLL	5,00
Perc. PIS	0,00
Aliq. IPI	5,00
Ex-NCM	
Aliq. ISS	5
Solid. Saída	25,00
Imp.Z.Franca	Nao
Class.Fiscal	
Cont.Seg.Soc	Nao
Calcula INSS	Nao
% Red. IRRF	5,00
Perc. COFINS	0,00
IPI de Pauta	0,00

Aliq. ICMS

Alíquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado da Federação. As alíquotas válidas são 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%.

Aliq. IPI

Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posição do IPI.

Pos. IPI/NCM

Informe o código do produto segundo a TIPI - Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, baseada na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Esta informação é utilizada para que no final do exercício seja emitida a listagem de compras e venda por posição do IPI (DIPI).

Ex-NCM

Informe a exceção à tabela NCM, no caso de redução de alíquota. Tecla [F3] disponível para consultar a tabela Padrão - NCM.

Ex-NBM

Este campo tem a mesma finalidade do campo “Ex-NCM”, e refere-se a tabela NBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que foi substituída pela tabela NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo foi mantido para a viabilização de customizações já existentes.

Alíq. ISS

Alíquota de ISS, caso este produto seja um serviço. Utilizado para cálculo de ISS.

Cod. Serv. ISS

Código do serviço do ISS, utilizado para discriminar a operação perante o município tributador.

Solid. Saída

Margem de lucro para cálculo do ICMS solidário ou retido.

Solid. Entr.

Percentual que define o lucro para cálculo do ICMS solidário na entrada.

Imp.Z.Franca

Caso o produto seja importado, selecione “S = Sim” para indicar que não será aplicado desconto nas vendas para Zona Franca , “N = Não” ou “Branco”, para indicar que o desconto será aplicado.

Origem

Código de origem do produto, utilizado na emissão das Notas Fiscais e nos Livros Fiscais para tributação da mercadoria.

Class. Fiscal

Código da Classificação Fiscal correspondente a posição e inciso do IPI na Nota Fiscal de venda.

Grupo Trib.

Código do grupo de tributação utiliza a tecla [F3] para acessar a tabela de Grupos de Tributação.

Cont.Seg.Soc.

Informe "S" se o produto incide na Contribuição de Seguridade Social (Funrural).

Impos. Renda

Informe "S" se deve ser calculado imposto de renda para este produto na nota fiscal.

Calcula INSS

Selecione ``SIM`` se deseja que programa calcule o INSS para este produto na Nota Fiscal, caso contrário, selecione ``NÃO``.

% Red. INSS

Informe o percentual de redução do INSS.

% Red. IRRF

Informe o percentual de redução do IRRF.

Perc. CSLL

Preencha este campo com o valor do percentual para cálculo da Contribuição Social, caso o campo "Calcula CSLL" tenha sido preenchido com a opção "Sim". Tecla [F3] disponível para ativar a "Calculadora" e realizar eventuais cálculos.

Perc. COFINS

Preencha este campo com o percentual para cálculo do COFINS, caso o campo “Calcula COFINS” tenha sido preenchido com a opção “Sim”. Tecla [F3] disponível para ativar a “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.

Perc. PIS

Preencha este campo com o percentual para cálculo do PIS, caso o campo “Calcula PIS” tenha sido preenchido com a opção “Sim”. Tecla [F3] disponível para ativar a “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.

IPI de Pauta

Informe o valor unitário do IPI de Pauta.

Pasta “MRP/PCP”

5. Após preenchido o cadastro de impostos, clique na pasta “MRP/PCP”;

O sistema apresenta a tela referente aos dados utilizados nos cálculos de MRP/PCP do produto, onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Atualização de Produtos]

microsig

Atualização de Produtos - Incluir

Cadastrais Impostos MRP / PCP C.q. Atendimento Outros

Qtd Embalag: 1 Ponto Pedido: 50,00

Seguranca: 20,00 Form. Est. Seg: 10

Form. Prazo: 10 Entrega: 10

Tipo Prazo: Semana Lote Econom.: 20,00

Lote Mínimo: 10,00 Tolerancia: 8

Tipo Dec. OP: Normal Prazo Valid.: 120

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Matriz Administrador 01/08/01

Ponto Pedido

Quantidade mínima pré-estabelecida em estoque que uma vez atingida gera a emissão automática de uma Solicitação de Compras ou Ordem de Produção.

Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo médio mensal, o tempo de reposição e o estoque de segurança.

Exemplo:

CM = consumo médio

TR = tempo de reposição

ES = estoque de segurança

CM = 30

TR = 2 meses

ES = 20

PP = $(CM * TR) + ES$

PP = $(30 * 2) + 20 = 80$

Segurança

Quantidade mínima de produtos em estoque para evitar a falta do mesmo entre a Solicitação de Compras ou a produção e o seu recebimento.

Form. Est. Seg.

Código da Fórmula para cálculo do estoque de segurança. Quando preenchido, o conteúdo deste campo sobrepõe o estoque de segurança.

Form. Prazo

Fórmula para definir o prazo de entrega.

Entrega

Número de horas, dias, semanas, meses, etc, que indica para o sistema, qual o tempo de fabricação ou entrega de um produto, a partir do recebimento de seu pedido, ou da abertura de sua OP.

Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou características, não sendo um período fixo, pode ser utilizada fórmula que deve ser cadastrada no Módulo Configurador.

Neste caso informa-se o campo “Fórmula Prazo”, pois o campo “Prazo de Entrega” deve ser utilizado para prazos fixos.

O sistema utiliza preferencialmente o campo “Fórmula Prazo” e na sua falta o “Prazo de Entrega” tradicional.

A variável “QUANTIDADE” pode ser utilizada na fórmula do prazo de entrega para se obter a quantidade real que se pretende avaliar o prazo de entrega. Por exemplo:

Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econômicos por dia.

A fórmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo “Fórmula Prazo” será:

$\text{Round}((\text{QUANTIDADE}/(10*\text{B1_LOTE})),0)$

Esta fórmula retornará o prazo em DIAS, necessários para a produção de uma determinada quantidade planejada através do MRP ou o tempo total a ser gasto para a produção de uma determinada Ordem de Produção e demais rotinas que tratam o prazo de entrega.

Tipo Prazo

Tipo de prazo de entrega de acordo o prazo de entrega, pode ser:

H = Horas

D = Dias

S = Semanas

M = Meses

A = Ano

Lote Econômico

O lote econômico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir toda vez que se fizer necessário, devendo ser calculado em função do consumo médio mensal e da periodicidade de compra dos produtos.

O período de aquisição deve ser definido em meses para cada classe de material.

Desta forma, poder-se representar o cálculo do lote econômico pela fórmula:

$$\text{CM} \times \text{PA}$$

Exemplo:

MATERIAL	CONSUMO	CLASSE	PER ODO	LE
G	50	A	1	50
H	40			40
I	30	B	2	60
J	35			70
K	60	C	3	180
L	55			165

Os valores obtidos para o Lote Econômico serão ajustados para o múltiplo da quantidade por embalagem.

Pela Disponibilidade Financeira

O cálculo do lote econômico pode ser ajustado pela disponibilidade financeira da empresa. Neste caso, o sistema multiplica o lote pelo último preço de compra e compara com o valor que pode ser gasto.

Caso o montante disponível seja menor, verifica-se a diferença e esta é subtraída em percentual de todos os lotes. Observe o quadro de exemplo a seguir.

MATERIAL	LE	ÚLT. PREÇO	TOTAL LE
G	50	26	1300
H	40	20	800
I	60	10	600
J	70	8	560
K	180	2	360
L	165	2	330
Total dos Lotes			3950
Disponibilidade Financeira			3160
Diferença			790 ou 20%

$$LE \text{ Ajustado} = LE - 20\%$$

MATERIAL	LE	LE AJUSTADO
G	50	40
H	40	32
I	60	48
J	70	56
K	180	144
L	165	132

Lote Mínimo

Quantidade mínima a ser produzida ou comprada utilizada no cálculo da explosão das necessidades dos produtos juntamente com o lote econômico.

Veja exemplo na descrição do campo “Tolerância”.

Tolerância

Tolerância de defasagem do produto em relação ao Pedido de Compras.

A tolerância é um percentual a ser levado em consideração no momento da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econômico, de forma a obter o limite maior e menor de tolerância.

Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerância, é comprada a própria necessidade. Caso seja inferior ou superior, é considerada a regra da quantidade por embalagem.



O parâmetro “MV_USAQTEM” indica se o sistema deve considerar a quantidade por embalagem ou o lote mínimo antes do lote econômico. O sistema assumirá essa posição caso seu conteúdo seja “S”, caso seja “N” o sistema considerará então o lote econômico.

Exemplo 1:

N = necessidade

LE = lote econômico

X = quantidade embalagem ou lote mínimo

TOL = tolerância

m = múltiplo de X

LE = 500

X = 100

TOL = 0

MV_USAQTEM = N

Necessidade	Regra	A Comprar/Produzir	SC's Geradas
500	$N \leq LE$	LE	500
520	$N \leq (LE + X)$	LE + X	500,100
600	$N \leq (LE + X)$	LE + X	500,100
620	$N > (LE + X)$	$(LE * M) + (X * N)$	500,200
880	$N > (LE + X)$	$(LE * M) + (X * N)$	500,400
980	$N > (LE + X)$	$(LE * M) + (X * N)$	500,500
1020	$N > (LE + X)$	$(LE * M) + (X * N)$	500,500,100

Exemplo 2:

Considere os mesmos dados, assumindo o parâmetro “MV_USAQTEM” = “S”.

Necessidade	Regra	A Comprar/Produzir	SC's Geradas
≤ 100	$N \leq X$	X	100
> 100 e ≤ 500	$X < N \leq LE$	LE	500,000
520	$N \leq (LE + X)$	LE + X	500,100
600	$N \leq (LE + X)$	LE + X	500,100
620	$N > (LE + X)$	$(LE * M) + (X * N)$	500,200
880	$N > (LE + X)$	$(LE * M) + (X * N)$	500,400
980	$N > (LE + X)$	$(LE * M) + (X * N)$	500,500
1020	$N > (LE + X)$	$(LE * M) + (X * N)$	500,500,100

Exemplo 3:

Observação: Se o valor de X for igual a zero, o sistema completa a quantidade a ser gerada com o saldo restante.

Considere os mesmos dados, assumindo $X=0$.

Necessidade	Regra	A Comprar/Produzir	SC's Geradas
≤ 500	$N \leq LE$	LE	500
520	$N \leq (LE+X)$	LE+X	500,20
600	$N \leq (LE+X)$	LE+X	500,100
620	$N \leq (LE+X)$	LE+X	500,100
880	$N > (LE+X)$	$(LE*M)+(X*N)$	500,200
980	$N > (LE+X)$	$(LE*M)+(X*N)$	500,400
1020	$N > (LE+X)$	$(LE*M)+(X*N)$	500,500,100

Tipo Dec. O.P.

Define o tratamento dos decimais para a explosão de estrutura da O.P. e também quando da requisição de material para a O.P.:

Tratamento Normal = N

Tratamento Decimal, pode ser: Arredondamento = A

Incrementa = I

Trunca as casas decimais = T


Prazo Valid.

Se o produto utiliza rastreabilidade este prazo é considerado para o cálculo da validade dos lotes.

Pasta "C.Q."

- Em seguida, preencha os dados do Controle de Qualidade referentes ao cadastro de produto, clicando na pasta "C.Q."

O sistema apresenta a tela para inclusão, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:



Nota Mínima

Nota mínima do produto a ser comprado que não precisa da aprovação do Controle da Qualidade.

Obs: Se a nota for menor que a nota mínima o produto deve ser enviado ao C.Q.

Tipo de C. Q.

Selecione “Materiais” para que a liberação do material enviado ao CQ, seja realizada através dos módulos de Materiais (Estoque e Compras), através da rotina “Baixas do CQ”, ou selecione “Q-SigaQuality” para que a liberação do material enviado ao CQ, seja realizado através do módulo Quality (Módulo de Inspeção de Entrega), através da rotina de “Resultado”, caso o campo B1_TIPOCQ será igual a “Q”; na entrada de materiais serão gravados os arquivos referentes a entrega e todo o controle deverá ser realizada no Módulo Inspeção de Entrega.

Produções C. Q.


Informe o número de apontamentos do produto a ser considerado, para que seja enviado ao controle de qualidade uma unidade do mesmo.

Exemplo: Se “Produções C.Q.” = 10; a cada dez apontamentos de produção, um será enviado ao controle de qualidade.

Pasta “Atendimento”

7. Após ter preenchidos os campos do cadastro de “Controle de Qualidade” do produto, clique na pasta “Atendimento”;

O sistema apresentará a tela para o cadastro dos demais dados referentes ao produto onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:



Foto

Permite selecionar uma imagem para associação com o produto.

O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositório de imagens do Advanced Protheus, que é atualizado no Módulo Configurador.

Pasta “Outros”

8. Após ter preenchidos os campos do cadastro de “Controle de Qualidade” do produto, clique na pasta “Outros”;

O sistema apresenta a tela para o cadastro das demais dados referentes ao produto, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

The screenshot shows the 'Atualização de Produtos - Incluir' window in the AP6 Remote - Field Service application. The window has a menu bar with 'Cadastrais', 'Impostos', 'Temp / Pop', 'C.G.', 'Atendimento', and 'Outros'. The 'Outros' tab is selected. The main area contains several fields for product registration:

Fabricante	IBM	IPi de Pauta	
Data Substit	30/08/01	MTBF em Hr.	0,00
MTTR em Hr.	0,00	Estoque Max.	500,00
Estoque Min.	1,00	Peso Bruto	0,0000
Unidade Int.	Sim	Sub-Grupo	
Icms Pauta	0,00		

The status bar at the bottom shows 'AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Matriz Administrador 01/08/01'.

Qtd. Embalag.

Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos.

É a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra.

Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra é a quantidade por embalagem.

Se a necessidade for maior que o lote econômico e menor que o lote econômico mais a quantidade por embalagem, a compra é o lote econômico mais a quantidade por embalagem; caso contrário, devem ser adquiridos múltiplos do lote econômico.

Veja exemplo na descrição do campo “Tolerância”.

Fabricante

Informe o fabricante do produto. Campo apenas descritivo.

IPI de Pauta

Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto, quando houver.

Data Substit.

Informe a data em que este produto foi substituído.

MTBF em Hr.

Este campo é informativo e informa o tempo médio entre faltas.

MTTR em Hr.

Este campo é informativo e informa o tempo médio de reparo do produto.

Peso Bruto

Informe o peso bruto do produto.

Sub-Grupo

Informe o Sub-Grupo do produto.

Icms Pauta

Informe o valor unitário do Icms de Pauta.

Efetuando Cópia do Cadastro de Produtos

A opção “Copiar” agiliza o cadastramento de produtos semelhantes.



Para copiar os dados de um Produto:

1. Na janela browse do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre o produto a ser copiado.
2. Selecione a opção “Copiar”.

Os itens do produto original são relacionados, permitindo a adaptação dos seus dados para cadastramento de um novo produto.

3. Clique no botão “OK” para confirmar.



Relatórios

Para verificar os cadastros de Produtos, estão disponíveis os seguintes relatórios:

- “Relatórios” + “Cadastros...” + “Produto”;
- “Relatórios” + “Serviços...” + “O.S./Produto”.

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.

Muitas vezes é necessário para a empresa manter dados adicionais sobre um produto. O cadastro de complemento de produto permite guardar esses dados sem alterar o cadastro de produtos. Entre essas informações podem ser armazenadas tabelas de preços, medidas, nome científico, certificado de qualidade e outros.

É importante lembrar que para cadastrar um complemento de produtos é necessário ter um produto cadastrado.



Para incluir complementos de produtos:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Complement. produtos".

O sistema apresenta a tela browse com os produtos já cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir".

O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em três pastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

Pasta "Cadastrais"

Produto

Código do produto. Deve ser o código de um produto já existente no sistema. Tecla [F3] disponível.

Nome Cientif.

Descrição científica do produto. Trata-se de uma descrição mais extensa do produto, usada principalmente para impressão na nota fiscal de venda.

Tem Certif.?

Campo informativo que indica se o produto tem certificado de qualidade ou não. "S" (Sim) caso tenha certificação, "N" (Não) caso contrário.

Comprimento

Comprimento do produto, se houver.

Cod. Desenho

Campo informativo que indica o código do desenho da peça, se houver.

Espessura

Campo informativo que indica a espessura do produto, se houver.

Estado Físic.

Estado físico em que o material se encontra quanto a sua qualidade.

Largura

Campo informativo que indica a largura do produto, se houver.

Qualidade

Campo informativo que indica a qualidade técnica do produto, se houver.

Conv. DIPI

Fator de conversão para quantidade de acordo com a unidade de medida para DIPI.

UM DIPI

Unidade de medida da DIPI conforme o Regulamento de Impostos sobre os Produtos Industrializados.

Pasta “Vendas”

3. Após preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta “Vendas”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de vendas, onde deve-se informar os campos conforme a descrição a seguir:

The screenshot shows the 'Dados complementares - Incluir' window in the AP6 Remote - Field Service application. The window has a menu bar with 'Incluir', 'Visualizar', 'Alterar', 'Excluir', 'Configurar', and 'Sair'. The main area contains a form with the following fields:

Dados complementares - Incluir	
Preço Venda2	4.550,00
Preço Venda4	3.800,00
Preço Venda6	0,00
Preço Venda3	4.000,00
Preço Venda5	4.100,00
Preço Venda7	0,00
Cliente	MICROSIGA
Dt.Ref.Prc 3	01/09/01
Dt.Ref.Prc 5	01/11/01
Dt.Ref.Prc 7	/ /
Dt.Ref.Prc 2	01/08/01
Dt.Ref.Prc 4	01/10/01
Dt.Ref.Prc 6	/ /

Preço Venda 2 até 7

O preço de venda 2 é definido no cadastro de produtos. Estes valores são valores adicionais que o produto pode assumir, sendo sugeridos por ocasião do pedido de venda.

Cliente

Código do produto no cliente ou fornecedor. Agiliza a interação junto ao cliente ou fornecedor. Tecla [F3] disponível.

Dt. Ref. Prc.2 a 7

Data de referência do preço. Usada apenas para informação do usuário.

Pasta “Logística”

4. Em seguida, preencha os dados de logística referentes ao cadastro ao complemento do produto, clicando na pasta “Logística”.

O sistema apresenta a tela para inclusão, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Dados complementares]

microsigla

Resquisar...
Visualizar...
Incluir
Alterar...
Excluir...
Conf. columnas...
Sair...

Dados complementares - Incluir

Cadastrais Vendas Logística Outros

Embalagem 1 CAIXA
Qtd.Embalag1 1
Compr. Armaze 50,00
Altur. Armaze 50,00
Empilhagem 2,00
Zona Armaz. 000001
UM.Industria 1a. Un

Embalagem 2 CONTAINER
Qtd.Embalag2 10
Largu. Armaze 25,00
Fator Armaze 2,00
Rotaciona Pr Nao
Tipo Estrut. Bloocado

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Mahiz Administrador 01/08/01

Embalagem 1 e 2

Descrição da embalagem em dois estilos.

Qtd. Embalag1 e 2

Quantidade de itens que compõem cada uma das embalagens.

Compr. Armaze.

Informe neste campo o comprimento do produto. Esta informação será utilizada para o cálculo da capacidade de armazenamento.



Essa informação somente será utilizada se o parâmetro MV_LOCALIZ estiver com "SIM".

Largu. Armaze.

Informe neste campo a largura do produto. Esta informação será utilizada para o cálculo da capacidade de armazenamento.



Essa informação somente será utilizada se o parâmetro MV_LOCALIZ estiver com "SIM".

Altur. Armaze.

Informe neste campo a altura do produto. Esta informação será utilizada para o cálculo da capacidade de armazenamento.



Essa informação somente será utilizada se o parâmetro MV_LOCALIZ estiver com "SIM".

Fator Armaze.

É a quantidade mínima a ser considerada para armazenamento. Se um produto é armazenado somente quando atingir o volume de 10 peças; então "10" será o número informado neste campo.

Empilhagem

Informe neste campo o número máximo permitido para empilhagem do produto de modo a evitar acidentes e/ou danos por excesso de peso.


Rotaciona Pr

Selecione "SIM" se for possível rotacionar o produto para armazená-lo em diferentes posições, caso contrário selecione "NÃO".

Pasta “Outros”

5. Em seguida, preencha os dados da pasta “Outros” referentes ao cadastro ao complemento do produto, clicando na pasta “Outros”.

O sistema apresenta a tela para inclusão, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:



C.A.I.

Este campo informa o Código Analítico do Item, sendo utilizado pelos Módulos de Controle de Concessionárias, indicando o setor do veículo ao qual uma peça faz parte. A criação destes códigos deve seguir uma lógica de agrupamento, partindo da entidade maior para a menor, conforme literatura das montadoras.

Exemplo: Motor >> depois Cabeçote >> depois Guia de Válvula.

Tipo Unit.

Informe “1” para indicar que cada produto é identificado por uma etiqueta de código de barras, ou “2” se a etiqueta de código de barras identifica uma embalagem contendo mais de um produto.

Qtd. padrão

Informe a quantidade padrão do produto apontada na linha de produção quando esta é automatizada.

Exemplo: Se a linha de produção sinaliza ao término de cada produto acabado, este campo deve ser preenchido com o valor “1”, caso a linha de produção sinalize a cada dez produtos acabados, deve-se informar o valor “10”.



Consultas

Para verificar o cadastro de Dados Adicionais do Produto, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa.

Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.

Neste cadastro devem ser registradas todas as unidades de medida a serem utilizadas na função Recebimento de Materiais, nas rotinas de medição dos ensaios a realizar, para entrega do material e para controle do lote de amostragem.

No cadastro é possível manter a descrição da unidade de medida em três idiomas distintos:

- Português
- Inglês
- Espanhol



Para cadastrar as Unidades de Medida:

1. No menu principal selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Unidades Medida".

Será apresentada a janela browse relacionando as unidades de medidas já cadastradas.

2. Selecione a opção “Incluir” e informe os dados da unidade de medida:

AP6 Remote - Field Service [Unidades Medida]

microsig

Pesquisar: Visualizar: Incluir: Alterar: Excluir: Conf. columns: Sair

Un. Medida: CX Desc. Resum.: CAIXA

Descr Portug: CAIXA

Descr Ingles: BOX

Descr Espan.: CAJA

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Manutenção Administrador 01/08/01

Un. Medida

Informe o código da unidade de medida.

Desc. Resum.

Informe a descrição resumida da unidade de medida.

Descr. Portug.

Informe a descrição em português desta unidade.

Descr. Inglês

Se necessário, informe a descrição em inglês desta unidade.

Descr. Espan.

Se necessário, informe a descrição em espanhol desta unidade.



Consultas

Para verificar o cadastro de Unidades de Medida, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SAH - Unidades de Medida, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa.

Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.

O *Advanced Protheus* permite que diversos contatos sejam associados a Clientes, Fornecedores, Prospects, Parceiros, Concorrentes, etc.

Os contatos são separados em níveis de 01 a 10 em ordem decrescente de importância. Estes níveis serão úteis para classificar quais contatos serão acionados na rotina “Gerador de Contatos” (Call Center).



Para maiores informações consultar o *Manual de Primeiros Passos*
- Capítulo Contatos.

Banco de Conhecimento

O Banco de Conhecimento do *Advanced Protheus* é um banco de informações genéricas, armazenadas em arquivos. Essas informações podem ser figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que contenha informações relevantes ao sistema.

Por exemplo, é possível armazenar imagens vinculadas a cadastros de produtos, contratos de venda à clientes, etc.



Para maiores informações consultar o *Manual de Primeiros Passos*
- Capítulo Banco de Conhecimento.

A estrutura demonstra como um produto é montado em todos os seus níveis, apresentando seus componentes e quantidades. É como uma receita do produto.

A estrutura define os componentes que fazem parte de cada conjunto, suas respectivas quantidades e perda padrão, apresentando os elementos em forma de “árvore” com cada elemento ligado ao nível superior (produto "pai").

No cadastro da estrutura define-se o tipo da quantidade para cada componente como fixa ou variável, sendo que esta informação será utilizada na explosão dos itens.



A seqüência de cada componente serve apenas para ordenar os produtos que se repetem dentro da mesma estrutura.




Para incluir uma estrutura de produto:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Estruturas";

O sistema apresenta a tela browse com as estruturas já cadastradas.

2. Pressione a tecla [F12] para configurar a rotina com relação às revisões de estrutura;

O sistema apresenta a tela com os parâmetros a serem informados.
Preencha-os conforme descrição a seguir:



Atualiza Dt. Revisões?

Informe "Sim" para que as data de revisão da estrutura do produto seja atualizada. "Não" caso contrário.

Atualiza Arq. Revisões?

Informe "Sim" para que o arquivo de revisões seja atualizado. "Não" caso contrário.

3. Clique na opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Estruturas]

microsigla

Pesquisar
Visualizar
Incluir
Alterar
Excluir
Conf. columns
Sair

Código: 02100 Unidade: UN Revisão
Estrutura Similar: Quantidade Base: 1,000000

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Mahiz Administrador 01/08/01

Código

Informe o código do produto. Tecla [F3] disponível para consulta a tabela - Cadastro de Produtos.



Produtos que já possuem estrutura não podem ter nova estrutura criada.

Unidade

O próprio sistema informa a unidade de medida cadastrada para o produto selecionado anteriormente.

Revisão

Este campo pode ser informado somente na visualização da estrutura, e permite que seja informada a revisão para consulta do produto.

Estrutura Similar

Informe neste campo um código de estrutura similar para ser usada com base no cadastramento.

Quantidade Base

Este campo é reservado para informar a quantidade básica desta estrutura.

4. Após inclusão dos dados, o sistema gera o primeiro produto da estrutura graficamente, com o desenho de uma "pasta amarela". Agora é necessário incluir os produtos "componentes" da estrutura que está sendo criada.



5. Clique na opção "Incluir";

O sistema apresenta uma tela para informação dos itens componentes da estrutura. Preencha os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Estruturas]

microsig

Buscar:
Visualizar:
Incluir
Alterar:
Excluir:
Conf. colunas
Sair

Estruturas

Componente: 02200 Descricao: CPU PENTIUM III
Sequencia: 001 Quantidade: 1,000000
Indice Perda: 0,00 DT Inicial: 26/07/01
DT Final: 31/12/01
Observacao: FRAGIL
Qtd. Fix/Var: Variavel Grupo Opcio.:
Item Opcion.: Rev. Inicial: 1
Rev. Final: ZZZ

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Matriz Administrador 01/08/01

Componente

Informe o código do produto componente da estrutura. Consulte o cadastro via tecla [F3].

Descrição

Este campo informa a descrição do produto componente selecionado. Preenchido pelo sistema quando informado o campo "Componente".

Sequência

Informe a ordem de utilização do produto na confecção da estrutura. A sequência serve apenas para ordenar os produtos que se repetem dentro da mesma estrutura.

Quantidade

Informe neste campo a quantidade de componentes necessários.

Índice Perda

Informe neste campo o percentual de perda estrutural do componente, se houver. O produto pode sofrer alguma perda durante o processo de fabricação/montagem do produto.

Para empenho e compra é solicitada a quantidade normal que deve ser utilizada no conjunto acrescida do percentual de perda, o qual é calculado sobre a quantidade bruta.

Dt. Inicial/Dt. Final

Informe neste campo um intervalo de datas de validade inicial e final de utilização do componente na estrutura.

Botão [F3] de "calendário" disponível para consulta de datas.

Observação

Este campo pode ser utilizado para preenchimento de qualquer informação adicional do componente.

Qtd. Fix./Var.

Selecione a opção "Variável" se a quantidade deste componente variar de acordo com o volume requerido do produto; ou então, "Fixa" caso a quantidade do componente a ser empregada na produção não varie, não importando a quantidade a ser produzida.

Exemplo:

Variável "n" Lanternas para "n" automóveis produzidos.

Fixa "1" Robô de Solda para "n" automóveis produzidos.

Grupo Opcio./Item Opcio.


Informe nestes campos o código previamente cadastrado para grupo e item de opcionais. (Veja o tópico "Grupo de Opcionais" neste Manual).

Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de grupo de opcionais.

Rev. Inicial/Rev. Final

Informe nestes campos o intervalo de códigos de revisão ao qual pertence este componente.

6. Após a inclusão dos componentes, o sistema apresenta novamente a tela de inclusão da estrutura, porém exibindo os sub-itens desta, ou seja, montando a árvore com os componentes da estrutura cadastrada.




Sempre que necessitar informar um novo componente, clique sobre o produto a que ele pertence e em seguida no botão "Incluir". Desta forma, a estrutura de níveis irá sendo montada.

A cada alteração na estrutura, o sistema propõe a criação de uma nova revisão, se o parâmetro "Atualiza Arquivo de Revisões" estiver com "Sim".



Após a gravação, o sistema permite também selecionar qual deve ser o código de revisão padrão para aquela estrutura, que será gravada no campo "Revisão Atual" no "Cadastro de Produtos". Estas revisões podem ser alterada através da rotina "Revisão Estrutura".



7. Na finalização da rotina de Estrutura, o sistema apresenta um descritivo sobre o recálculo dos níveis dos produtos e seus componentes. Clique no botão "Ok" para confirmar.



Consultas

Para verificar o cadastro de Estruturas, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SG1 - Estruturas dos Produtos, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa.

Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.

O TES - Tipo de Entrada e Saída é responsável pela correta aplicação dos impostos devidos por ocasião da entrada e saída dos produtos, controle de baixa de estoque, duplicatas e outros.



Utilizando um código de TES nas movimentações, este não poderá mais ser alterado, implicando em graves consequências ao sistema.

Tipos de TES

Para definição do TES deve-se observar :

<i>Códigos</i>	<i>O que representam</i>
----------------	--------------------------

000 a 500	Entradas
-----------	----------

501 a 999	Saídas
-----------	--------

No TES devem ser informados os códigos fiscais, cujo primeiro dígito indica o tipo de transação (dentro ou fora do Estado Fiscal):

- 1 - Entrada de material de origem interna ao estado do usuário.
- 2 - Entrada de material de origem externa ao estado do usuário.
- 3 - Entrada de material de origem externa ao país.
- 5 - Saída de material para comprador dentro do Estado.
- 6 - Saída de material para comprador fora do Estado.
- 7 - Saída de material para comprador fora do país.

O segundo e terceiro dígitos indicam tipo de operação e material:

- 11 - Compras/Vendas para industrialização.
- 12 - Compras/Vendas para comercialização.
- 13 - Industrialização efetuada por outras empresas.
- 14 - Material para utilização de prestação de serviços (E).

- 21 - Transferência para industrialização.
- 22 - Transferência para comercialização.
- 23 - Transferência para distribuição de energia elétrica.
- 24 - Transferência para utilização da prestação de serviços.
- 25 - Transferência de produto do estabelecimento que não deva transitar pelo estabelecimento depositante.
- 26 - Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que não devam transitar pelo estabelecimento depositante.

Entradas

- 31 - Devoluções de vendas de produção própria de terceiros e/ou anulações de serviços.
- 32 - Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros.
- 33 - Anulação de valores relativos à prestação de serviços.
- 34 - Anulação de valores relativos a comercialização de energia elétrica.

Saídas

- 31 - Devoluções de compras para industrialização.
- 32 - Devoluções de compras para comercialização.
- 33 - Anulação de valores relativos a serviços.
- 34 - Anulação de valores relativos a comercialização de energia elétrica.

Entradas

- 41 - Comercialização de energia elétrica para distribuição.
- 42 - Comercialização de energia elétrica para utilização no processo industrial.
- 43 - Comercialização de energia elétrica para consumo no comércio para entradas.
- 44 - Comercialização de energia elétrica para prestação de serviços.

Saídas

- 44** - Comercialização de energia elétrica para consumo rural.
- 45** - Comercialização de energia elétrica para não contribuinte.
- 51** - Compra de serviços telefônicos para distribuição.
- 52** - Compra de serviços telefônicos para utilização no processo industrial.
- 53** - Compra de serviços telefônicos para consumo no comércio.
- 54** - Compra de serviços telefônicos para prestação de serviços.
- 55** - Compra de serviços telefônicos pela distribuidora de energia elétrica.

Entradas

- 61** - Compra de serviços de transporte para serviços de mesma natureza.
- 62** - Compra de serviços de transporte para utilização no processo industrial.
- 63** - Compra de serviços de transporte para consumo no comércio.
- 64** - Compra de serviços de transporte para prestação de serviços telefônicos.
- 65** - Compra de serviços de transporte pela distribuidora de energia elétrica saídas.

Saídas

- 61** - Venda de serviços de transporte para serviços de mesma natureza.
- 62** - Venda de serviços de transporte para contribuinte.
- 63** - Venda de serviços de transporte para não contribuinte.

Entradas

- 91** - Compra de ativo fixo e/ou material de consumo.
- 92** - Transferência de ativo fixo e/ou material de consumo.
- 93** - Entrada de material para industrialização por encomenda.
- 94** - Retorno simbólico de insumos utilizados na industrialização por encomenda.
- 95** - Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento.
- 99** - Outras entradas e/ou aquisições de serviços não especificados.

Saídas

- 91 - Venda de ativo imobilizado.
- 92 - Transferência de ativo fixo e/ou material de consumo.
- 93 - Saída de material para industrialização por encomenda.
- 94 - Remessa simbólica de insumos utilizados na industrialização por encomenda.
- 95 - Devolução de compras para o ativo imobilizado e/ou material de consumo.
- 96 - Remessas para vendas fora do estabelecimento.
- 99 - Devolução de compras e/ou prestação de serviços não especificados.



Maiores informações, consultar o Ajuste SENIEF nº 03 de 24/09/94, DOU de 05/10/94.

ISS - Imposto Sobre Serviços

Imposto de competência municipal que incide sobre serviços. No município de São Paulo é de 5%.

ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

Imposto de competência estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços (compra, venda, transferência, consignação, transportes, energia elétrica, serviços telefônicos, etc). É embutido no preço e sua tributação depende da operação (compra para consumo, produção) e dos incentivos ligados a região, cedidos pelo governo

Sua apuração e recolhimento são mensais e suas alíquotas são:

7%

- Operações com destino aos Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste

12%

- serviços de transportes;
- arroz, feijão, pão, sal, carnes, etc;
- energia elétrica até 200 Kwh e a rural;
- pedra e areia;
- máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de dados, implementos e tratores agrícolas, conforme relação;
- refeições industriais;
- nas operações com destino ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais;
- nas operações oriundas dos demais Estados.

13%

- exportações

18%

- operações normais dentro do Estado;
- operações interestaduais, se o destinatário não for contribuinte do ICMS.

25%

- armas;
- fumo;
- perfumes;
- motocicletas com cilindradas superior a 250 CC;
- fogos de artifícios etc.

Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questão, se destinar a industrialização ou revenda.

IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados

Imposto de competência federal. É destacado do preço e tem alíquotas entre 5 a 95%, podendo ser cobrada através de selo como cigarros e bebidas alcoólicas.

O IPI incide apenas em produtos que sofrem processo de industrialização e tem um esquema de crédito semelhante ao ICMS.

Base de Cálculo

Valor sobre o qual será aplicado a alíquota do imposto devido. Normalmente, é o valor da mercadoria adicionado das despesas com frete, seguro e outros.

Tratamento de IPI

(Produtos a serem Industrializados)

Quando a compra é feita de revendedor ou de atacadista equiparado à indústria e o produto é para industrialização, a empresa credita 50% do IPI, mesmo que este não esteja destacado na nota.

Para efetuar este processo, digita-se [R] na opção calcula IPI no Tipo de Entrada e Saída.



No módulo, o campo ALÍQUOTA IPI deve estar preenchido. Na digitação da nota, a alíquota, valor do IPI do item e o total do IPI da nota devem estar com zeros.

ICMS Complementar

A pergunta CALC.DIF.ICMS? no cadastro de TES, permite definir a necessidade de se calcular (registrando no Livro Fiscal) o ICMS complementar, nas operações de entrada feitas com o TES em questão. Este complemento de ICMS, como já é do conhecimento de todos, é devido quando se compra um produto fora do Estado, destinado ao consumo final. Ele é calculado aplicando o diferencial de alíquotas dentro e fora do Estado e deve ser recolhido pela empresa que efetuou a compra.

Como existem alguns casos previstos na legislação em que o IPI deve ser agregado à base de cálculo do ICMS, mesmo não se tratando de compra para consumo, é necessário responder esta pergunta. Desta forma, as operações de compra em que o IPI é base de cálculo para o ICMS, sem no entanto, se destinar a consumo final, e portanto, não sujeitas ao recolhimento do ICMS complementar, devem ter um TES específico onde se responderá 'N' à pergunta CALC.DIF.ICMS?.

ICMS Solidário

Na entrada de mercadorias que já tenham o lucro pré-definidos (ex. cigarros), o fornecedor já recolhe o ICMS sobre o lucro do cliente, este é o ICMS solidário.

No momento que o usuário cadastra a nota fiscal de entrada, ele deve lançar a base do ICMS solidário e o valor retido nos campos apropriados.



Na tela de nota fiscal de entrada, só aparecerá os campos de ICMS solidário se o produto for cadastrado com a porcentagem de lucro no campo "ICMS Solidário".

O tratamento do ICMS solidário é separado em entrada e saída com base no campo "B1_PICMENT" do cadastro de Produto (ICMS Solidário na entrada). Esta separação tem por objetivo individualizar os tratamentos necessários para os dois tipos de movimentação.



Para incluir TES:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Tipo de Ent./Saída".

O sistema apresenta a tela browse com os TES já cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir".

O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em duas pastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

Pasta "Adm./Fin./Custos"

Cod. do Tipo

Informe o código do tipo de entrada ou saída. Podendo ser:

- 000 a 500 Entrada
- 501 a 999 Saída

Observe as recomendações informadas no início o tópico "TES".

Tipo do TES

Indique o tipo do movimento:

E Entrada
S Saída.

Cred. ICMS?

Informe "S" (Sim) para creditar o ICMS para cálculo do custo ou "N" (Não) para não creditar.

Credita IPI?

Informe "S" (Sim) para creditar o IPI para cálculo do custo ou "N" (Não) para não creditar.

Gera Dupl.?

Informe "S" (sim) para gerar duplicata automaticamente ou "N" (Não) para não gerar.

Atu. Estoque

Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou "N" (Não) para não atualizar.

Poder Terc.

Digite o código que especifica a transação do TES em poder de terceiros, que pode ser:

R Remessa
D Devolução
N Não Controla

Atu. Pr. Compr.

Informe "S" (Sim) ou manter o campo em branco, para que o TES atualize o preço de compra no Cadastro de Produtos. "N" (Não) caso contrário.

Atual. Tecn.?

Informe se a amarração Cliente X Produto/Equipamento deve ser atualizado "S" (Sim), quando da saída da nota fiscal. "N" (Não) caso contrário.

Atual. Ativo?

Informe "S" (Sim) para que o Ativo Fixo Imobilizado seja atualizado na entrada de uma nota. "N" (Não) caso contrário.

Crd. ICMS ST.?

Informe "Sim" para calcular o ICMS Solidário, ou "Não", caso contrário.

3. Após preenchidos os dados referentes à pasta Adm./Fin./Custos, o sistema apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrição a seguir:

Pasta "Impostos"

AP6 Remote - Field Service [Atualização de TES]

microsigla

Pesquisar:
Visualizar
Incluir
Alterar
Excluir
Conf. columnas
Sair

Atualização de TES - Incluir

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Calcula ICMS	Sim	Calcula IPI?	Sim
Cod. Fiscal	111	Txt Padrao	Cp Indust.
%Red do ICMS	5,00	%Red do IPI	12,00
L.Fisc. ICMS	Tributado	L.Fiscal IPI	Tributado
Destaca IPI?	Sim	IPI na base?	Nao
Calc.Dif.Icm	Sim	Calc Ipi.Fre	Nao
Calculo ISS	Sim	L.Fiscal ISS	Outros
Nr. Livro	1	Mat.Consumo	Sim
Formula		Agrega Valor	ICMS
L.Fisc. CIAP	Nao	Form. Livro	
IPI Bruto ?	Bruto	Bs ICMS ST ?	Vir.Bruto
%Red ICMS ST	5,00	%Red do ISS?	6,00
Desp Ac ICMS	Sim	St.Trib ICM	41
PIS/COFINS ?	Nao Considera	Cred PIS/COF	Nao Calcula

AP6 6.09 CodeBase EnvironmentBUG Field Service teste / Matriz Administrador 01/08/01

Calcula ICMS?

Informe "S" (Sim) para calcular o ICMS ou "N" (Não) para não calcular.

Calcula IPI?

Informe "S" (Sim) para calcular o IPI ou "N" (Não) para não calcular.

Cod. Fiscal

Informe neste campo o código fiscal relativo ao TES.

Txt Padrão

Digite uma breve descrição padrão para o TES.

% Red. do ICMS

Informe neste campo o percentual da base para redução do cálculo do ICMS, se houver.

% Red do IPI

Informe neste campo o percentual da base para redução do cálculo do IPI, utilizado na digitação da nota fiscal de entrada, se houver.

L. Fisc. ICMS

Digite o código do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser:

T	Tributado
I	Isento
O	Outros
N	Não
Z	ICMS Zerado

L. Fisc. IPI

Digite o código do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser:

T	Tributado
I	Isento
O	Outros
N	Não
Z	ICMS Zerado

Destaca IPI?

Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (Não) para não destacar.

IPI na base?

Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base ou "N" (Não) para não incidir.

Calc. Dif. Icm?

Informe "S" (Sim) para calcular a diferença de ICMS na nota fiscal de entrada ou "N" (Não) para não calcular.

Calc. IPI. Fre?

Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes de entrada ou "N" (Não) para não calcular.

Calcula ISS?

Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (Não) para não calcular.

L. Fiscal ISS

Digite o código válido de ISS, que irá classificar o movimento no Livro Fiscal, que podem ser:

- T ISS tributado
- I ISS isento
- O Outros
- N Não Lançar

Nr. Livro

Informe o número do Livro Fiscal.

Mat. Consumo

Este campo indica se o item é material de consumo. "S" (Sim) caso positivo, "N" (Não) ou em branco, caso contrário.

Fórmula

Informe o código da fórmula que contém a mensagem a ser impressa na coluna "Observações" dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Saídas. Utilize a tecla [F3] para selecionar.

Agrega Valor

Este campo define se incorpora o item "S"(Sim) ou o valor do ICMS ao total dos produtos. Utilizado para emissão de notas-fiscais de sucata.

L. Fiscal CIAP

Informe "S" (Sim) para que o TES cadastrado controle o CIAP. "N" (Não) caso contrário. Veja o capítulo "CIAP" neste manual para maiores informações.

Form. Livro

Informe a fórmula do livro para utilização em Impostos Variáveis.

IPI Bruto?

Selecione "Bruto" se a base para o cálculo do IPI for o valor bruto do item, caso contrário, selecione "Líquido".

Bs ICMS ST?

Informe se a base do ICMS Solidário será calculada pelo valor líquido ou pelo valor bruto (incluindo desconto).

% Red. ICMS ST

Informe o percentual de redução da base do calculo do ICMS Solidário.

% Red. do ISS?

Informe o percentual de redução da base do calculo do ISS.

Desp. Ac. ICMS

Informe "Sim" para que as despesas acessórias componha o valor base do ICMS nas notas fiscais de entrada referentes a devolução, ou "Não", caso contrário.

Sit. Trib. ICM

Informe o código da Tributação do ICMS. Tecla [F3] disponível para consulta a Tabela - Situação Tributária.

PIS/COFINS?

Selecione "1" = PIS, se o item da nota gerará PIS, "2" = COFINS, se o item gerará COFINS, "3" = Ambos, se o item da nota gerará ambos os impostos, ou "4" = Não Considera, para não gerar nenhum dos dois impostos.

Cred. PIS/COF.

Informe "1" = Crédito, para indicar que há direito ao crédito presumido de impostos na saída de materiais, "2" = Debita, para indicar que há direito ao débito na entrada de materiais, ou "3" = Não Calcula, caso não haja direito de crédito nem débito citados.

Nesse campo indique o tipo de movimento referente ao modelo de venda utilizado.

4. Após preenchidos os dados referentes à pasta Impostos, o sistema apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrição a seguir:

Pasta “Outros”



Tes. Devol.

Informe a TES de devolução. Tecla [F3] disponível pra consulta a Tabela - Tipos de Entrada e Saída.

Tipo Movim.

Informe o tipo de movimento. Tecla [F3] disponível pra consulta a Tabela - Modelos de Venda.



Consultas

Para verificar o cadastro de Tipos de Entrada e Saída, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SF4 - Tipos de Entrada e Saída, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa.

Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.

As condições de pagamento especificam como serão efetuados os pagamentos como datas de vencimentos e valores da parcelas. Este cadastro, normalmente, é mantido pelo Módulo de Faturamento, sendo utilizado pelo Field Service nas rotinas de “Contrato de Manutenção” e “Pedido de Venda”.

Para indicar uma condição de pagamento em qualquer módulo do *Advanced Protheus* deve-se informar:

- Código** - Código da Condição de Pagamento
- Tipo** - Tipo da Condição de Pagamento
- Condição** - Parâmetros da Condição de Pagamento

Assim:


Tipo: 1

Estrutura: A condição de pagamento indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devem ser **separados por vírgula**. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.

Exemplo: 30,60,90,120,150

Tipo: 2

Estrutura: O próprio código da Condição de Pagamento representa os vencimentos, regidos pela formula:



O campo condição deve determinar o multiplicador.

Exemplo: O código 341 com um multiplicador 7 representa:


21 dias para a primeira duplicata

4 duplicatas


7 dias de intervalo entre duplicatas

Tipo: 3

Estrutura: O campo “Condição” determina as datas padronizadas para o vencimento. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.




Exemplo:



O programa calcula, após a data de emissão, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padrão fornecidas, sempre para a próxima.

Tipo: 4

Estrutura: O campo “Condição” determina os dias da semana padronizados para o vencimento. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.



Onde D1:

- 1 Domingo
- 2 Segunda
- 3 Terça
- 4 Quarta
- 5 Quinta
- 6 Sexta
- 7 Sábado

Tipo: 5


Estrutura: O campo “Condição” representa os vencimentos, regidos pela seguinte fórmula:

Exemplo: A condição “10,12,30” representa:

- 10 -dias para a primeira duplicata
- 12 -duplicatas
- 30-dias de intervalo entre duplicatas

Tipo: 6

Estrutura: O campo “Sistema” assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.



Onde D1:

- 1 Domingo
- 2 Segunda
- 3 Terça
- 4 Quarta
- 5 Quinta
- 6 Sexta
- 7 Sábado

Tipo: 7

Estrutura: Permite a definição de datas fixas de vencimento no período de um ano. O valor de cada parcela será calculado e dividido o Valor Total da Nota pelo Número de Parcelas.

Quando o dia informado for superior ao último dia do mês, o último dia do mesmo será assumido.

Esta condição trata as parcelas da seguinte maneira:

- São definidos 13 valores numéricos, separados por vírgula;
- Os dois primeiros dígitos indicam o número de parcelas;
- Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas (de Janeiro a Dezembro);
- Quando o dia informado for superior ao último dia do mês, o último dia do mesmo será assumido.

Exemplo:

Condição: 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30

Dias da Data: Fora a Quinzena

Data Base: 25/03/96

Neste caso serão 3 parcelas com vencimento nos dias 20/04, 25/05 e 30/06.

Tipo: 8

Estrutura: O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde:

- [nn, nn, nn] são os deslocamentos em dias a partir da data base.
- [xx, xx, xx] são os percentuais de cada parcela

Os valores deverão ser separados por vírgulas. A soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.

Exemplo:

Condição: [30,60,90],[25,35,40]

Num total de 1.000 reais serão geradas as seguintes parcelas.

para 30 dias, 25% do total R\$ 250,00

para 60 dias, 35% do total R\$ 350,00

para 90 dias, 40% do total R\$ 400,00

Tipo: 9

Estrutura: Datas fixas. O cliente informa as datas de vencimentos e valores ou percentuais.

Basta indicar no arquivo de Condições de Pagamento, campo Condição, o símbolo “%” para utilizar os campos PARCELAS do arquivo de Pedidos de Vendas, como percentuais a serem parcelados. Caso o campo "Cond. Pagto" (arquivo Condições de Pagamento), seja preenchido com qualquer outra informação que não seja o símbolo “%”, os parcelamentos serão considerados em valor.



Para incluir uma condição de pagamento:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Cond. Pagamento”;

O sistema apresenta a tela browse com as condições de pagamento cadastradas.

2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Código

Informe neste campo o código da condição de pagamento.

Exemplo: Código 30/60

Tipo

Informe neste campo o tipo da condição de pagamento, que pode ser: “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “8” e “9”. Veja explicação de cada uma delas no início deste tópico.



ATENÇÃO: A condição de pagamento do tipo “9” não deve ser utilizada em transações realizadas no *Módulo Financeiro*.

Cond. Pagto

Informe neste campo os parâmetros da condição de pagamento conforme o tipo.

Exemplo:

00	À vista
15,30	Vencimentos em 15 e 30 dias, sem entrada
00,30,60	Vencimentos em 30/ 60 dias, com entrada

Descrição

Informe neste campo a descrição para identificar a condição de pagamento.

Exemplo: Descrição 30 e 60 dias

IPI (N/J/S)

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, a forma como deve ser cobrado o IPI, sendo as opções:

“N”	Normal	IPI distribuídos nas “n” parcelas.
“J”	Junta	IPI cobrado na primeira parcela.
“S”	Separado	IPI cobrado em um título à parte.

Dias da Cond.

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, a forma como serão contados os dias da condição de pagamento, sendo opções:

“D”	data do dia
“S”	fora semana
“F”	fora mês
“L”	fora o dia
“Q”	fora quinzena
“Z”	fora dezena

Desc.Financ.

Informe neste campo o percentual de desconto financeiro a ser concedido para a condição de pagamento, se houver. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.

Dias p/ Desc.

Informe neste campo o número máximo de dias para desconto financeiro, se houver. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.

% Acresc.Fin.

Informe neste campo o percentual de acréscimo financeiro aplicado sobre o valor de venda com esta condição de pagamento, se houver. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.

ICM Solid.

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, como deve ser cobrado o valor de ICM solidário, sendo as opções:

- | | | |
|-----|--------|----------------------------------|
| “N” | Normal | ICM cobrado em “n” parcelas. |
| “J” | Junta | ICM cobrado na 1ª parcela |
| “S” | Separa | ICM cobrado em um título à parte |

3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o botão “Ok” para confirmar a inclusão da condição de pagamento.



Consultas

Para verificar o Cadastro de Condição de Pagamento, o usuário deve consultar o arquivo SE4 - Condições de Pagamento, através das opções “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

Os turnos de trabalho permite definir o período de trabalho de cada técnico da Assistência Técnica.



Para cadastrar Turnos de Trabalho:


1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Turnos de Trabalho".

Será apresentada a janela browse com os Turnos de Trabalho cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir";

O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em tres pastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

Pasta "Gerais"



Turno

Informe o código identificador do turno de trabalho.

Descrição

Indica a descrição do turno de trabalho.

Pasta “Informações Folha”

The screenshot displays the 'Turnos de Trabalho - Incluir' window in the AP6 Remote - Field Service application. The window has a menu bar with 'Incluir', 'Alterar', 'Excluir', 'Cont. coluna', and 'Sair'. The main area is divided into two tabs: 'Gerais' and 'Informações Folha'. The 'Informações Folha' tab is active, showing the following fields:

Hrs. Normais	8.00	Hrs. Descanso	1.00
D. Vale Tran.	22	D. Dit. V. Tran.	0
D. Uteis V.T.	22		

The status bar at the bottom of the window shows: AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Matriz Administrador 01/08/01.

Hrs. Normais

Indica quantas horas de trabalho são consideradas no mês de trabalho do funcionário.

Hrs. Descanso

Indica o número de horas de descanso do funcionário durante o mês.

D. Vale Tran.

Informe o número de dias que o funcionário utiliza Vale Transporte.

D. Dif. V. Tran.

Informe o número de dias respectivos aos dias que houverem alterações no valor do Vale Transporte.

D. Úteis VT.

O número de dias úteis em que o funcionário utiliza Vale Transporte.

Pasta “Informações Ponto”

AP6 Remote - Field Service [Turnos de Trabalho]

microsig

Pesquisar
Visualizar
Incluir
Alterar
Excluir
Config. columns
Sair

Turnos de Trabalho - Incluir

Gerais | Informacoes Folia | Informacoes Ponto

Horas Antes: 0,20
Horas Depois: 0,20
Refeit.Inic.: 1,00
Refeit.Fim: 2,00
1a.F.Folga: Nao

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Matriz Administrador 01/08/01

Horas Antes

Informe um número de horas que se subtraído do horário de entrada da tabela de horários, estabeleça um limite para a entrada do funcionário.

Horas Depois

Informe um número de horas que se somado ao horário de saída da tabela de horários, estabeleça um limite para a saída do funcionário.

Refeit. Inic.

Informe o horário inicial a ser considerado para desconto de refeições. Apontamentos de refeitório anteriores a este horário não serão transferidos para a folha de pagamento.

Refeit. Fim.

Informe o horário final a ser considerado para desconto de refeições. Apontamentos de refeitório posteriores a este horário não serão transferidos para a folha de pagamento.

1a. Folga

Informe “Sim” para que o sistema aponte como DSR - Dia Sem Remuneração, a 1ª. falta da semana, ou “Não”, caso contrário.

Nona Hora

Informe “Sim” para que o sistema aponte automaticamente a nona hora trabalhada, ou “Não”, caso contrário.



Consulta

Para verificar o Cadastro de Turnos de Trabalho, o usuário deve consultar o arquivo SR6 - Turnos de Trabalho, através das opções “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

Neste cadastro é possível criar tabelas que definem horários de trabalho dos funcionários controlados.

Para turnos que possuam horários alternados, de acordo com a seqüência, deve-se criar tantas tabelas quanto for necessário, para atender todas as possibilidades de horários. Por exemplo, o horário de um determinado turno é das 6:00h às 14:00h numa semana, das 14:00 às 22:00h na outra e finalmente das 22:00h às 6:00h, deve-se cadastrar respectivamente as semanas 1, 2 e 3 para este turno.



Para criar as Tabelas de Horário Padrão:

1. Selecione a opção "Atualizações" + "Cadastros" + "Tab. Horário Padrão".

Será apresentada uma janela browse com todos os turnos cadastrados.

2. Selecione o turno para o qual a tabela será criada e clique na opção "Incluir".

Será apresentada a seguinte tela de inclusão onde deve-se informar os campos conforme a descrição a seguir:

Dia Semana	Tipo Dia	Limite Infer	1a Entrada	1a Saida	2a Entrada	2a Saida	3a
SEGUNDA	Trabalhado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERÇA	Trabalhado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUARTA	Trabalhado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUINTA	Trabalhado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEXTA	Trabalhado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SABADO	Compensado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOMINGO	D.S.R.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Turno

Este campo apresenta o turno selecionado.

Sequência

A tabela de horário padrão dispõe de campos suficientes para definir uma semana de trabalho.

Todavia, existem turnos cujos horários variam e, sendo assim, uma semana não é suficiente para defini-lo integralmente. Assim, esses casos necessitam que haja a definição de várias semanas conforme os horários existentes. Este campo é utilizado para diferenciar as diversas semanas.

Caso o horário do turno possa ser definido integralmente dentro da mesma semana, deve-se utilizar "01" neste campo.

Dia da Semana

Este campo apresenta os dias da semana de Domingo a Sábado.

Tipo Dia

Neste campo deve ser informado:

S = Dia trabalhado;

N = Dia não trabalhado;

D = Dia de Descanso Semanal Remunerado;

C = Dia compensado.

1ª Entrada

Informe o horário de entrada de trabalho dos funcionários para esta tabela.

1ª Saída

Informe o horário de saída para intervalo de almoço dos funcionários para esta tabela, ou o horário de saída caso não haja intervalo.

2ª Entrada

Informe o horário de entrada do intervalo dos funcionários desta tabela.

2ª Saída

Informe o horário de saída dos funcionários desta tabela.

3ª Entrada

Informe o horário de entrada do intervalo dos funcionários desta tabela.

3ª Saída

Informe o horário de saída dos funcionários desta tabela.

4ª Entrada

Informe o horário de entrada do intervalo dos funcionários desta tabela.

4ª Saída

Informe o horário de saída dos funcionários desta tabela.

Tp. He. Normal

Informe o tipo de hora extra diurna que será considerado no apontamento.

Tp He. Not.

Informe o tipo de Hora Extra noturna que será considerado no apontamento.

1a. S. Interv./2a. S. Interv./3a. S. Interv.

Informe se a primeira, segunda e terceira saídas, são saídas para o intervalo. Caso sejam saídas de final de jornada, selecione "Não".

Hrs. 1° Int./Hrs. 2° Int./Hrs. 3° Int.

Estes campos demonstram o número de horas dos intervalos informados entre a 1° saída e a 2° Entrada.

Hrs Trab.

Total de horas de trabalho no dia neste turno, atualizado automaticamente pelo sistema, após digitação dos horários de entradas e saídas.



Consulta

Para verificar a Tabela de Horário Padrão, o usuário deve consultar o arquivo SPJ - Tabela de Horário Padrão, através das opções “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

Este cadastro é utilizado para indicar todos os feriados (Nacionais, Estaduais e Municipais) do ano.

Para estes dias estará marcado "FERIADO" no relatório de Espelho de Ponto e normalmente não haverá registro do Ponto para os funcionários. Caso haja a marcação do ponto, este será utilizado para cálculo de horas extras de acordo com a regra de apontamento do funcionário.

Nesta janela, é visualizado o mês atual com cursor posicionado na data corrente de seu equipamento. Para selecionar um outro dia, posicione a seta do mouse sobre a data desejada, para alterar o mês, utilize a janela de cortina com os meses.



Para efetuar o cadastro de Feriados:

1. Selecione a opção "Atualizações" + "Cadastros" + "Feriados".

Será apresentada uma janela com os calendários dos meses atual, anterior e posterior.

Para acessar um mês posterior ao apresentado, clique sobre o calendário à direita do mês atual, até que apareça o mês desejado. Para acessar meses anteriores, clique sobre o mês à esquerda do mês atual.

2. Clique sobre o dia desejado. É apresentada a janela "Calendário – Feriados" onde deve-se preencher os campos conforme a descrição a seguir:

Calendário - Feriados

setembro/2001							outubro/2001						
d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	
8	9	10	11	12	13	14	7	8	9	10	11	12	
15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	
29	30	31					25	26	27	28	29	30	

Calendário - Feriados

Data: 07/09/01

Descrição: FERIADO NACIONAL

H.E Normal: 4 Feriado

H.E Noturna: 8 Feriado Noturna

Feriado Fixo: S Sim

Data

Este campo apresenta a data do feriado. Preenchido automaticamente pelo sistema com a data sobre a qual o usuário deu um clique duplo na tela anterior.

Descrição

Informe a descrição do feriado.

Exemplo: Carnaval

Tp. HE Nor.

Informe, de acordo com a tabela de hora extra, o código do tipo de hora extra diurna. Se este campo não for informado o sistema assumirá o código 4, referente a hora extra no feriado.

Este campo será utilizado quando houver apontamento de horas extras no feriado em questão.

Tp. HE Not.

Informe o código do tipo de hora extra noturna, de acordo com a tabela. Se este campo não for preenchido o sistema assumirá o código 8, referente a hora extra noturna no feriado.

Este campo será utilizado quando houver apontamento de horas extras no feriado em questão.

Feriado Fixo

Informe nesse campo “S” para definir que o feriado é fixo para todos os anos ou “N” caso contrario



Após cadastrar o feriado nesta data, o dia selecionado permanecerá realçado no calendário, com a cor vermelha.



Consulta

Para verificar o Cadastro de Feriados, o usuário deve consultar o arquivo SP3 - Feriados, através das opções “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

O sistema permite que o usuário, em vários pontos diferentes do sistema, utilize fórmulas para o preenchimento de campos.

Fórmula é o resultado de uma expressão, que depois de reduzida a sua forma mais simples, é utilizada para resolução de casos similares, substituindo-se as letras (símbolos) pelos valores que elas representam.

Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usuário obtenha como resultado, de uma operação entre campos ou de uma expressão (string) escrita em linguagem XBase, a informação relevante.

Elaborando Fórmulas

As fórmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em sintaxe XBase, para que o sistema possa interpretá-las. Por exemplo:

1. Indicação de um campo de outro arquivo;

Fórmula:

SE1->E1_Valor = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Títulos a Receber.

2. Operação entre campos ou partes fixas (alfanumérica);

Utilizado quando é necessário montar um dado com a junção de informações que estão em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu complemento é referenciado pelo nome de um campo.

Fórmulas:

CONTA CONTÁBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ

HISTÓRICO = “Referente a pagamento de duplicata” + SE1->E1_NUM

3. Operações matemáticas com ou sem condição, utilizadas na obtenção de um valor representado em vários campos, ou uma informação onde fórmulas matemáticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo;

Fórmulas:

PREÇO DE VENDA =

IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)

TOTAL DE COMISSÃO PAGA A UM TÍTULO =

(SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+
SE1->E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)

Onde Utilizar Fórmulas

As fórmulas são utilizadas em vários programas do sistema, principalmente onde a flexibilidade é questão fundamental.

Lançamentos Padronizados

Nos campos CTA.DÉBITO, CTA. CRÉDITO E HISTÓRICO, fórmulas podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informação. Por exemplo: se o campo CTA. DÉBITO de clientes fosse formado pelo prefixo “11101” + o código do cliente, a fórmula poderia ser a seguinte:

“11101”+SE1->E1_CLIENTE

Desta forma, o sistema interpreta que o conteúdo deve ser formado pelo código 11101 combinado com o código do cliente trazido do campo E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber.

É possível também fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes cujo primeiro dígito do código é “1”, o lançamento deve ser feito na conta 11101 + código do cliente, caso contrário deve ser lançado na conta 11102 + código do cliente.

IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=”1”,”11101”+ SE1->E1_CLIENTE,”11102”
+SE1->E1_CLIENTE)

Validações

Os campos de validação de dados utilizam-se de sintaxes XBase para validar os dados digitados. Consulte o capítulo 5 “Base de Dados” para maiores informações.



Para incluir Fórmulas, siga as orientações descritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Fórmulas”;

O sistema apresenta a tela browse com as fórmulas já cadastradas.

2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Código

Informe neste campo o código da fórmula em cadastro.

Descrição

Informe neste campo a descrição para identificação da fórmula.

Fórmula

Informe neste campo a fórmula, podendo ser utilizadas funções e sintaxes XBase. Veja as orientações descritas no início deste tópico, para confecção da sintaxe.

3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmar a inclusão da fórmula.



Consultas

Para verificar o cadastro de Estruturas, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SM4 - Fórmulas, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa.

Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.

Nesta versão, determinados eventos do sistema podem acionar o envio de e-mails alertando os interessados e proporcionando um ganho de velocidade no fluxo de informações dentro da empresa.

É necessário que haja uma conexão direta com um servidor de e-mails, pois o serviço precisa estar disponível quando o evento que acionar o envio ocorrer.

Os parâmetros envolvidos na configuração do envio de e-mail são os seguintes:

- **MV_EMCONTA** Conta utilizada para envio dos e-mails através do M-Messenger.
- **MV_EMSENHA** Indica qual a senha para a conexão na conta de e-mail cadastrada.
- **MV_RELSERV** Servidor de e-mail utilizado para a conexão (é o mesmo parâmetro utilizado para envio de relatórios via e-mail).

Além disso, é necessário indicar quais usuários estão relacionados a determinados eventos, através das opções “Atualizações” + “Cadastros” + “M-messenger”.

Através da pasta “Usuários SIGA”, é possível relacionar um ou mais eventos a um usuário ou grupo de usuários do Advanced Protheus (definidos através das Senhas no *Módulo Configurador*).

A pasta “Não Usuários” permite relacionar e-mails de destinatários que não sejam usuários diretos do *Advanced Protheus*.

Os eventos inicialmente criados são:

Código Evento	Descrição
001	Produto atingiu ponto de pedido.
002	Produto atingiu estoque negativo.
003	Solicitação de Compra com cotação pendente.
004	Cotação com análise pendente.
005	Nota Fiscal de Entrada com classificação fiscal pendente.
006	Controle de Qualidade aguardando tratamento.
007	Distribuição de produto aguardando tratamento.

- 008 Lote de produto Vencido.
- 009 Alocação de Técnico – Field Service.
- 010 Geração de Pedido de Venda – Field Service.

A um usuário/grupo pode-se associar diversos eventos. O campo “Fórmula” permite associar uma fórmula (SM4) para definição do texto a ser enviado, quando acontecer o evento.

Exemplo:

Se utilizado o Evento “001”, quando um produto atingir o Ponto de Pedido, será enviado um e-mail para o endereço eletrônico do usuário selecionado. Caso seja selecionado um grupo, todos os seus usuários associados receberão o e-mail.



Para enviar um M-Messenger, siga as orientações a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “M-Messenger”;

O sistema apresenta a tela subdividida em duas pastas, para cadastramento dos usuários que utilizarão os recursos de envio e recebimento de e-mails.



Pasta “Usuários SIGA”

2. Clique sobre a pasta “Usuários SIGA” para vincular aqueles usuários que, no momento da instalação do sistema, foram cadastrados como “usuários do sistema” (consulte o Manual de Configurador para maiores detalhes, no capítulo “Senhas”).
3. Clique botão “Incluir”;

O sistema apresenta uma tela com a relação de todos os usuários cadastrados no *Advanced Protheus*.



4. Posicione o cursor sobre o nome do usuário cadastrado e confirme;

O sistema apresenta uma nova tela para informar os eventos aos quais este usuário terá permissão de leitura e envio de mensagens, através do m-messenger. Preencha os campos conforme descrição a seguir:

Cod. Evento	Desc. Evento	Formula	Bloq. Filtro
001	Produto atingiu ponto de pedido.	010	Nao

Cód. Evento/Desc. Evento

Selecione neste campo os códigos dos eventos correspondentes ao nível de acesso/resposta do usuário. Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Eventos e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Desc. Evento”.

Fórmula

Selecione neste campo a fórmula criada para preencher o e-mail, permitindo a personalização do envio. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fórmulas.

Bloq. Filtro

Selecione neste campo a opção “Sim” para que o usuário esteja sujeito ao filtro, que verifica o e-mail enviado. Para que este usuário sempre receba e-mails, selecione a opção “Não”, quando não será aplicado o filtro de bloqueio de e-mails.

Pasta “Não Usuários”

5. Após preenchidos os dados de usuários do SIGA, é possível cadastrar usuários externos, ou seja, pessoas que possuam e-mail e que não utilizem o *Advanced Protheus*, mas que podem receber as informações geradas pelo sistema;

6. Clique na pasta “Não Usuários”;

O sistema apresenta na tela uma área para informação dos e-mails das pessoas que não sejam usuárias do Advanced Protheus.

7. Clique no botão “Incluir”, informe o e-mail do usuário e confirme.



8. Na confirmação do e-mail, o sistema apresenta a mesma tela de seleção de eventos, devendo ser preenchida conforme itens 4 e 5, descritos anteriormente.



Exclusão de M-Messenger

Para que um usuário seja excluído do recurso de m-messenger, basta posicionar o cursor sobre seu nome e clicar no botão “Excluir”.



Consultas

Para verificar os m-messenger cadastrados, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SAN - Cadastro de M-Messenger, através da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

Para maiores informações, consulte o Manual de Primeiros Passos.

O cadastro de função de técnicos permite inserir as diversas funções que eles podem exercer.

A função só poderá ser excluída se não houver nenhum técnico cadastrado a essa função.



Para cadastrar Função dos Técnicos:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros/Service..." + "Função Técnicos".

Será apresentada a janela browse com as Funções dos Técnicos cadastrados.

2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos, conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Cadastro de Funções]

microsigla

Buscar:
Visualizar:
Incluir
Alterar:
Excluir:
Conf. columns:
Salir

Cadastro de Funções - Incluir

Funcao: 0021
C.B.O.: 252
Descricao: OPERADOR DE SOLDA

AP6 6.09 CodeBase EnvironmentS09 Field Service Yeste / Matriz Administrador 01/08/01

Função

Informe o código da função do empregado de acordo com o Cadastro de Funções. O código da função deve estar no intervalo de 0000 a 9999. Tecla [F3] disponível para consultar.

Descrição

Informe a função do empregado. Este campo será utilizado para identificação nominal da função.

C.B.O.

Informe o código correspondente à categoria ocupacional do empregado no estabelecimento, conforme estrutura agregada à Classificação Brasileira de Ocupações (C.B.O.).

Caso o usuário tenha informado o CBO no Cadastro de Funções, este campo será automaticamente preenchido.



Consulta

Para verificar o Cadastro de Funções, o usuário deve consultar o arquivo SRJ - Funções, através das opções “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

Técnico corresponde a toda e qualquer pessoa que execute a mão-de-obra de serviços.

A partir deste cadastro é que serão realizados os apontamentos nas Ordens de Serviços.

Este cadastro é utilizado na alocação automática do técnico.



Para cadastrar Técnicos:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros/Service..." + "Técnicos".

Será apresentada a janela browse com os Técnicos cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir".

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos, conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Cadastro de Técnicos]

Cadastro de Técnicos - Incluir

Resquisar: Incluir: Alterar: Excluir: Conf. colunas: Sair:

Tecnico	000001	Nome Tecnico	MARIO F. SANTOS
Função	0021	Centro Custo	0000001
Central Pag.	3981-7023	Codigo Pager	7000
E-Mail	mario@microsigas.com.br	Telefone	3981-7000
Regiao	001	Turno	001
Valor Hora	100,00	Custo %	20
Vlr. Custo Hr	20,00	Armazen	01
Lociz. Boas	112	Lociz. Ruins	UTI
Lociz. Fat.	112	Tipo	Field Service
Cod. Usuario	000000	Alocacao	Disponivel
Controla Trib	Nao		

AP6 6.09 CodeBase EnvironmentBUS Field Service Ieste / Matriz Administrador 01/08/01

Técnico

Campo de identificação do código do técnico.

Nome do Técnico

Campo que descreve o nome do técnico.

Funções

Permite descrever a função que o técnico desempenha na Empresa. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Funções.

Esta informação é utilizada para preencher o valor da hora de trabalho do técnico com base na hora padrão da função.

Centro de Custo

Permite descrever o Centro de Custo para o qual o técnico pertence.

Central Pag.

Permite informar o número de telefone da Central do Pager do técnico.

Código Pager

Permite descrever o número do código do pager do técnico.

E-Mail

Permite descrever o endereço do técnico na Internet. Este endereço é utilizado para o envio automático de e-mail de alocação utilizando a ferramenta M-Messenger.

Telefone

Permite descrever o número de telefone do técnico.

Região

Permite definir o código da região do técnico. Utilizado para administrar os técnicos por regiões de atendimento.

Turno

Define qual o turno de trabalho do técnico. Informe o código do turno de trabalho no qual o Técnico está alocado. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Turno de Trabalho.

Este campo é utilizado na alocação automática do técnico.

Valor Hora

Permite descrever o quanto é faturado por uma hora de serviço do técnico.

Este valor será tratado no apontamento Técnico.

Custo%

Informe o percentual que define o custo do técnico em relação ao seu valor hora.

Vlr. Custo Hr.

Informe o valor do custo hora do técnico.

Armazém

Informe o código do almoxarifado padrão para controle de estoque do técnico.

Loclz. Boas.

Informe o código da localização padrão para controle de estoque do técnico. Esta localização será utilizada para controle das peças “boas”.

Loclz. Ruins

Informe o código da localização padrão para controle de estoque do técnico. Esta localização será utilizada para controle das peças “ruins”.

Loclz. Fat.

Informe o código da localização padrão para controle de estoque das peças em poder dos técnicos. Esse código será passado ao pedido de vendas para que seja feita a baixa de materiais seja feita referente a esta localização.

Tipo

Informe a modalidade de atuação do técnico selecionando: “1 = Field Service”, “2 = Help Desk” ou “3 = Ambos”.

Cód. Usuário

Informe o código do usuário do sistema *Advanced Protheus* associado ao técnico. Essa informação é necessária na utilização da rotina “Help Desk”.

Alocação

Informe “1 = Disponível” se o técnico estiver disponível para alocação, ou “2 = Indisponível”, caso contrário.

Controla Trb

Esse campo deve ser preenchido com (SIM) para o produtivo estar na OS (Com hora aberta) para poder requisitar peças, caso contrario, não fará esta checagem, permitindo a requisição sem apontamento.



Relatórios

Para verificar o cadastro de Técnicos, estão disponíveis os seguintes relatórios:

- “Relatórios” + “Visitas...” + “Agend. dos Técnicos”;
- “Relatórios” + “Serviços...” + “Serviços Efetuados”.

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.

O *Módulo Field Service* permite identificar as habilidades de cada técnico para facilitar a alocação do mesmo.



Para cadastrar Habilidades:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros/Service..." + "Habilidades Tecn.".

Será apresentada a janela browse com as Habilidades cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir".

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos, conforme descrição a seguir:

Item	Habilidade	Descrição	Nivel
01	000002	HABILIDADE 2	

Técnico

Informe o código do técnico. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Técnicos.

Item

Informe a sequência ou ordem do item do produto.

Habilidade

Informe qual a habilidade do técnico. Tecle F3 para consultar o cadastro de Habilidade.

Descrição

Este campo apresenta a descrição da habilidade do técnico e é preenchido automaticamente pelo sistema.

Nível

Informe o nível da habilidade do Técnico. Quanto maior o nível melhor a habilidade do técnico.



Consulta

Para verificar o Cadastro de Habilidades do Técnico, o usuário deve consultar o arquivo AA2 - Habilidades do Técnico, através das opções “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

O Módulo *Field Service* permite cadastrar os acontecimentos definidos como problemas mais comuns com os equipamentos/produtos da empresa.

Este cadastro permite a tabulação de ocorrências/problemas mais comuns dos Chamados Técnicos, Orçamentos, Ordens de Serviço e Help Desk.



Para cadastrar as Ocorrências:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros/Service..." + "Ocorrências".

Será apresentada a janela browse com as Ocorrências cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir".

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos, conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Cadastro de Ocorrência/Problema]

Cadastro de Ocorrência/Problema - Incluir

Ocorrência: 010
Tipo: Problema
Cor: 9

Descrição: DEFEITO TRILHA DO HD
Prioridade: Alta
Cor descriç.: AZUL

AP6 6.09 CodeBase EnvironmentBUG Field Service I este / Mainz Administrador 01/08/01

Ocorrência

Informe o código da ocorrência.

Descrição

Informe a descrição desta ocorrência.

Tipo

Informe o tipo de Ocorrência/Problema. Pode ser:

1 = Problema

2 = Obsolescência

3 = Preventiva




Para Tipo = 2 (Obsolescência), o sistema preenche automaticamente os produtos relacionados a Obsolescência na Ordem de Serviço e no Orçamento.

Prioridade

Informe a prioridade da ocorrência selecionando “1 = Alta”, “2 = Média” ou “3 = Baixa”. Verifique que quanto menor o número, maior a prioridade da ocorrência.

Cor

Ao acessar este campo o sistema apresenta a janela a seguir para seleção da cor da ocorrência:



As cores são associadas às ocorrências desta forma, e auxiliam a visualização do tipo de ocorrência através do monitor de OS.

Cor Descrição.

Este campo informa a cor selecionada para a ocorrência.



Relatórios

Para verificar as Ocorrências cadastradas, selecione as opções “Relatórios” + “Atendimento...” + “Chamados/Produtos”.

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.

Através deste cadastro é possível cadastrar as ocorrências mais comuns do produto/equipamento.

O objetivo deste cadastro é indicar o prazo médio de resolução de uma determinada Ocorrência/problema em um produto, bem como a habilidade e nível necessário para o mesmo.

A partir dessas informações é possível que o "Coordenador" faça o acompanhamento através da rotina "Monitor de Ordem de Serviço", de como pode ser o processo de atendimento de um produto por um técnico.



Para cadastrar os Produtos/Ocorrências:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros/Service..." + "Produtos/Ocorrências".

Será apresentada a janela browse com os Produtos/Ocorrências cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir".

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos, conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Amarração Produto x Ocorrências]

Amarração Produto x Ocorrências - Incluir

Produto: 02200 Desc Produto: CPU PENTIUM III
Ocorrência: 010 Descrição: DEFEITO TRILHA DO HD
Tempo Padrao: 01:30 Alocação 1: 01:00
Alocação 2: 00:30 Maximo 1: 00:30
Maximo 2: 00:45 Chamada 1: 01:00

Item	Habilidade	Descricao	Nivel
01	000001	HABILIDADE 1	

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Matriz Administrador 01/08/01

Produto

Informe o código do produto/equipamento. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de produto/equipamento.

Descr. Produto

Este campo apresenta a descrição do produto informado.

Ocorrência

Informe o código da ocorrência. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Ocorrências.

Descrição

Este campo apresenta a descrição da ocorrência informada.

Tempo Padrão

Informe o tempo padrão para a ocorrência deste produto.

Alocação 1

Informe o tempo mínimo de espera para realização do atendimento do chamado.

A partir dessa indicação de tempo (horas) o sistema ficará em alerta (amarelo), informando que foi aberto o Chamado/Ordem de Serviço mas o técnico não foi alocado.

Alocação 2

Informe o tempo máximo de espera para realização do atendimento do chamado.

A partir dessa indicação de tempo (horas) o sistema ficará em alerta (vermelho), informando que foi aberto o Chamado/Ordem de Serviço mas o técnico não foi alocado, informando "estado" crítico.



A informação de Alocação indica qual o tempo necessário para atender a Ordem de Serviço.

Máximo 1

Informe o tempo mínimo necessário para o técnico realizar esta ocorrência. A partir dessa indicação de tempo (horas) o sistema ficará em alerta (amarelo).

Máximo 2

Informe o tempo máximo necessário para o técnico realizar esta ocorrência.

A partir dessa indicação de tempo (horas) o sistema ficará em alerta (vermelho), informando "estado crítico".

Chegada 1

Informe o tempo mínimo de atraso a ser considerado para a chegada do técnico. A partir dessa indicação de tempo (horas) o sistema ficará em alerta (amarelo).

Chegada 2

Informe o tempo máximo de atraso a ser considerado para a chegada do técnico. A partir dessa indicação de tempo (horas) o sistema ficará em alerta (vermelho), informando "estado" crítico.

Saída 1

Informe o tempo mínimo de atraso a ser considerado para a saída do técnico. A partir dessa indicação de tempo (horas) o sistema ficará em alerta (amarelo).

Saída 2

Informe o tempo máximo de atraso a ser considerado para a saída do técnico. A partir dessa indicação de tempo (horas) o sistema ficará em alerta (vermelho), informando estado crítico.

Atendimento 1

Informe o tempo máximo a ser considerado para a confirmação de atendimento do técnico. Se este tempo for ultrapassado, o sistema ficará em alerta (a cor amarela caracteriza esta situação).

Atendimento 2

Informe o tempo máximo de atraso a ser considerado para a confirmação de atendimento do técnico. Se este tempo for ultrapassado, o sistema ficará em alerta máximo (a cor vermelha caracteriza esta situação).

Item

Informe a sequência ou ordem do item de produto/equipamento.

Habilidade

Informe a habilidade necessária para a solução da Ocorrência/Problema. Pressione a tecla [F3] para acessar a Tabela de Habilidade.

Descrição

Este campo apresenta a descrição da habilidade informada.

Nível

Informe o nível de conhecimento da habilidade necessária para a solução da Ocorrência/Problema.



Todos os campos de alerta descritos neste cadastro são visualizados no monitor de OS.



Consulta

Para verificar o Monitor de Ordem de Produção, o usuário deve consultar o arquivo Monitor de OS, através das opções “Consultas” + “Consultas” + “Monitor de OS”. Esta consulta pode ser impressa.

O Kit de atendimento corresponde a um conjunto de peças/ferramentas que usualmente são utilizadas para consertar um produto/equipamento.

O *Módulo Field Service* permite que sejam relacionados todos os itens do produto e as respectivas ferramentas, facilitando assim o trabalho do técnico.



Para cadastrar o Kit de Atendimento:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros/Service..." + "Kit de Atendimento".

Será apresentada a janela browse com os Kits de Atendimento cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir".

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos, conforme descrição a seguir:

Item	Produto	Descrição	Quantidade
01	02400	TECLADO	
02	02500	MOUSE	

Produto/Eqto

Informe o código do produto/equipamento. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de produto/equipamento.

Ocorrência

Informe o código da ocorrência/problema. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Ocorrências.

Item

Informe a sequência ou ordem do item de produto.

Produto

Informe o código do produto/equipamento que está contido neste Kit. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de produto/equipamento.

Descrição

Informe a descrição do produto/equipamento.

Quantidade

Informe a quantidade deste produto para o Kit.



Consulta

Para verificar o Cadastro de Kits de Atendimento, o usuário deve consultar o arquivo AA6 - Kits de Atendimento, através das opções “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

Serviço corresponde ao exercício de trabalho desenvolvido pelo técnico.

O Cadastro de Serviço tem como objetivo definir as regras de atualizações quando do atendimento de um chamado técnico.



Para cadastrar Serviços:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Serviços".

Será apresentada a janela browse com os Serviços cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir".

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos, conforme descrição a seguir:

Serviço

Informe o código do serviço.

Descrição

Informe a descrição do serviço.

TES

Informe o código do tipo de entrada/saída. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de TES.

Este campo tem como objetivo permitir ao sistema gerar o pedido de venda a partir da Ordem de Serviço.

% Cliente

Informe o percentual do valor que será cobrado do cliente por este serviço.

% Fabricante

Informe o percentual do valor que será cobrado do fabricante.

Atualiza OS?

Informe se no atendimento da Ordem de Serviço os itens informados deverão atualizar os itens das Ordens de Serviço.

Mov. Estoque?

Informe se haverá movimentação de estoque no atendimento da Ordem de Serviço. Somente permitido se o TES não movimenta o estoque.

Inclui Orc.?

Informe “Sim” se o orçamento deve ser gerado a partir do atendimento da OS, ou “Não”, caso contrário.



Relatórios

Para verificar os cadastros de Serviços, estão disponíveis os seguintes relatórios:

- “Relatórios” + “Serviços...” + “Ficha de O.S.”;
- “Relatórios” + “Serviços...” + “Relação das O.S.”;
- “Relatórios” + “Serviços...” + “OS/Produto”;
- “Relatórios” + “Serviços...” + “Serviços Efetuados”;
- “Relatórios” + “Serviços...” + “Serviços x OS”.

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.

Através desta rotina é possível identificar os produtos do cliente (base instalada) que recebe manutenção da Assistência Técnica.



Para cadastrar o Base Instalada:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros/Service..." + "Base Instalada".

Será apresentada a janela browse com as Bases Instaladas já cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir".

O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em três pastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

Pasta "Cadastrais"

Acessorio	Desc.Acess.	Nr.Serie.Acs	Fornecedor	Loja Fornecedor	Fabricante	Loja Fabric.
02300	MONITOR 15"	1214515452154	000001	01	02100	02

Cód. Cliente

Informe o código do Cliente. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Clientes.

Loja

Informe o código da loja do cliente.

Nome Cliente

Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e apresenta o nome do cliente selecionado.

Produto/Eqto

Informe o código do produto/equipamento. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Produto/Equipamento.

Desc. Produto

Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e apresenta a descrição do produto selecionado.

Nr. Série

Informe o número de série do produto/equipamento.

Dt. Venda

Informe a data da primeira venda do produto/equipamento. Esta informação é utilizada para o cálculo dos itens em obsolescência.

Dt. Instalaç.

Informe a primeira data que foi efetuada a instalação do produto/equipamento vendido. Esta informação é utilizada para cálculo dos itens em obsolescência, estatísticas e data de garantia.

Dt. Garantia

Informe a data do término da garantia produto/equipamento. Este campo tem como objetivo verificar se o produto/equipamento está em garantia.

Cod. do Bem

Informe o código base do produto/equipamento no Ativo Imobilizado da Empresa. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Ativo Imobilizado.

Item do Bem

Informe o item do Código Base do produto/equipamento na Empresa.

Plaqueta

Informe o número da plaqueta do Ativo Imobilizado do produto/equipamento.

Tecnic. Inst.

Informe o código do técnico responsável pela instalação do Produto/equipamento.

Nome Técnico

Informe o nome do técnico responsável na instalação do produto/equipamento.

Fornecedor

Informe o código do fornecedor/revendedor do produto/equipamento. Utilizado quando o fabricante não efetua a venda do mesmo.

Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Fornecedor.

Loja Fornec.

Informe a loja do fornecedor responsável pela venda do produto/equipamento.

NF. Aquisição

Informe o número da Nota Fiscal de aquisição do produto/equipamento.

Fabricante

Informe o código do Fabricante do produto/equipamento. Utilizado quando é necessário gerar o pedido de venda para o fabricante.

Loja Fabric.

Informe a loja do fabricante do produto/equipamento.

Num. N.F. Venda

Informe o número da Nota Fiscal da primeira venda do produto/equipamento.

Observação

Descreva informações sobre o produto/equipamento.

Modelo

Informe qual o modelo do produto/equipamento.

Site

Informe, se houver, a localização/endereço do equipamento (site) nas instalações do cliente.

3. Após preenchidos os dados referentes à pasta Cadastrais, o sistema apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrição a seguir:

Pasta “Estatísticos”

Base Instalada - Incluir

Cadastrais Estatísticos Outros

MTBF em Hr. 0.00 MTTR em Hr. 0.00

Q.Tot.Hs/Rep 0.00 Qd.Total Rep 0

Qd.TT Falhas 0 Tot.Rep.Hist 0

Hs.Rep/Hist 0.00 Qtd.Fal.His 0

T.Hs.Op/Hist 0.00 Hs.Opér/Dia 8.00

Dt.Ref/Hist 1/1 Dias Opér/Sem 5

Dt.MTBF(Off) 1/1 Dt.MTTR(Off) 1/1

Acessorio	Desc.Acess.	Nr.Serie.Acs	Fornecedor	Loja.Fornec.	Fabricante	Loja.Fabric.
20201	C.P.U.	134583212	021	01	000001	01

AP6 6.09 CodeBase EnvironmentSE Field Service Teste / Matriz Administrador 10/09/01

MTBF em Hr.

Este campo apresenta em horas, o tempo de operação e ocorrências que são considerados como falhas. É utilizado para o gerenciamento estatístico da ocorrência de problemas por produto/tempo com o objetivo de auxiliar a prevenção dos mesmos. Este campo é atualizado on-line pelo sistema ou através da rotina de “Recálculo MTBF”.

MTTR em Hr.

Este campo apresenta em horas, o tempo médio para cada reparo efetuado de um determinado produto. Este campo é atualizado on-line pelo sistema ou através da rotina de “Recálculo MTTR”.

Q. Tot.Hs/Rep

Este campo apresenta o total de horas de reparo ocorridas antes da implantação. Esta informação é utilizada no cálculo do MTTR.

Qd Total Rep.

Este campo apresenta a quantidade total de reparos efetuados para este produto/equipamento.

Qd. TT Falhas

Este campo apresenta a quantidade total de falhas para este produto/equipamento.

Tot. Rep. Hist.

Informe o número de reparos ocorridos antes da implantação do sistema. Esta informação será utilizada no cálculo de MTTR.

Hs. Rep./Hist.

Informe o total de horas de reparo para este produto/equipamento antes da implantação do sistema. Esta informação será utilizada no cálculo de MTTR.

Qtd. Fal./His.

Informe o total de falhas ocorridas antes da implantação do sistema.

T. Hs. Op./Hist.

Informe o total de horas de operação antes da implantação do sistema. Esta informação é utilizada no cálculo de MTBF.

Hs. Oper./Dia

Informe o total de horas por dia que o equipamento está em operação. Esta informação é utilizada no cálculo do tempo total de operação em horas.

Dt. Ref./Histo.

Informe a data referência para o cálculo de MTBF e MTTR. Esta é a data em que são apontados os valores, históricos de falhas, etc.

Dias Ope./Sem.

Informe o total de dias/semanas que o equipamento opera. Esta informação é utilizada no cálculo do tempo total de operação em horas.

Dt. MTBF (Off)

Este campo apresenta a data do processamento off-line do cálculo do MTBF (Mean Time Between Failure).

Dt. MTTR (Off)

Este campo apresenta a data do processamento off-line do cálculo do MTTR (Mean Time to Repair).

- 4. Após preenchidos os dados estatísticos deste cadastro, clique na pasta “Outros”;

O sistema apresenta a tela, onde deve-se informar os campos conforme a descrição a seguir:

Pasta “Outros”

AP6 Remote - Field Service [Base Instalada]

microsig

Base Instalada - Incluir

Cadastrais | Estatísticos | Outros

Dt.Inc.Cta. 20/05/01 15 Vir.Ctr.Mnt. 2.500,00
Endereco 01 - OFFICE Acumulador 52,00
Plano Prev. Dt.Expansao / /
Ult.Nota.Ent. Ult.Serie
Ult.Fornec. Ult.Loja.For
Ult.Item.NF Ult.Preço 2.550,00
Status 01 Descr.Status EQUIPAMENTO EM CLIENTE

Acessorio	Desc.Acess	Nr.Serie.Acs	Fornecedor	Loja Fornec.	Fabricante	Loja Fabric.
02300	MONITOR 15"	1215452154	000001	01	02100	02

Dt. Inc. Cta.

Informe a data de incorporação do equipamento ao contrato de manutenção.

Vlr. Ctr. Mnt.

Informe o valor do Contrato de Manutenção do produto/equipamento.

Endereço

Informe o local onde se encontra o produto/equipamento.

Acumulador

Informe se acumulador do produto/equipamento é utilizado no sistema para cálculo dos itens de obsolescência.

Plano Prev.

Este campo apresenta o código do Plano de Preventiva.

Dt. Expansão

Este campo apresenta a data em que foi executada a rotina de “Expansão do Plano de Manutenção”.

Últ. Nota. Ent.

Informe o número da última nota de entrada.

Últ. Série

Informe o número de série do último produto/equipamento adquirido.

Últ. Fornec./Últ. Loja For.

Informe o último fornecedor/loja do produto/equipamento.

Últ. Item NF

Informe o número do item da última Nota Fiscal.

Últ. Preço

Informe o último preço efetuado para o produto/equipamento.

Status

Informe a situação atual do produto/equipamento.

Descr. Status

Informe a descrição do status/situação do produto/equipamento.

5. Em seguida clique em um dos campo que são apresentados na parte inferior da janela e preencha-os conforme a descrição a seguir:

Acessórios

Informe o código do acessório. Utilize a tecla [F3] para consultar o cadastro de produto/equipamento.

Desc. Acess.

Informe a descrição do acessório do produto/equipamento.

Nr. Série Acs.

Informe o número de série do acessório do produto/equipamento.

Fornecedor

Informe o código do Fornecedor do acessório do produto/equipamento. Utilize a tecla [F3] para consultar o cadastro de Fornecedor.

Loja Fornec.

Informe o código da Loja do Fornecedor do acessório do produto/equipamento.

Fabricante

Informe o código do Fabricante do acessório do produto/equipamento. Utilize a tecla [F3] para consultar o cadastro de clientes.

Loja Fabric.

Informe o código da Loja do Fabricante do acessório do produto/equipamento.

Dt. Instalaç.

Informe a data da instalação do acessório do produto/equipamento.

Dt. Garantia

Informe a data do término da garantia do acessório produto/equipamento.

Modelo

Informe o modelo do produto/equipamento.



Relatórios

Para verificar os cadastros de Base Instalada, estão disponíveis os seguintes relatórios:

- “Relatórios” + “Cadastros...” + “Base Instalada”;
- “Relatórios” + “Serviços...” + “Relação das OS”.

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.

FAQ (Frequently Asked Question)

O objetivo deste cadastro é fornecer ao atendente/técnico informações referentes aos procedimentos a serem efetuados, quando o produto apresentar determinada ocorrência.

Para tanto, o FAQ permite informações genéricas sobre um grupo de produto ou sobre um produto, todos vinculados a ocorrência/problema.



Quando o grupo ou produto não for preenchido o sistema demonstrará o FAQ para quaisquer consultas.



Para cadastrar o FAQ:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros/Service..." + "Faq."

Será apresentada a janela browse com os FAQs cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir".

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos, conforme descrição a seguir:

Item	Ocorrencia	Descrição	Solução	Dica
01	010	DEFEITO TRILHA DO HD	TROCAR COMPONENTE (HD)	Memo

Código

O código do FAQ (Frequently Asked Question) é sugerido automaticamente pelo sistema.

Grupo

Informe o grupo do produto/equipamento.

Produto/Eqto.

Informe o produto/equipamento.

Item

Informe a sequência da ocorrência.

Ocorrência

Informe o código da Ocorrência/Problema. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Ocorrência.

Descrição

Informe a descrição da Ocorrência.

Solução

Informe solução/procedimento da ocorrência/problema.

Dica

Ao acessar este campo o sistema apresenta a janela a seguir, onde pode ser digitado um texto:



Estes textos dica devem conter informações úteis para a resolução da ocorrência.



Relatórios

Para verificar o Cadastro de FAQ, estão disponíveis os seguintes relatórios:

- “Relatórios” + “Atendimento” + “Ficha do Chamado”;
- “Relatórios” + “Atendimento” + “Relação Chamados”;
- “Relatórios” + “Atendimento” + “Chamado/Produto”.

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.



Consulta

Para verificar o Cadastro de FAQ, o usuário deve consultar o arquivo SHB - Centro de Trabalho, através das opções “Consultas” + “Consultas...” + “FAQ”. Esta consulta pode ser impressa.

A obsolescência permite que o atendente/técnico possua o controle dos produtos (base instalada) que a Assistência Técnica forneceu manutenção.

Este controle pode ser efetuado pelo acumulador do produto/equipamento e/ou pelo acumulador cronológico. Sendo que no cronológico a data de partida será a de instalação ou a de venda.

Exemplo: Acumulador = 100

Acumulador Cronológico = 2 meses

Nesta situação o sistema irá notificar da obsolescência a cada 2 meses, a cada 100 unidades do acumulado do produto/equipamento e/ou a cada 2 meses.

A partir da informação de obsolescência, o atendente pode providenciar um alerta (carta ou telefonema) informando o cliente sobre os produtos desgastados.



Para cadastrar a Obsolescência:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros/Service..." + "Obsolescência".

Será apresentada a janela browse com as Obsolescências cadastradas.

2. Selecione a opção “Incluir”.

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos, conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Cadastro de Obsolescência]

AP6 microsigas

Busquisar:
Visualizar:
Incluir
Alterar
Excluir
Conf. colunas
Sair

Cadastro de Obsolescência - Incluir

Fabricante: 000002 Loja: 01
Produto/Eqto: 02200 Componente: 02200
Acumulador: 20.00 Acumul. Cron.: 2
Unidade: Diario

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Mainz Administrador 01/08/01

Fabricante

Código do Fabricante. Utilize a tecla [F3] para consultar o cadastro de Clientes.

Loja

Código da loja do fabricante.

Produto/Eqto

Código do produto/equipamento. Utilize a tecla [F3] para consultar o cadastro de produto/equipamento.

Componente

Informe o componente do produto/equipamento que apresenta obsolescência pelo uso ou pelo tempo. Utilize a tecla [F3] para consultar o cadastro de Componentes.

Acumulador

Informe o valor do acumulador, quando o componente apresenta obsolescência.

Acumul. Cron.

Informe o valor do acumulador cronológico, quando o componente apresenta obsolescência.

Unidade

Informe a unidade do acumulador cronológico, pode ser:

D = Diário

M = Mensal



Consulta

Para verificar o Cadastro de Obsolescência, o usuário deve consultar o arquivo AAK - Cadastro de Obsolescência, através das opções “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

Equipamento X Obsolescência

A amarração do Equipamento X Obsolescência é realizada automaticamente pelo sistema a partir do "Atendimento da Ordem de Serviço".



Para gerar Equipamento X Obsolescência:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Serviços" + "Atendimento da OS".

Será apresentada a janela browse com os Atendimentos cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir".

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos.

3. Para a pergunta "Obsolescência?" responda "Sim", pois assim o sistema já irá acumular a informação deste Atendimento para gerar a amarração do Equipamento X Obsolescência.



Para visualizar Equipamento X Obsolescência:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros/Service..." + "Equipamento X Obsolescência".

Será apresentada a janela browse com os Equipamentos X Obsolescência cadastrados.

2. Clique no botão "Visualizar".

Será apresentada a janela para visualizar.



O sistema permite a Alteração ou Exclusão das informações geradas.



Consulta

Para verificar o Equipamento x Obsolescência, o usuário deve consultar o arquivo AAL - Itens em Obsolescência, através das opções "Consultas" + "Cadastros" + "Genéricos". Esta consulta pode ser impressa.

O objetivo desta rotina é efetuar o controle das Manutenções Preventivas por Equipamento, da base instalada com a função de alerta e geração de Ordens de Serviços para Manutenção.



Para cadastrar Planos de Manutenção:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros/Service..." + "Plano Manut."

Será apresentada a janela browse com os Planos de Manutenção já cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir".

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos, conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Planos de Manutencao]

microsigla

Planos de Manutencao - Incluir

Cod. Plano: 00120

Descricao: PLAMO A - PERIODICIDADE 01 X MES

Item Plano	Descricao	Atividades	Unid. Inicio	Inicio	Ur
01	01 X MES - LIMPEZA E MANUTENCAO DE PLAM	Memo	Mes	10 Di	

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Matriz Administrador 01/08/01

Cód. Plano

Informe o código do plano de manutenção preventiva.

Descrição

Informe a descrição do plano de manutenção preventiva.

Item Plano

Informe o número/sequência do item do plano de manutenção.

Descrição

Informe a descrição do item do plano de manutenção.

Atividade

Ao acessar este campo o sistema apresenta a janela a seguir, onde pode ser digitado um texto:



Este texto deve ser uma breve descrição do tipo de atividade a ser executada no plano de manutenção.

Unid. Início

Selecione “1 = Dia”, “2 = Mês” ou “3 = Ano” para informar a unidade que define o início da atividade do plano de manutenção.

Início

Informe o valor inicial da atividade do plano de manutenção preventiva.

Unid. Interv.

Informe a unidade que define o intervalo entre as atividades do plano de manutenção preventiva, selecionando “1 = Dia”, “2 = Mês” ou “3 = Ano”.

Intervalo

Informe o valor que define o intervalo entre as atividade do plano de manutenção preventiva.

Quantidade

Informe o número de vezes que a atividade do plano de manutenção preventiva deve ser repetida.

Item Ativo

Informe se o item deve ser considerado nas futuras expansões do plano de manutenção preventiva.

Tempo em Hr.

Informe o tempo em horas da atividade do plano de manutenção preventiva

Ocorrência OS

Informe o código da ocorrência a ser colocada na ordem se serviço, no momento da execução do plano de manutenção.



Relatórios

Para verificar os Cadastros de Plano de Manutenção, estão disponíveis os seguintes relatórios:

- “Relatórios” + “Cadastros...” + “Planos de Manut.”;
- “Relatórios” + “Manutenção...” + “Movimentos/Plano”;
- “Relatórios” + “Cadastros...” + “Base Instalada”.

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.

Grupos de Cobertura são estruturas criadas para o controle e cobertura de peças e despesas apontadas nas Ordens de Serviço e Atendimento da OS. Esse controle é efetuado no *Módulo Field Service* através da definição de códigos de serviço diferenciados.

O Grupo de Cobertura deve ser informado no contrato de manutenção. Dessa forma será associado aos equipamentos cobertos pelo contrato.



Para cadastrar Grupos de Cobertura:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros/Service..." + "Grupo de Cobertura".

Será apresentada a janela browse com os Grupos Cobertura já cadastrados.

2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos, conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Grupos de Cobertura]

microsig

Grupos de Cobertura - Incluir

Codigo Grupo: 00210

Descricao: COBERTURA

Cod. Servico: 000001 Descr.Codigo: UPDATE

Tipo	Grupo	Produto	Cod. Servico	Descricao
PA	0001	02100	000001	UPDATE

Código Grupo

Informe o código do Grupo de Cobertura.

Descrição

Informe a descrição do Grupo de Cobertura.

Cód. Serviço

Informe o código de serviço padrão.

Descr. Código

Este campo apresenta a descrição do código de serviço selecionado.

Tipo

Informe o tipo de material. Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de tipo de material.

Grupo

Informe o grupo a que pertence este material. Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de produtos.

Produto

Informe o código do produto. Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de produtos.

Cód. Serviço

Informe o código de serviço associado ao item. Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de serviços.

Descrição

Este campo apresenta a descrição do código de serviço selecionado.



Consulta

Para verificar o Cadastro Grupos de Cobertura, o usuário deve consultar o arquivo AAA - Grupos de Cobertura, através das opções “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

Esta rotina permite a criação de índices de reajuste para aplicação nos contratos de manutenção e serviços.



Para cadastrar um Índice:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros/Service..." + "Índice".

Será apresentada a janela browse com os Índices já cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos, conforme descrição a seguir:



Código

Informe o código do índice a ser cadastrado.

Descrição

Informe a descrição do índice a ser cadastrado.

Tipo Taxa

Informe “1=Composta” ou “2=Nominal” para indicar ao sistema o modo de efetuar a somatória das taxas quando considerado um período com mais de uma data.

3. Confira os dados e confirme.



Consulta

Para verificar o Cadastro de Índices, o usuário deve consultar o arquivo AAD - Índices, através das opções “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

Esta rotina efetua a manutenção de Taxas e Índices. Nesta rotina serão informadas as taxas diárias dos índices cadastrados na rotina "Índices". As taxas podem ser positivas (inflação) ou negativas (deflação).



Para cadastrar um Índice/Taxa:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros/Service..." + "Índices/Taxas".

Será apresentada a janela browse com os Índices já cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos, conforme descrição a seguir:

Código

Informe o código do índice/taxa.

Data

Informe a data do índice de reajuste

Índice (%)

Informe o valor percentual do índice.

Sinal

Informe “1=Positivo” ou “2=Negativo” para indicar o sinal do índice.



Consulta

Para verificar o Cadastro de Índices, o usuário deve consultar o arquivo AAE - Índices - Taxas, através das opções “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

Contratos são documentos que registram execução de um serviço sob determinada condição.

O Contrato contém acordo entre o Prestador de Serviços e o Cliente, visando a manutenção de um equipamento.

Os Contratos dividem-se em:

Contratos de Manutenção

São aqueles que visam cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento do produto/equipamento.

Preventivas

É uma ação exercida periodicamente, através de planejamento, para evitar a ocorrência de falhas de produtos/equipamentos.

Caracteriza-se pela inspeção periódica realizada junto aos equipamentos, obedecendo a um plano previamente estabelecido.

A manutenção preventiva, portanto, mantém estreito acompanhamento dos equipamentos, realizando inspeções regulares e planejadas. Ela atinge a perfeição por meio da realização da manutenção de forma sistemática, que se caracteriza por exigir controle mais acirrado dos problemas, sendo necessário registro de todos eles, para encontrar a frequência com que se repetem.

O objetivo do Cadastro de Manutenção é controlar os produtos/equipamentos que estão em Contrato de Manutenção.

Um produto/equipamento somente poderá ter um novo contrato de manutenção se não estiver em garantia ou com contrato vencido.

O sistema irá gerar o pedido de venda a partir das datas de início, término de cobrança e condição de pagamento, sendo que:

1. Na condição de pagamento, o sistema fará o cálculo automático com base no primeiro dia útil de cada mês.
2. O valor do contrato será dividido pelo número de parcelas da condição de pagamento (P.V.).

Exemplo: Se a condição de pagamento é 10/20/30 DD, o valor do contrato de manutenção é R\$ 90,00. O sistema irá gerar Pedidos de Venda nos dias 10,20 e 30 do mês, respeitando o período de cobrança, no valor de R\$ 30,00.



Para cada contrato de manutenção será gerado um pedido de venda que pode ser de forma automática na entrada do Módulo ou manual, sendo configurado pelo parâmetro MV_CONTRPV. Os dados do Pedido de Venda restantes serão retirados do Cadastro de Produto e do Cadastro de Cliente. Caso os cadastros não estejam completos não será gerado o Pedido de Venda.



Para cadastrar o Contrato de Manutenção:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Contratos" + "Manutenção".

Será apresentada a janela browse com os Contratos cadastrados.

2. Clique no botão "Incluir".

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos, conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Contrato de Manutenção]

Contrato de Manutenção - Incluir

No. Contrato	0123456789	Cliente	000003
Loja	01	Nome Cliente	CLIENTE PADRAO - RJ
Tp. Contrato	Vitalicio	Classific.	02
Cond. Pagto	120	Inic. Validad	20/05/01
Fin. Validade	31/12/01	Cond. Pag. PV	001
Vir. Contrato	3.700,00	Produto	02200
Ini. Cobrança	01/08/01	Fin. Cobrança	01/08/01
Cobertura			
Desc. Cobert.			
Abbrangencia	Cliente/Loja		

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Matiz Administrador 01/08/01



Verifique se o produto não está em garantia através da rotina Cliente X Equipamento.

Nº Contrato

Informe o número do Contrato de Manutenção do Cliente.

Cliente

Informe o código do cliente. Tecle [F3] para consultar o cadastro de clientes.

Loja

Informe o código da loja que o cliente adquiriu o produto/equipamento.

Nome Cliente

Informe o nome do cliente que adquiriu o produto/equipamento.

Tp. Contrato

Informe o tipo de Contrato de manutenção. Pode ser:

1 = Vitalício

2 = Tempo determinado

Classific.

Informe a classificação do contrato de manutenção. Tecle [F3] para consultar as classificações do contrato.

Cond. Pagto

A condição de pagamento para o cálculo do dia em que será gerado o pedido de venda a partir do 1º dia do mês. Sua função é possibilitar que seja gerado mais um pedido de venda por mês. Tecle [F3] para consultar as condições de pagamento.

Inic. Validad.

Informe o inicio da validade do contrato de manutenção.

Fim Validade

Informe a data do término do contrato de manutenção.

Necessário somente se o contrato não for vitalício.

Cond. Pag. PV

Informe a condição de pagamento a ser aplicada no pedido de venda gerado a partir do contrato de manutenção.

Tecla [F3] para consultar o cadastro de condições de pagamento.

Vlr. Contrato

Informe o valor do contrato de manutenção. Caso não seja informado o sistema utilizará o valor do contrato de manutenção contido na base instalada. O valor informado deve ser mensal.

Produto

Indique o código do produto a ser colocado no pedido de venda para indicar a cobrança do contrato de manutenção. A TES é preenchida através deste produto. Utilize a tecla [F3] para consultar o cadastro de produto.

Ini. Cobrança

Data do início da cobrança do contrato de manutenção.

Esta data possibilita a utilização do conceito de carência para a colocação do Pedido de Venda.

Fim Cobrança

Data do término da cobrança do Contrato de Manutenção. Esta data possibilita que seja colocado pedido de venda somente em um intervalo de tempo.

Índice

Informe o código de reajuste de preços. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de Índices.

Período

Informe a periodicidade de reajuste do índice em meses.

Últ. Reajuste

O sistema informa a data do último reajuste do índice. Este campo é informativo e atualizado automaticamente pelo sistema.

Cobertura

Informe o código do grupo de cobertura que será utilizado neste Contrato de Manutenção. O grupo de cobertura permite que sejam atribuídos códigos de serviço automáticos no atendimento da OS. Tecla [F3] disponível para acessar o cadastro de Grupos de Cobertura.

Desc. Cobert.

Este campo apresenta a descrição do código de cobertura informado.

Abrangência

Selecione “1 = Cliente/Loja” para que o sistema apresente na tela de escolha dos equipamentos cobertos, todos os equipamentos deste cliente/loja para a seleção, ou “2 = Cliente”, para que o sistema apresente todos os equipamentos de todas as filiais deste cliente.

3. Após a digitação do Contrato de Manutenção o sistema apresentará a janela Equipamento com Contrato de Manutenção.

AP6 Remote - Field Service [Contrato de Manutenção]

Equipamentos com Contrato de Manutenção

Cliente: 000001-01

CLIENTE-SP

Cod. Cliente	Loja	Produto/Eqto	Nr.Serie	Dt.Venda	Dt.Instalac.	Dt.Garantia	Cod. do Bem	Item do Bem
000001	01	02200	012521561235	01/08/01	25/08/01	30/10/01		

4. Clique na caixa de verificação para marcar os Equipamentos com Contratos de Manutenção.
5. Clique no botão "OK" para finalizar.



Para excluir o Contrato de Manutenção:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Contratos" + "Manutenção".

Será apresentada a janela browse com os Contratos cadastrados.

Posicione o mouse sobre o Contrato desejado.

2. Clique no botão "Excluir".

Será apresentada o Contrato.

3. Clique no botão "OK" para finalizar.



Consulta

Para verificar o Cadastro de Contrato de Manutenção, o usuário deve consultar o arquivo AAH - Contrato de Manutenção, através das opções "Consultas" + "Cadastros" + "Genéricos". Esta consulta pode ser impressa.

Este cadastro tem como objetivo controlar as preventivas que devem ser realizadas no cliente mediante um contrato.



Para digitar as preventivas:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Contratos" + "Preventivas".

Será apresentada a janela browse com as Preventivas cadastradas.

2. Clique no botão "Incluir".

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos, conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Contrato de Manutencao Preventiva]

Contrato de Manutencao Preventiva - Incluir

Busquisar: Visualizar: Incluir: Alterar: Excluir: Contr. colunas: Sair

N Preventiva: 001 Cliente: 000001 Loja: 01

Item	Dt Prevista	Dt Real
01	25/09/01	/ /

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Matriz Administrador 01/08/01

Nº Preventiva

Informe o número da preventiva do Cliente.

Cliente

Informe o código do cliente que adquiriu o produto/equipamento.

Loja

Informe o código da loja que o cliente adquiriu o equipamento/produto.

Item

Ordem seqüencial deste item de produto/equipamento na preventiva.


Dt. Prevista

Informe a data prevista para realização da preventiva no cliente.

Dt. Real

Data real da preventiva do cliente, atualizado automaticamente pelo Atendimento da Ordem da Serviço.

3. Após a digitação da Preventiva o sistema apresentará a janela com os Produtos da Preventiv



4. Clique na caixa de verificação para marcar os Equipamentos da Preventiva.
5. Clique no botão "OK" para finalizar.



Para excluir a Preventiva:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Contratos" + "Preventiva".

Será apresentada a janela browse com as Preventivas cadastradas.

Posicione o mouse sobre a Preventiva desejada.

2. Clique no botão "Excluir".

Será apresentada a Preventiva.

3. Clique no botão "OK" para finalizar.



Consulta

Para verificar o Cadastro de Contrato de Preventiva, o usuário deve consultar o arquivo AAJ - Contrato de Preventiva, através das opções "Consultas" + "Cadastros" + "Genéricos". Esta consulta pode ser impressa.

Pedido de Venda por Contrato de Manutenção

Esta rotina tem por objetivo processar os Pedidos de Venda a partir dos Contratos de manutenção cadastrados.



Os Pedidos de Vendas somente serão gerados se o produto estiver com o TES de saída preenchido.




Para gerar os Pedidos de Vendas:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Contratos" + "Pv. p/ Ct. Manutenção".

Será apresentada a janela browse com os Pedidos gerados.

2. Clique no botão “Processa”. Será apresentada a janela de geração.



Consulta

Para verificar o Cadastro de Contrato de Manutenção, o usuário deve consultar o arquivo AAH - Contrato de Manutenção, através das opções “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

A partir da integração com o *Módulo Faturamento*, a rotina “Contrato de Prestação de Serviços” pode gerenciar o controle de contrato de serviços. O *Módulo Field Service* é capaz de detectar um possível faturamento através desta integração e assim, gerar um pedido de vendas com as características definidas pelo Contrato de Serviço. Esta rotina permite ainda, que empresas com clientes sem base instalada de assistência técnica e que efetuam faturamento de serviços, possam realizar os controles de gerenciamento e cobrança, através da carteira de contratos.

O sistema pode gerar pedidos de venda manual ou automaticamente:

- | | |
|------------------|--|
| Geração Manual - | A rotina é executada a partir do próprio programa gerenciador de Contratos. Os pedidos de venda são gerados a partir da rotina de Prestação de Serviços pela opção “Gera P.V.”.

Para configurar esta opção o usuário deve informar “Sim” na opção “Gera P.V.?”.

Geração Automática - |
| | Os pedidos de venda são criados na abertura do sistema quando detectadas as datas para a geração em função da condição de pagamento.

Esta opção é definida através do parâmetro “MV_CONTRSR”, que deve ter conteúdo igual a “T”, indicando que esta rotina deve ser efetuada automaticamente. |

A integração desta rotina será sempre efetuada em relação aos pedidos de venda e acionará o *Módulo Faturamento* para que o restante da operação, liberação de crédito, estoque e preparação da nota, possam ser executados.



Para incluir um Contrato de Prestação de Serviço:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Contratos" + "Prestação Serviços".

Será apresentada a janela browse com os Contratos já cadastrados.

2. Clique no botão “Incluir” e preencha os campos conforme a descrição a seguir:

Contrato de Prestacao de Servicos - Incluir

No. Contrato: 000000000000001
Loja: 01
Tp. Contrato: Tempo Determinado
Desc. Classi.:
Cond. Pag. PV: 021
Cliente: 000001
Nome/Cliente: IND. E COM MEDITERRANEO LTDA
Classific.: 004
Abrangencia: Cliente/Loja

Notas:

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Vlr. Unitario	Valor Total	Tabela Preco
01	30306	WINCHESTER - 33 MHZ	100,00	550,00	55.000,00	
02	30303	PLACAS ELETRONICAS	50,00	120,00	6.000,00	
03	30310	PLACA MAE CPU	30,00	340,00	10.200,00	

AP6 6.09 CodeBase EnvironmentBL Field Service Teste / Matiz Administrador 24/08/01

No. Contrato

Informe o número do contrato de prestação de serviço do cliente. O sistema sugere uma numeração automática seqüencial para este campo.

Cliente

Informe o código do cliente.

Loja

Informe o número do código que identifica a loja do cliente.

Nome/Cliente

Este campo apresenta o nome do cliente selecionado.

Tp. Contrato

Selecione “1 = Vitalício” ou “2 = Determinado”, para indicar o tipo de contrato em relação ao tempo de duração do mesmo.

Classific.

Informe a classificação do contrato de prestação de serviço. Tecla [F3] disponível para consultar as classificações do contrato.

Desc. Classi.

O campo apresenta a descrição da classificação seleciona no campo “Classi.”

Abrangência

Selecione “1 = Cliente/Loja” ou “2 = Cliente“, para indicar a abrangência do contrato de prestação de serviço.

Situação

Selecione “1=Ativo”, “2=Suspenso” ou “3=Encerrado” para indicar a situação atual do contrato de prestação de serviços.

Ini. Vigência

Informe a data de início da vigência do contrato. Tecla [F3] disponível para consulta ao calendário.

Fim Vigência

Informe a data do fim da vigência do contrato.

Cond. Pago PV

Informe a condição de pagamento a ser aplicada no pedido de venda gerado a partir do contrato de prestação de serviço. Tecla [F3] disponível para consultar a tabela - Condições de Pagamento.

Nota

Campo disponível para cadastro de informações adicionais referentes ao contrato de prestação de serviço.

Pasta “Parceria”

3. Clique na pasta “Parceria” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Item

O sistema apresenta um número seqüencial para os itens do contrato de prestação de serviço.

Produto

Informe o código do produto a ser colocado no pedido de venda. Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de produtos.

Descrição

Este campo apresenta a descrição do produto selecionado.

Quantidade

Informe a quantidade do produto.

Vlr. Unitário

Informe o valor unitário de cada produto.

Vlr. Total

O sistema apresenta neste campo o valor total (Quantidade x Valor Unitário).

Cond. Pagto

Informe o código da condição de pagamento para o cálculo do dia em que será gerado o Pedido de Venda, a partir do primeiro dia do mês. Dessa forma, o sistema permite que seja gerado mais de um PV por mês. Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de Condições de Pagamento.

Ult. Process.

O sistema apresenta automaticamente a data do último processamento da rotina de geração de Pedido de Venda.

Ini. Cobrança

Informe a data de início da cobrança. Tecla [F3] disponível para consulta ao calendário.

Fim Cobrança

Informe a data final da cobrança. Tecla [F3] disponível para consulta ao calendário.

Ult. Pedido

Este campo apresenta o número do último pedido de venda gerado a partir deste item. É preenchido automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado.

Ult. Emissão

Este campo apresenta a data de emissão do último pedido de venda. É preenchido automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado.

Índice

Informe o código de reajuste de preços. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de Índices.

Período

Informe a periodicidade de reajuste do índice em meses.

Últ. Reajuste

Este campo apresenta a data do último reajuste do índice. É preenchido automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado.

Pasta “WMS”

4. Clique na pasta “Pareceria” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Item

O sistema apresenta um número seqüencial para os itens do contrato de prestação de serviço.

Produto

Informe o código do produto a ser colocado no pedido de venda. Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de produtos.

Descrição

Este campo apresenta a descrição do produto selecionado.

Cond. Pagto

Informe o código da condição de pagamento para o cálculo do dia em que será gerado o Pedido de Venda, a partir do primeiro dia do mês. Dessa forma, o sistema permite que seja gerado mais de um PV por mês. Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de Condições de Pagamento. Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de Condições de Pagamento.

Ult. Process.

O sistema apresenta automaticamente a data do último processamento da rotina de geração de Pedido de Venda.

Ini. Cobrança

Informe a data de início da cobrança. Tecla [F3] disponível para consulta ao calendário.

Fim Cobrança

Informe a data final da cobrança. Tecla [F3] disponível para consulta ao calendário.

Tabela de Preço

Informe o código da tabela de preços relacionada a este contrato. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro Tabela de Preço.

Serviço

Informe o código do tipo de serviço. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de Tipos de Serviço.

Descr. Serviço

Este campo apresenta a descrição do produto selecionado.

Tarefa

Informe o código do tipo de tarefa. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de Tipos de Tarefa.

Descr. Tarefa

Este campo apresenta a descrição do produto selecionado.

Atividade

Informe o código do tipo de atividade. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de Tipos de Atividade.

Descr. Atividade

Este campo apresenta a descrição da atividade do produto selecionado.

Vlr. Contrato

Informe o valor do contrato de prestação de serviço.

Ref. Cobrança

Indique a referência para cálculo da cobrança. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro Referência para Cobrança.

Desc. Refer.

Este campo apresenta a descrição da referência para cobrança selecionado.

Tipo de Serviço

Selecione a opção “E” quando o tipo de serviço referir-se a entrada, ou “S”, quando referir-se à saída de mercadorias.

5. Confira os dados e confirme a inclusão.

Reajuste dos Contratos de Serviço

Existem duas formas de se aplicar reajustes aos contratos de serviços:

Reajuste Manual

A opção “Reajuste” da janela browse permite informar um percentual de reajuste para aplicação em todos os contratos parametrizados.

Reajuste Automático

A cada item do contratos é possível vincular um Índice (cadastrado pela rotina “Índices/Taxas”) e o período para o cálculo. Desta forma, podemos ter diferentes tipos de reajustes para um mesmo contrato.



A aplicação do reajuste será automática, se o parâmetro “MV_CONTRSR” estiver habilitado.

Chamado Técnico

O Chamado Técnico configura-se o Atendimento propriamente dito, pois é através desta rotina que se gerência e classifica o Atendimento ao Cliente.

Nesta rotina é disponibilizado para o Atendente todas as informações sobre o Cliente bem como os produtos/equipamentos que o mesmo possui.

As informações disponíveis são: Histórico do Cliente e Histórico do Produto/ Equipamento (Tempo de Garantia, Contrato de Manutenção, Preventivas, Componentes em Obsolescência e outros).

A partir de uma análise o Atendente pode enviar o Chamado Técnico para um Orçamento ou para uma Ordem de Serviço, viabilizando assim o fluxo de trabalho e conseqüentemente a baixa do Chamado Técnico.



Outra forma de baixar o Chamado Técnico é através da rotina de Cancelamento.



Para incluir um Chamado Técnico:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Atendimento" + "Chamado Técnico".

Será apresentada a janela browse com os Chamados realizados.

Os Chamados que apresentam-se com uma "bolinha" verde ainda estão em aberto (não foram efetivados), portanto trata-se de um chamado.

Os Chamados que apresentam-se com uma "bolinha" vermelha, já foram efetivados, portanto trata-se de um Orçamento ou Ordem de Serviço.

2. Clique no botão “Incluir”.

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos, conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Help Desk]

Help Desk

Help Desk - Incluir Chamado tecnico

Chamado

Sequencia

Cliente

Loja

Nome Cliente

Origem

Tempo Atend.

Data Inicio 07/08/01

Hora Inicio 15:42

Ocorrencia

Descricao

Situacao Encerrado

Laudo Memo...

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Matriz Administrador 07/08/01



Verifique se o produto não está em garantia através da rotina Cliente X Equipamento.

Chamado

Este campo apresenta o número do chamado preenchido automaticamente pelo sistema.

Emissão

Data da emissão do atendimento. Automaticamente sugerido pelo sistema.

Cliente

Informe o código do cliente. Pressione [F3] para acessar o cadastro de clientes.

Loja

Informe o código da loja do cliente.

Nome do Cliente

Nome do Cliente. Preenchido automaticamente pelo sistema.

Hora Chamado

Horário que se configura o chamado técnico do cliente.

Nome Contato

Informe o nome do contato.

Nome Atend.

Nome do atendente.

Chamado TMK

O sistema apresenta neste campo o número do chamado caso este tenha sido originado pelo Módulo Call Center.

Item

Seqüência do item de produto/equipamento.

Situação

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para selecionar:

1 = Chamado

2 = Orçamento

3 = Ordem de Serviço

4 = Suspenso

5 = Cancelado

6 = Help Desk



Para Ordem de Serviço, se o Parâmetro MV_ALOCTEC no Módulo Configurator estiver ativo ao final da digitação do Atendimento, automaticamente será alocado um técnico para este.

Classific.

Informe a classificação do chamado técnico. Utilize a tecla [F3] para acessar a Tabela de Classificação.

Produto/Eqto

Informe o código do produto/equipamento do cliente. Utilize a tecla [F3] para acessar a Base Instalada.

Nr. Série

Informe o número de série do produto/equipamento do cliente.

Ocorrência

Informe o tipo de ocorrência. Utilize a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Ocorrência.

Descrição

Este campo apresenta a descrição da ocorrência selecionada.

Comentário

Descreva informações necessárias do atendimento.



Para visualizar o FAQ a partir do Chamado Técnico:

1. Clique no botão "FAQ" na barra de Ferramenta.

Será apresentada a janela de Consulta de FAQ.

Para maiores informações veja o tópico "Consultas" deste manual.



O FAQ só poderá ser visualizado após informar o Cliente, o Equipamento e a Ocorrência.



Para visualizar o Histórico do Equipamento a partir do Chamado Técnico:

1. Clique no botão "Histórico do Equipamento" na barra de Ferramenta.

Será apresentada a janela de Consulta do Equipamento.

Para maiores informações veja o tópico "Consultas" deste manual.



O Histórico do Equipamento só poderá ser visualizado após informar o Cliente e o Equipamento.



Para visualizar o Histórico do Cliente a partir do Chamado Técnico:

1. Clique no botão "Histórico do Cliente" na barra de Ferramenta.

Será apresentada a janela de Consulta do Cliente.

Para maiores informações veja o tópico "Consultas" deste manual.



O Histórico do Cliente só poderá ser visualizado após informar o Cliente.



Para visualizar o Cliente X Equipamento a partir do Chamado Técnico:

1. Clique no botão "Cliente X Equipamento" na barra de Ferramenta.

Será apresentada a janela browse de Cliente X Equipamento.

2. Realize a opção desejada.

Para maiores informações veja o tópico "Cadastro de Base Instalada" deste manual.



Utilize o botão “Carrega Equipamento”, para o preenchimento automático dos equipamentos nos itens do chamado técnico. Só poderão ser utilizados equipamentos do Cliente/Loja do chamado.



Para imprimir o Chamado Técnico:

1. Clique no botão "Impressão do Chamado Gravado" na barra de Ferramenta.

Será apresentada a janela de Impressão.

Para maiores informações veja o tópico "Relatórios" deste manual.



Para excluir um Chamado Técnico:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Atendimento" + "Chamado Técnico".

Será apresentada a janela browse com os Chamados cadastrados.

Posicione o mouse sobre o Chamado desejado.

2. Clique no botão "Excluir".

Será apresentada o Chamado.

3. Clique no botão "OK" para finalizar.



Para enviar um Chamado Técnico para Orçamento ou Ordem de Serviço:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Atendimento" + "Chamado Técnico".

Será apresentada a janela browse com os Chamados realizados.

Os Chamados que apresentam-se com uma "bolinha" verde ainda estão em aberto (não foram efetivados).

Os Chamados que apresentam-se com uma "bolinha" vermelha, já foram efetivados.

2. Selecione os Chamados que se deseja efetivar.

3. Clique no botão “Efetivar”.

Será apresentada a janela "Parâmetros", onde devem ser informados os dados:



Cliente de/ Até Cliente?

Informe o intervalo de Clientes dos Atendimentos, ou seja, quais clientes deseja selecionar.

Emissão de/ Até Emissão?

Informe o intervalo de Datas de Emissão dos Atendimentos.

Nr. Chamado de/ Nr. Chamado até?

Informe o intervalo de Números de Chamados.

4. Clique no botão "OK" para confirmar.

Serão apresentados os Atendimentos que se deseja efetivar.

5. Clique na caixa de verificação para marcar os Atendimentos desejados.
6. Clique no botão "OK" para finalizar.



Relatórios

Para verificar os cadastros de Chamados Técnicos, estão disponíveis os seguintes relatórios:

- “Relatórios” + “Atendimento...” + “Ficha do Chamado”;
- “Relatórios” + “Atendimento...” + “Relação Chamados”;
- “Relatórios” + “Atendimento...” + “Chamados/Produto”.

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.

Esta rotina efetua o atendimento de Help Desk. O objetivo do Help Desk é prestar atendimento técnico que não precisem de intervenções no equipamento e nem abertura de Ordens de Serviço.



Para incluir Atendimento Help Desk:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Atendimento" + "Help Desk".

Será apresentada a janela browse com os Atendimentos cadastrados.

2. Selecione a opção “Incluir”;

O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em duas pastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

Pasta “Help Desk - Incluir”

3. Clique na pasta “Help Desk - Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Chamado

Informe o número do chamado do atendimento Help Desk. Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de Fila de Help Desk.

Sequência

Informe o número da sequência do chamado Help Desk.

Cliente

Informe o código do cliente. Pressione [F3] para acessar o cadastro de clientes.

Loja

Informe o código da loja do cliente.

Nome Cliente

Nome do Cliente. Preenchido automaticamente pelo sistema.

Origem

O sistema apresenta a origem do chamado de Help Desk.

Tempo Atend.

Este campo apresenta o tempo de atendimento do chamado.

Data Início

Este campo apresenta a data de início de abertura do chamado.

Hora Início

Este campo apresenta a hora de início de abertura do chamado.

Ocorrência

Informe o tipo de ocorrência. Utilize a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Ocorrência.

Descrição

Este campo apresenta a descrição da ocorrência selecionada.

Situação

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para selecionar:

1 = Chamado

2 = Orçamento

3 = Ordem de Serviço

4 = Suspenso

5 = Cancelado

6 = Help Desk



Para Ordem de Serviço, se o Parâmetro MV_ALOCTEC no Módulo Configurador estiver ativo ao final da digitação do Atendimento, automaticamente será alocado um técnico para este.

Laudos

Ao acessar este campo o sistema apresenta a janela a seguir que permite a digitação de um texto de laudo do atendimento.



Pasta “Chamado Técnico”

4. Após preenchidos os dados da pasta “Help Desk - Incluir”, clique na pasta “Chamado Técnico”;

O sistema apresenta a tela a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Help Desk]

Help Desk

Help Desk - Incluir Chamado técnico

Chamado: 00000002 Emissao: 01/08/01

Cliente: 000001 Loja: 01

Nome Cliente: CLIENTE-SP Hora Chamado: 17:01

Nome Contato: Nome Atend.: ADMINISTRADOR

Chamado TMC:

Item	Situação	Classific.	Produto/Eqto	Nr. Serie	Ocorrência	Descrição
01	Help Desk	003	02200	012521561235	010	DEFEITO

AP6 6.09 CodeBase Environment Field Service Teste / Matriz Administrador 08/08/01

Esta tela é apresentada somente para consulta do chamado que originou o Help Desk. Sendo assim, todos os campos são informativos e apresentados automaticamente pelo sistema.

Chamado

Este campo apresenta o número do chamado técnico para este atendimento.

Emissão

Este campo apresenta a data da emissão do atendimento.

Cliente

Este campo apresenta o código do cliente. Pressione [F3] para acessar o cadastro de clientes.

Loja

Este campo apresenta o código da loja do cliente.

Nome Cliente

Este campo apresenta o nome do cliente.

Hora Chamado

Este campo apresenta o horário em que se configurou o chamado técnico do cliente.

Nome Contato

Este campo apresenta o nome do contato.

Nome Atend.

Este campo apresenta o nome do atendente.

Chamado TMK

O sistema apresenta neste campo o número do chamado caso este tenha sido originado pelo Módulo Call Center.

Item

Este campo apresenta a seqüência do item de produto/equipamento.

Situação

Este campo apresenta a situação do chamado:

1 = Chamado

2 = Orçamento

3 = Ordem de Serviço

4 = Suspenso

5 = Cancelado

6 = Help Desk

Classific.

Este campo apresenta a classificação do chamado técnico. Utilize a tecla [F3] para acessar a Tabela de Classificação.

Produto/Eqto

Este campo apresenta o código do produto/equipamento do cliente. Utilize a tecla [F3] para acessar a Base Instalada.

Nr. Série

Este campo apresenta o número de série do produto/equipamento do cliente.

Ocorrência

Este campo apresenta o tipo de ocorrência. Utilize a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Ocorrência.

Descrição

Este campo apresenta a descrição da ocorrência selecionada.

Comentário

Este campo apresenta informações necessárias do atendimento.

5. Clique no botão "OK" para confirmar.



Para excluir um Atendimento Help Desk:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Atendimento" + "Help Desk".

Será apresentada a janela browse com os atendimentos Help Desk cadastrados.

Posicione o mouse sobre o atendimento desejado.

2. Clique no botão "Excluir".

Será apresentada o Atendimento selecionado.

3. Clique no botão "OK" para finalizar.

Esta rotina permite a visualização e alteração dos movimentos da fila de Help Desk. É possível alterar os valores de prioridade dos movimentos, podendo assim alterar a ordem natural de inclusão / processamento.



Para Alterar a Fila de Help Desk:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Atendimento" + "Fila de Help Desk".

Será apresentada a janela browse com os movimentos da Fila de Help Desk.

Chamado	Sequencia	Prioridade	Dt. Inclusao	Hr. Inclusao	Dt.Help Desk	Hr.Help Desk	Tecnico	Tempo
0000000201	00000001	500	08/08/01	10:52	/ /			:
0000000501	00000002	500	08/08/01	10:52	/ /			:
0000000701	00000003	500	08/08/01	10:53	/ /			:

2. Selecione a opção “Alterar”;

O sistema apresenta a tela de com os dados do chamado selecionado para alteração.

3. Após alteração desejada, confira os dados e confirme.

ORÇAMENTO

O *Módulo Field Service* possui a opção de gerar "Orçamentos" de produtos. Esta opção é geralmente utilizada para apontar os materiais e mão-de-obra (serviços) que serão utilizados para consertar produtos/equipamentos.

Esta sugestão é composta por um produto, devidamente cadastrado, com seus componentes e quantidades e, caso o atendente tenha realizado um Atendimento, a partir daí, podem-se gerar automaticamente "Ordens de Produção".

Através desta rotina o orçamento é considerado como um pré-pedido, onde os produtos têm uma sugestão de venda, com data, quantidade e valor, podendo constar deste orçamento as sugestões anteriormente criadas.

Por ser assim tratado pelo sistema, é possível baixar este orçamento, transformando-o em "Pedido de Vendas", apto a ser faturado.



Antes de cadastrar o Orçamento, verifique se foi realizada o Cadastro de Cliente X Equipamento.



Para cadastrar Orçamentos:



O Orçamento também pode ser cadastrado a partir da rotina de Atendimento. No campo "Situação" é preciso informar "Orçamento".

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Orçamentos" + "Orçamento".

Será apresentada a janela browse com os Orçamentos cadastrados.

Os Orçamentos que apresentam-se com uma "bolinha" verde ainda estão em aberto (não foram efetivados).

Os Orçamentos que apresentam-se com uma "Bolinha" vermelha, já foram efetivados, portanto trata-se de uma Ordem de Serviço.

2. Clique no botão "Incluir".

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos, conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Orçamentos]

Orçamentos - Incluir

Orçamento: 000003 Cliente: 000001

Loja: 01 Emissao: 07/08/01

Atendente: ADMINISTRADOR Cond Pagto: 002

%Desconto 1: 0,00 %Desconto 2: 0,00

%Desconto 3: 0,00 %Desconto 4: 0,00

Tabela: Parcela 1: 0,00

Vencimento 1: Parcela 2: 0,00

Vencimento 2: Parcela 3: 0,00

Item	Situação	Produto/Eqto	Nr.Serie	Ocorrencia	Comentário
01	Orçamento				Memo

Total: 0,00 Total do Cliente: 0,00 Total do Fabricante: 0,00

Orçamento

Código do Orçamento. Sugerido automaticamente pelo sistema.

Cliente

Informe o código do Cliente. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Cliente.

Loja

Código da loja do Cliente. Atualizado automático, quando digitado o Cliente.

Emissão

Data da digitação do Orçamento. Sugerido automaticamente pelo sistema.

Atendente

Nome do Atendente responsável pelo Orçamento.

Cond. Pagto.

Informe a Condição de Pagamento do Orçamento. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Condição de Pagamento.

% Desconto 1 a 4

Informe o percentual de desconto do Orçamento em Cascata.

Tabela

Clique na caixa de listagem de cortina para definir qual a tabela de preço que será utilizada para calculo do Orçamento.

Parcela 1 a 4

Informe o valor da parcela conforme a Condição de Pagamento selecionada.

Utilizado somente para Condição de Pagamento Tipo 9.

Vencimento 1 a 4

Informe o vencimento da respectiva parcela.

Utilizado somente para Condição de Pagamento Tipo 9.

Horário

Informe o horário do Cadastro do Orçamento. Atualizado automaticamente pelo sistema.

Item

Seqüência do item de produto.

Situação

Clique na caixa de listagem de cortina para definir a situação do Orçamento:

1 = Orçamento

2 = Ordem de Serviço

3 = Cancelamento

Produto/Eqto.

Informe o código Produto/Equipamento. Utilize a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Cliente X Equipamento (Base Instalada).

Nr. Série

Informe o número de série do Produto X Equipamento. Pressione a tecla [F3] para acessar os números de séries.

Ocorrência

Informe o código da Ocorrência/Problema. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Ocorrência.

Comentário

Descreva comentários do Orçamento.

Total

Valor total do Orçamento.

Total do Cliente

Valor total do Orçamento do Cliente, conforme o código de serviço.

Total do Fabricante

Valor total do Orçamento do Fabricante, conforme o código de serviço.



Para realizar o Apontamento do Orçamento:

1. Selecione a opção "Apontamento" na barra de Ferramenta.

Será apresentada a janela para digitar os apontamentos.

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Vlt Unitario	Total
01	000001	IMPRESSORA LASER 3900	1,00	4.500,00	

Item	Fabricante	Total	Total do Cliente	Total do Fabricante
01	02100	0,00	0,00	0,00

Total	Apontamentos	Total do Cliente	Despesas	Total do Fabricante
1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Cliente

Código e nome do cliente.

Produto/Eqto

Código e nome do produto.

Nº Série

Número de série do produto/equipamento.

Item

Seqüência do item de produto.

Produto

Informe o código do produto, que será utilizado no tratamento da não conformidade.

Descrição

Descrição do código do produto.

Serviço

Informe o código do serviço. Utilize a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Serviços.

Quantidade

Informe a quantidade do produto/equipamento utilizado.

Vlr. Unit.

Informe o valor unitário do produto/equipamento.

Vlr. Total

Valor total do produto/equipamento. Atualizado automaticamente pelo sistema.

Preço Lista

Informe o preço do produto/equipamento conforme a lista de preço.

Total

Total do Apontamento.

Total do Cliente

Total do Apontamento do Cliente, conforme o código do serviço.

Total do Fabricante

Total do Apontamento do Fabricante, conforme o código do serviço.



Para efetivar os Orçamentos:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Orçamentos" + "Orçamentos".


Será apresentada a janela browse com os Orçamentos cadastrados.

Os Orçamentos que apresentam-se com uma "bolinha" verde ainda estão em aberto (não foram efetivados).

Os Orçamentos que apresentam-se com uma "Bolinha" vermelha, já foram efetivados, portanto trata-se de uma Ordem de Serviço.

2. Clique no botão “Efetivar”.

Será apresentada a janela "Parâmetros", onde devem ser informados os seguintes dados:



Cliente de/ Até Cliente?

Informe o intervalo de Clientes dos Orçamentos, ou seja quais clientes deseja selecionar.

Emissão de/ Até Emissão?

Informe o intervalo de Datas de Emissão dos Orçamentos.

Orçamento de/ Até Orçamento?

Informe o intervalo de Números de Orçamentos.

3. Clique no botão "OK" para confirmar.

Serão apresentados os Orçamentos que se deseja efetivar.

4. Clique na caixa de verificação para marcar os Orçamentos desejados.
5. Clique no botão "OK" para finalizar.



Para imprimir o Orçamento:

1. Clique no botão "Impressão do Orçamento Gravado" na barra de Ferramenta.

Será apresentada a janela de Impressão.

Para maiores informações veja o tópico "Relatórios" deste manual.



Para excluir um Orçamento:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Orçamentos" + "Orçamentos".

Será apresentada a janela browse com os Orçamentos cadastrados.

2. Selecione o Orçamento a ser excluído, clique na opção "Excluir" e confirme.

Com este procedimento, as Ordens de Serviço, caso tenham seus respectivos campos preenchidos com "S" (Sim), serão automaticamente cancelados e excluídos.



Relatórios

Para verificar Orçamentos, estão disponíveis os seguintes relatórios:

- “Relatórios” + “Orçamentos...” + “Ficha de Orçamento”;
- “Relatórios” + “Orçamentos...” + “Relação Orçamentos”.

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.

Ordem de Serviço

A Ordem de Serviço tem como objetivo apontar os materiais e a mão-de-obra que serão utilizadas para manutenção do equipamento/produto.

A partir do Apontamento da Ordem de Serviço é possível transformá-lo em Pedido de Venda.



As Ordens de Serviço podem ser cadastradas de 4 formas:

- Através da rotina de "Atendimento" - pelo campo "Situação".
- Através da rotina de "Orçamento" - pela rotina de "Efetivação".
- Através da rotina de "Ordem de Serviço".
- Através da rotina de "Help Desk" - pela rotina de "Encerramento do Atendimento".



Para cadastrar Ordens de Serviço:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Repair Center" + "Ordem de Serviço".

Será apresentada a janela browse com as Ordens de Serviço cadastradas.

As Ordens de Serviços que apresentam-se com uma "bolinha" verde ainda estão em aberto (não foram efetivados).

As Ordens de Serviços que apresentam-se com uma "Bolinha" vermelha, já foram efetivadas, portanto já foram Atendidas.

2. Clique no botão “Incluir”.

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos, conforme descrição a seguir:

The screenshot shows the 'Ordem de Serviço - Incluir' (Service Order - Include) window. The title bar indicates it's part of the 'AP6 Remote - Field Service [Ordem de Serviço]' application. The window features a toolbar with icons for file operations, help, and navigation. The main area is divided into two columns of input fields. The left column includes fields for 'O.S.' (000006), 'Loja' (01), 'Atendente' (ADMINISTRADOR), '%Desconto 1' (0,00), '%Desconto 3' (0,00), 'Tabela', 'Vencimento 1' (11/11), and 'Vencimento 2' (11/11). The right column includes fields for 'Cliente' (000001), 'Emissao' (08/08/01), 'Cond Pagto' (001), '%Desconto 2' (0,00), '%Desconto 4' (0,00), and four 'Parcela' (installment) fields, all with values of 0,00. Below these fields is a table with columns: 'Item', 'Situacao', 'Produto/Eqto', 'Nr. Serie', 'Ocorrencia', 'Obs.Ocorrencia', and 'Solucao'. The table contains two rows: '01 O.S.' and '02 O.S.', both with 'Memo' in the 'Obs.Ocorrencia' and 'Solucao' columns. At the bottom, a summary bar shows 'Total' (0,00), 'Total do Cliente' (0,00), and 'Total do Fabricante' (0,00).

O.S.

Número da Ordem de Serviço. Sugerido automaticamente pelo sistema.

Cliente

Informe o código do Cliente. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Cliente.

Loja

Código da loja do Cliente. Atualizado automático, quando digitado o Cliente.

Emissão

Data da digitação da Ordem de Serviço. Sugerido automaticamente pelo sistema.

Atendente

Nome do Atendente responsável pela Ordem de Serviço.

Cond. Pagto

Informe a Condição de Pagamento da Ordem de Serviço. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Condição de Pagamento.

% Desconto 1 a 4

Informe o percentual de desconto da Ordem de Serviço em Cascata.

Tabela

Clique na caixa de listagem de cortina para definir qual a tabela de preço que será utilizada para calculo da Ordem de Serviço.

Parcela 1 a 4

Informe o valor da parcela conforme a Condição de Pagamento selecionada.

Vencimento 1 a 4

Informe o vencimento da respectiva parcela. Utilizado somente para Condição de Pagamento Tipo 9.

Horário

Horário do Cadastro da Ordem de Serviço. Atualizado automaticamente pelo sistema.

Mensagem

Informe a mensagem que deverá ser impressa na Ordem de Serviço.

Item

Seqüência do item de produto.

Situação

Clique na caixa de listagem de cortina para definir a situação da Ordem de Serviço:

1 = Ordem de Serviço

2 = Pedido Gerado

3 = Em Atendimento

4 = Atendido

5 = Cancelado

Produto/Eqto.

Informe o código Produto/Equipamento (Base Instalada).

Nr. Série

Informe o número de série do Produto X Equipamento. Pressione a tecla [F3] para acessar os números de séries.

Ocorrência

Informe o código da Ocorrência/Problema. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Ocorrência.

Obs. Ocorrência

Digite informações necessárias sobre Ocorrência da Ordem de Serviço.

Solução

Digite informações que configuram a solução dos problemas da Ordem de Serviço, caso não haja laudo.

Total

Valor total da Ordem de Serviço.

Total do Cliente

Valor total da Ordem de Serviço do Cliente.

Total do Fabricante

Valor total da Ordem de Serviço do Fabricante.



Para Ordem de Serviço, se o Parâmetro MV_ALOCTEC no Módulo Configurator estiver ativo, ao final da digitação do Atendimento, automaticamente será alocado um técnico para este caso.



Para realizar o Apontamento da Ordem de Serviço:

1. Clique no botão "Apontamento" na barra de Ferramenta.

Será apresentada a janela para digitar os apontamentos:

Cliente

Código e nome do cliente.

Produto/Eqto

Código e nome do produto.

Nº Série

Número de série do produto/equipamento.

Item

Seqüência do item de produto.

Produto

Informe o código do produto. Utilize a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Produtos. Utilizado no tratamento da não conformidade.

Descrição

Descrição do código do produto.

Serviço

Informe o código do serviço. Utilize a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Serviços. Caso haja Contrato e Grupo de Cobertura associados, o sistema poderá sugerir automaticamente um código de serviço.

Quantidade

Informe a quantidade do produto/equipamento utilizado.

Vlr. Unit.

Informe o valor unitário do produto/equipamento.

Vlr. Total

Valor total do produto/equipamento. Atualizado automaticamente pelo sistema.

Dt. Entrega

Informe a data de entrega do produto/equipamento.

Dt. Garantia

Informe até qual data o produto/equipamento está em garantia.

Preço Lista

Informe o preço do produto/equipamento na lista de preço.

Armazém

Informe o armazém de onde foi retirado o produto/equipamento.

Endereço

Informe o endereço (prateleira, gaveta, etc.) de onde foi retirado o produto/equipamento.



Para verificar o técnico alocado para a Ordem de Serviço:

1. Clique no botão "Programação" na barra de Ferramenta.

Será apresentada a janela de Alocação, informando o técnico e demais dados da alocação.



Para verificar o atendimento da Ordem de Serviço:

1. Clique no botão "Atendimento" na barra de Ferramenta.

Será apresentada a janela de Atendimento, informando se a Ordem de Serviço foi atendida, o técnico e os demais dados do atendimento.



Para efetivar as Ordens de Serviço:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Repair Center” + “Ordem de Serviço”.

Será apresentada a janela browse com as Ordens de Serviço cadastradas.

As Ordens de Serviço que apresentam-se com uma "bolinha" verde ainda estão em aberto (não foram efetivadas).

As Ordem de Produção que apresentam-se com uma "Bolinha" vermelha, já foram efetivadas, portanto foram Atendidas.

2. Clique no botão “Efetivar”.

Será apresentada a janela "Parâmetros", onde devem ser informados os seguintes dados:

O.S.	Cliente	Loja	Emissao	Atendente
000001	000001	01	01/08/01	ADMINISTRADOR
000002	00			
000003	00			
000004	00			
000005	00			

Parametros

Cliente de ? []

Cliente ate ? [ZZZZZ]

Emissao de ? [01/01/00] [19]

Emissao ate ? [31/12/01] [19]

Nr.OS de ? []

Nr.OS ate ? [ZZZZZ]

[OK] [Cancel]

AP6 6.09 CodeBase Environment6C Field Service Teste / Matiz Administrador 08/08/01

Cliente de/ Até Cliente?

Informe o intervalo de Clientes das Ordens de Serviço, ou seja quais clientes deseja selecionar.

Emissão de/ Até Emissão?

Informe o intervalo de Datas de Emissão das Ordens de Serviço.

Nr. O.S. de/ Até O.S.?

Informe o intervalo de Números de Ordens de Serviço.

3. Clique no botão "OK" para confirmar.

Serão apresentadas as Ordens de Serviço que se deseja efetivar.

4. Clique na caixa de verificação para marcar as Ordens de Serviço desejadas.
5. Clique no botão "OK" para finalizar.



Para excluir uma Ordem de Serviço:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Repair Center" + "Ordem de Serviço".

Será apresentada a janela browse com as Ordens de Serviço cadastradas.

2. Selecione a Ordem de Serviço a ser excluída, clique na opção "Excluir" e confirme.

Com este procedimento, as Ordens de Serviço, caso tenham seus respectivos campos preenchidos com "S" (Sim), serão automaticamente canceladas e excluídas.



Relatórios

Para verificar os Cadastros de Ordens de Serviço, estão disponíveis os seguintes relatórios:

- “Relatórios” + “Serviços...” + “Ficha de O.S.”;
- “Relatórios” + “Serviços...” + “Relação das OS”;
- “Relatórios” + “Serviços...” + “OS/Produto”;
- “Relatórios” + “Serviços...” + “Serviços Efetuados”;
- “Relatórios” + “Serviços...” + “Serviços x OS”.

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.

Atendimento da Ordem de Serviço

O objetivo desta rotina é apontar os custos de atendimento da Ordem de Serviço do Cliente.

O técnico deve informar se a manutenção é Preventiva ou por Obsolescência do Produto/Equipamento para atualização automática do sistema.



Para realizar o Atendimento da Ordem de Serviço:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Repair Center" + "Atendimento da O.S.".

Será apresentada a janela browse com os Atendimentos realizados.

2. Clique no botão "Incluir".

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos, conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Field Service [Atendimento da OS]

Atendimento da OS - Incluir

Nr OS: 00000201 Técnico: 000001

Sequencia: 01 Dt.Chegada: 23/07/01 15

Hora Chegada: 12:00 Dt.Saida: 23/07/01 15

Hora Saida: 07:30 Dt.Inicio: 23/07/01 15

Hora Inicio: 12:00 Data Termino: 23/07/01 15

Hora Termino: 07:30 Translado: 01:00

Ocorrencia: 010 Garantia: Nao

Obsolescenc.: Nao Acumulador: 0.00

Item	Fabricante	Loja Fab.	Produto/Eqto	Nr.Serie	Quantidade	Armazem	Endereco	Servico
01	000001	01	000001		12.00	01		

Total: 0,00 Total do Cliente: 0,00 Total do Fabricante: 0,00

Aportamentos: 0,00 Despesas: 0,00

Nr. O.S.

Número da Ordem de Serviço. Pressione a tecla [F3] para acessar as Ordens de Serviços cadastradas.

Técnico

Informe o código do Técnico. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Técnico.

Seqüência

Informe a seqüência de atendimento.

Dt. Chegada

Informe a data em que o técnico chegou para o atendimento (para este item).

Hora Chegada

Informe a hora em que o técnico chegou para o atendimento (para este item).

Dt. Saída

Informe a data que o técnico saiu do atendimento (para este item).

Hora Saída

Informe a hora que o técnico saiu do atendimento para este item.

Dt. Início

Informe a data que o técnico iniciou o atendimento para este item.

Hora Início

Informe a hora que o técnico iniciou o atendimento para este item.

Dt. Término

Informe a data que o técnico terminou o atendimento para este item.

Hora Término

Informe a hora que o técnico saiu do atendimento para este item.

Translado

Informe a quantidade de horas que o técnico utilizou para translado.

Ocorrência

Informe o código para ocorrência/problema. Pressione a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Ocorrência.

Garantia

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar se o produto/equipamento está em garantia.

Obsolescência

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar se o produto/equipamento está em obsolescência. Campo informativo.

Acumulador

Informe o valor acumulado encontrado na visita do técnico.

Status

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar se o status do Atendimento:

1 = Encerrado

2 = Em Aberto



O sistema permite que uma Ordem de Serviço tenha mais que um Atendimento. Deve-se estar atento para a seqüência de Atendimento e também o Status deve estar "Em Aberto", ou seja, o sistema irá manter a Ordem de Serviço em aberto, apesar de possuir laudo.

Atual Prev.

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar se foi realizada a preventiva no cliente.

Atual Obsol.

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar se o sistema deve avaliar a obsolescência deste produto/equipamento.

Nr. Série

Informe o número de série do equipamento. Se informado nesta rotina o sistema irá trocar os números de série amarrados ao atendimento.

Laudo

Informe o parecer do técnico.

Hr. Faturados

Informe o total de horas faturadas pelo técnico no cliente.

Tarefa

Informe a tarefa associada a esta sequência de atendimento (usado para controle de produtos).

Status Tarefa

Informa a situação da tarefa.

Item

Sequência do item de produto/equipamento.

Fabricante

Informe o código do fabricante do produto/equipamento.

Loja do Fabricante

Informe o código da loja do fabricante do produto/equipamento.

Produto/Equipamento

Informe o código do produto/equipamento. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Produto.

Nr. Série

Informe o número de série do Produto/Equipamento.

Quantidade

Informe a quantidade do Produto/Equipamento.

Armazém

Informe o armazém de onde foi retirado o Produto/Equipamento.

Endereço

Informe o endereço do Produto/Equipamento.

Serviço

Informe o código do Código do Serviço executado. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Serviço. Caso haja Contrato e Grupo de Cobertura associados, o sistema pode sugerir o código de serviço automaticamente.

Fab. Anterior

Informe o código do fabricante anterior.

Caso seja informado este campo, o sistema irá atualizar os acessórios do produto.

Lj. Fab. Ant.

Digite a loja do fabricante anterior. Utilizada para atualizar os acessórios de produto.

Produto Ant.

Informe o código do produto anterior. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Produto. Utilizado para atualizar os acessórios de produto.

Nr. Série Ant.

Informe o número de série do Produto anterior. Utilizada para atualizar os acessórios de produto. Utilizado para atualizar os acessórios de produto.

Descrição

Informe a descrição produto/equipamento que serão utilizados ou substituídos.

Seq. Solic.

Este campo apresenta o número de sequência da solicitação ao almoxarifado para esta OS.

Item Solic.

Este campo apresenta o número do item da solicitação ao almoxarifado para esta OS.

Lote/Sub-Lote

Informe o número do lote/sub-lote do produto.

Total

Valor total do Atendimento.

Apontamentos

Valor total dos Apontamentos do Atendimento.

Total do Cliente

Valor total do Atendimento do Cliente.

Despesas

Valor total das despesas do Atendimento.

Total do Fabricante

Valor total do Atendimento do Fabricante.



Para realizar o lançamento das Despesas:

1. A partir da janela de inclusão "Atendimento da Ordem de Serviço".
2. Clique no botão "Despesas" na barra de Ferramenta.

The screenshot shows the 'AP6 Remote - Field Service [Atendimento da OS]' window. The 'Despesas do Apointamento da Ordem Serviço' tab is selected. The interface includes a left sidebar with fields for 'Nr. OS', 'Sequencia', 'Hora Chegada', 'Hora Saida', 'Hora Inicio', 'Hora Termina', 'Ocorrencia', and 'Obsolecenc.'. The main area displays a table with columns: 'Item', 'Produto', 'Descricao', 'Quantidade', 'Vlr. Unitario', and 'Total'. The table contains one row with '01', '000001', 'IMPRESSORA LASER 3900', '1,00', and '4.500,00'. Below the table, there are summary fields for 'Total', 'Total do Cliente', and 'Total do Fabricante'. The bottom status bar shows 'Iniciar' and a time of ':24'.

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Vlr. Unitario	Total
01	000001	IMPRESSORA LASER 3900	1,00	4.500,00	

Total: 4.500,00 Total do Cliente: 0,00 Total do Fabricante: 0,00

Nr. O.S.

Número da Ordem de Serviço.

Técnico

Código e nome do Técnico.

Seqüência

Seqüência de atendimento.

Item

Seqüência do item de produto/equipamento.

Produto

Informe o código do produto. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Produto.

Descrição

Descrição do Produto.

Quantidade

Informe a quantidade do Produto.

Vlr. Unitário

Informe o valor unitário do Produto.

Total

Informe o total do item de Produto.

Serviço

Informe o código do serviço. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Serviços. Caso haja Contrato e Grupo de Cobertura associados, o sistema pode sugerir o código de serviço automaticamente.

Total

Valor total do Atendimento.

Total do Cliente

Valor total do Atendimento do Cliente.

Total do Fabricante

Valor total do Atendimento do Fabricante.



Para excluir uma Ordem de Serviço:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Repair Center" + "Atendimento da OS".

Será apresentada a janela browse com os Atendimentos cadastrados.

2. Selecione o Atendimento a ser excluído, clique na opção "Excluir" e confirme.

Com este procedimento, os Atendimentos, caso tenham seus respectivos campos preenchidos com "S" (Sim), serão automaticamente cancelados e excluídos.



Relatórios

Para verificar os Cadastros de Atendimentos, estão disponíveis os seguintes relatórios:

- “Relatórios” + “Atendimentos...” + “Ficha do Chamado”;
- “Relatórios” + “Atendimentos...” + “Relação Chamados”;
- “Relatórios” + “Atendimentos...” + “Chamados/Produto”;

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.

CONTROLE DE VISITAS

Agenda

Esta rotina tem como objetivo agendar as datas de alocação de cada técnico.

A alocação pode ser dia-a-dia pela digitação dos campos nesta rotina ou automática pela rotina de geração de "Schedule".



A Alocação automática de técnicos considera os campos "Região", "Prioridade" e "Tempo Padrão" do Cadastro de Cliente, o Cadastro de Habilidade e o Cadastro de Produto X Ocorrência.



Para realizar o agendamento:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Controle de Visitas" + "Agenda".

Será apresentada a janela browse com os Técnicos relacionados.

Posicione o cursor sobre o técnico desejado.

2. Posicione o cursor sobre o técnico desejado, clique no botão "Agenda".

Será apresentada a janela com as seguintes informações:

- Data atual
- Mês atual
- Meses anterior/posterior
- Total de horas alocadas no mês
- Total de dias alocados no mês
- Os dias que apresentam-se em vermelho são dias não úteis ou feriados
- Os dias circundados em azul são os dias alocados para o técnico.

AP6 Remote - Field Service [Agenda dos Técnicos]

microsigla

Agenda do Técnico: ADRIANO ANTONIO POSTAL

Terça - 07/08/01

Informações	
O.S.	000002
Cliente	000001/01
Nome	CLIENTE-SP
Telefone	3965-4885
Endereço	R. GONCALO COELHO, 80
Município	SAO PAULO
Estado	SP
Atendente	Administrador

Calendário: agosto/2001


d	s	t	q	s	s	s
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Horas Alocadas no Mes: 10:03:00

Datas alocadas no Mes: 1

3. Posicione o cursor sobre o dia que se deseja alocar e dê duplo clique ou clique no botão "Editar" na parte inferior da janela.

Será apresentada a janela de alocação do Técnico, onde devem ser informados:



Técnico

Nome do Técnico.

Nr. O.S.

Informe o número da Ordem de Serviço. Pressione a tecla [F3] para acessar as Ordens de Serviços cadastradas.

Data Inicial

Informe a data de inicio da alocação.

Hora Inicial

Informe a hora de início da alocação.

Data Final

Informe a data final da alocação.

Hora Final

Informe a hora final da alocação.

Total

Total de horas alocadas para o técnico.

Observação&

Informe observações importantes sobre a alocação.

Sacramento

Clique na caixa de listagem de cortina para definir se a alocação deve ser sacramentada, ou seja, em caso de realocação não será realocado.

Compareceu?

Clique na caixa de listagem de cortina para informar se o técnico compareceu para a visita.

Atendeu?

Selecione “1 = Sim” para indicar que o técnico atendeu o agendamento, ou “2 = Não”, caso contrário. Este campo é utilizado para controle do monitor de OS, não tendo relação direta com o atendimento da OS.



Para realizar o agendamento automático:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Controle de Visitas" + "Agenda".

Será apresentada a janela browse com os Técnicos relacionados.

2. Clique no botão "Schedule".

Será apresentada a janela "Parâmetros", onde devem ser informados as seguintes informações:

Codigo	Loja	Nome	N Fantasia	Tipo	Regiao
000001	01	CLIENTE-SP	CLIENTE-SP	F	
000002	01	CL			
000003	01	CL			
02100	02	M			

De Emissão ? 01/01/01 19

Até a Emissão ? 31/12/01 19

Do Vencimento ? 01/01/01 19

Até o Vencimento ? 31/12/01 19

Considera Provisor.? Sim

Do Prefixo ?

Cliente de/ até Cliente?

Informe o intervalo de Clientes das Ordens de Serviços, ou seja quais clientes deseja selecionar.

O.S. de/ até O.S.?

Informe o intervalo de Ordens de Serviço.

Emissão de/ até Emissão?

Informe o intervalo de data de emissão de Ordens de Serviço.

Região de/ até Região?

Informe o intervalo de região.

3. Clique no botão "OK" para confirmar.

As Ordens de Serviço sem alocação serão exibidas pelo sistema.



Relatórios

Para verificar os Agendamentos, estão disponíveis os seguintes relatórios:

- “Relatórios” + “Visitas...” + “Agend. dos Técnicos”;
- “Relatórios” + “Visitas...” + “OS X Agenda”.

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.

CONSULTAS

O *Módulo Field Service* dispõe de consultas genéricas a todos os arquivos do sistema *SIGA Advanced*, que podem ser parametrizadas de forma a apresentar os dados relevantes, além de contar com cinco consultas específicas, relacionadas a seguir:

- Posição de Clientes
- Histórico de Clientes
- Histórico de Produtos
- FAQ
- Monitor de Ordem de Serviço
- Service Tracker

Para visualizar os outros itens dispostos, vejamos adiante.

A consulta de Posição de Clientes, fornece ao usuário todas as informações relevantes do cliente, com relação ao controle gerencial de carteiras, pedidos e faturamento.



Para visualizar a posição do Cliente:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Consultas" + "Posição Clientes".

Será apresentada a janela browse com a relação de clientes cadastrados.

2. Pressione a [F12] e preencha as parametrizações da consulta, conforme descrição a seguir:

The screenshot shows the 'AP6 Remote - Field Service (Consulta Posicao Clientes)' window. It features a table with columns: 'Codigo', 'Loja', 'Nome', 'N Fantasia', 'Tipo', and 'Regiao'. The table lists several clients, including 'CLIENTE-SP'. A 'Parametros' dialog box is open, allowing users to filter the results by date ranges and other criteria.

Codigo	Loja	Nome	N Fantasia	Tipo	Regiao
000001	01	CLIENTE-SP	CLIENTE-SP	F	
000002	01				
000003	01				
02100	02				

Parametros

Da Emissão ? 31/01/01 19

Até a Emissão ? 31/12/01 19

Do Vencimento ? 01/01/01 19

Até o Vencimento ? 31/12/01 19

Considera Provisor.? Sim

Do Prefixo ?

Buttons: [OK] [Cancel]

Da emissão/Até a emissão?

Informe um intervalo de datas de emissão dos títulos dos clientes, de maneira que permita sua exibição.

Do vencimento?/Até o vencimento?

Informe um intervalo de datas de vencimento dos títulos dos clientes, de maneira que permita sua exibição.

Considera Provisórios?

Informe se a consulta irá considerar os títulos provisórios cadastrados. "S" (Sim) para que a consulta de títulos dos clientes exiba também os títulos cadastrados como tipo "PR" - Provisórios. "N" (Não), caso contrário.

Do prefixo?/Até o prefixo?

Informe um intervalo prefixos dos títulos dos clientes, de maneira que permita sua exibição.

3. Clique no botão "Consultar".

O sistema processa as informações do cliente, exibindo uma tela com várias informações:

AP6 Remote - Field Service [Consulta Posicao Clientes]

microsigla

Resquisar: Visualizar: **Consultar** Impressão: Conf. colunas: Sair

Consulta Posicao Clientes

Código: 000001 Loja: 01 Nome: CLIENTE-SP Tit. Aberto

CNPJ/CPF: 65.000.655/0001-05 Telefone: 3965-4885 Venc. Lim. Cre: / / Vendedor: CD0003 Tit. Recebidos

Pedidos

Faturamento

Referências

Descrição	Valor	Valores em US\$	Descrição	Consulta Posicao Cte
Limite Crédito	0,00	0,00	Primeira Compra	24/07/01
Saldo Atual	277.529,00	0,00	Ultima Compra	27/07/01
Lim Cred Sec	0,00	0,00	Maior Atraso	0,0000
Saldo LC Sec	0,00	0,00	Media de Atraso	-56,00
Maior Compra	0,00	230.000,00	Grau de Risco	
Maior Saldo	0,00	0,00		

Cheques Devolvidos

Quantidade	Ultimo Devolvido
0	/ /

Títulos Protestados

Quantidade	Pedidos
0	/ /

Sair

Iniciar

Código/Loja/Nome/CNPJ/Telefone

Dados cadastrais do cliente, com telefone para acionar cobrança ao cliente. Estes dados são aqueles informados no cadastro do cliente. Não é possível alterá-los pela rotina de "Consultas", somente por "Cadastros".

Venc. Lim. Cred.

Este campo apresenta a data do vencimento do limite de crédito do cliente.

Vendedor

Este campo apresenta o nome do vendedor.

Limite de Crédito

Limite de crédito primário do cliente, informado em seu cadastro. Não é possível alterá-los pela rotina de "Consultas", somente por "Cadastros".

Saldo Atual

Saldo do cliente, atualmente, com posição do faturamento. Este campo é automaticamente atualizado pelo sistema, mediante as movimentações.

Limite Cred Sec

Apresenta o valor do limite de crédito secundário do cliente

Saldo LC Sec

Apresenta o saldo financeiro do limite de crédito secundário

Maior Compra/Maior Saldo

Informações referentes a movimentação do cliente na empresa. Estes campos são automaticamente atualizados pelo sistema, mediante as movimentações.

Primeira Compra/Última Compra

Datas das compras dos clientes, de acordo com as movimentações, são atualizados automaticamente.

Maior Atraso/Média de Atraso

Número de dias que o cliente costuma atrasar nos pagamentos. Atualizado automaticamente, em virtude das baixas dos títulos pagos.

Grau de Risco

Grau de risco atribuído ao cliente no momento do cadastro.

Cheques devolvidos

Informações sobre os cheques devolvidos:

- *Quantidade*
- *Último devolvido*

Data de devolução do último cheque.

Títulos Protestados

Informações sobre os títulos protestados:

- *Quantidade*
- *Último devolvido*

Data de protesto do último título.

4. Selecione a opção "Tít.Aberto" para consultar a posição do cliente com relação aos títulos ainda em aberto.

O sistema apresenta na tela, se houver, os títulos deste cliente que ainda estejam sem baixa, ou o valor residual, no caso das baixas parciais.

AP6 Remote - Field Service [Consulta Posicao Clientes]

microsig

Resquisar: _____
 Visualizar: _____
Consultar
 Impressão: _____
 Config. columns: _____
 Sair

Consulta Posicao Clientes

Codigo: 000001 Loja: _____ Nome: _____ Tit Aberto

Tit Aberto - Consultar

Codigo: 000001 Loja: 01 Nome: CLIENTE-SP

Descrição:

Limite Cré	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	DT Emissao	Vlr R\$	Abatimentos	Saldo
Saldo Ati	EMP	000002	A	DP	24/07/01	121,00	0,00	
Lim Cred	EMP	000002	B	DP	24/07/01	121,00	0,00	
Saldo LC	EMP	000002	C	DP	24/07/01	121,00	0,00	
Maior Co	EMP	000014		DP	24/07/01	24.465,00	0,00	
Maior Sal	EMP	0121	1	PR	24/07/01	122,00	0,00	
	EMP	1	A	DP	27/07/01	83.741,00	0,00	
Cheques D	EMP	1	B	DP	27/07/01	83.741,00	0,00	
Quantidac	EMP	1	C	DP	27/07/01	83.741,00	0,00	
Qtz.Tit.		10				Principal	278.529,00	
Saldo		277.529,00				Atraso	0,00	

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Mahiz Administrador 08/08/01

Todos os dados dos títulos são exibidos nesta tela, visualizando ainda, no rodapé da tela, o total de títulos e a somatória deles.

5. Verifique os dados e confirme.
6. Selecione a opção "Títulos Recebidos" para consultar a posição do cliente com relação aos títulos já recebidos.

O sistema apresenta na tela, se houver, os títulos deste cliente que já foram baixados.

Todos os dados dos títulos são exibidos nesta tela, visualizando ainda, no rodapé da tela, o total de títulos e a somatória deles.

AP6 Remote - Field Service [Consulta Posicao Clientes]

Busquisar:
Visualizar:
Consultar
Imprimir:
Conf. colunas:
Sair

Consulta Posicao Clientes

Codigo: 000001 Loja: 01 Nome: CLIENTE-SP Tit. Aberto
CHN/CPF: 65.0001 Telefone: Venc Lim.Cre: Vendedor: Tit. Recebidos

TÍT RECEBIDOS

Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	DT Emissao	Natureza	Vlr R\$	Pago
EMP	00001	1	TX	24/07/01	000001	10.000,00	
EMP	000014		DP	24/07/01	000001	24.465,00	
EMP	001		DP	27/07/01	0000000002	20.000,00	
EMP	01		DP	27/07/01	0000000002	230.000,00	
EMP	101		DP	27/07/01	0000000002	1.223,00	
MAN	000001		DP	24/07/01	000001	123,00	
MAN	000003		DP	24/07/01	000001	132,00	
MAN	000004		DP	24/07/01	000001	231,00	

Qtz Pag. 8 Principal 286.174,00
Vlr Pagto 262.709,00

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Matiz Administrador 08/08/01

7. Verifique os dados e confirme.
8. Selecione a opção "Pedidos" para consultar a posição do cliente com relação a pedidos realizados.

O sistema exibe uma tela que relaciona, se houver, os pedidos do cliente.

AP6 Remote - Field Service [Consulta Posicao Clientes]

Busquisar: Visualizar: Consultar Impressão Config. colunas Sair

Consulta Posicao Clientes

Codigo: 000001 Loja: 01 Nome: CLIENTE-SP Tit. Aberto Tit. Recebidos Pedidos

CNPJ/CPF: 65.000.655/0001-05 Telefone: 3965-4885 Venc Lim Cre: / / Vendedor: CD0003

Pedidos

Descrição	Codigo	Loja	Nome
Limite Cr	000001	01	CLIENTE-SP
Saldo At			
Lim Cred			
Saldo LC			
Maior Co			
Maior Sa			

Numero	DT Emissao	Tot.Pedido	Tot.Liber.	Saldo Pedido
000001	27/07/01	1.552,00	0,00	
000002	27/07/01	1.344,00	0,00	
000003	27/07/01	2.676,00	0,00	

Cheques C: Quantida: 0

Qtz Ped: 3 Tot Pedido: 5.572,00 Tot Liber.: 0,00 Sld Pedido: 5.572,00

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Matiz Administrador 08/08/01

Todos os dados do pedido são exibidos nesta tela, visualizando ainda, no rodapé da tela, o total de pedidos, total liberado, saldo total e quantidade total de pedidos.

9. Verifique os dados e confirme.

10. Selecione a opção "Faturamento" para consultar a posição do cliente com relação ao faturamento.

O sistema apresenta na tela, se houver, as duplicatas geradas, ou títulos financeiros, gerados manualmente.

AP6 Remote - Field Service [Consulta Posicao Clientes]

Consulta Posicao Clientes

Busquisar: Visualizar: **Consultar** Impressão: Config. columns: Sair

Código: 000001 Loja: 01 Nome: CLIENTE-SP Tit. Aberto
CNPJ/CPF: 65.000.655/0001-05 Telefone: 3965-4885 Venc. Lim. Cre: / / Vendedor: CD0003 Tit. Recebidos
Pedidos
Faturamento

Descrição Valor Valores em US\$ Descrição Consulta Posicao Clientes

Limite C/ Faturamento - Consultar

Saldo At: Código: 000001 Loja: 01 Nome: CLIENTE-SP
Lim. Cred: 000001
Saldo LC:
Maior Cc:
Maior Se:

Serie Docto.	Numero	DT Emissao	Num. Titulo	Valor Fatura
A	000001	08/08/01	000001	

Cheques f: Quantida: 0

Qtz. Notas: 1 Tot. Fatur.: 3.104,00

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Mahiz Administrador 08/08/01

Todos os dados dos títulos são exibidos nesta tela, visualizando ainda, no rodapé da tela, o total de notas e a somatória delas.

Nesta forma de consulta, o tempo poupado é considerável, haja visto a rapidez da consulta, a não emissão de relatórios e segurança da informação.

11. Selecione a opção “Referência” para consultar a referência sobre a situação e dados cadastrais do cliente.

AP6 Remote - Field Service [Consulta Posicao Clientes]

Consulta Posicao Clientes - Consultar

Codigo: 000001 Loja: 01

Nome: CLIENTE-SP

Fisica/Jurid: ☐ N Fantasia: CLIENTE-SP

Tipo: Cons Final

Endereco: R. GONCALO COELHO, 80

Municipio: SAO PAULO Estado: SP

Natureza: Beirro: SANTO AMARO

CEP: 36696-112 C. Atividade:

Telefone: 3965-4885 Telex:

Instituicao Empresa Banco

Nome	Data	Funcionario	Observacoes
	/ /		



Relatórios

Para verificar os Cadastros de Posição de Cliente, estão disponíveis os seguintes relatórios:

- “Relatórios” + “Cadastros” + “Clientes”;
- “Relatórios” + “Serviços” + “Relação das OS”.

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.

A consulta do Histórico de Clientes, fornece ao usuário todas as informações relevantes do cliente, como o Chamado Técnico, os Orçamentos, as Ordens de Serviço e o histórico do Cliente.



Para visualizar o Histórico de Clientes:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Consultas" + "Hist. de Cliente".

Será apresentada a janela parâmetros com as seguintes informações:



Emissão de


Informe a partir de qual data deve ser configurada a consulta.

Emissão até

Informe até qual data deve ser configurada a consulta.


2. Clique no botão "Ok", para confirmar.

Em seguida será apresentada a janela browse com os Clientes selecionados.



3. Posicione o mouse sobre o Cliente desejado e clique no botão "Consulta".

Será apresentada a janela com as seguintes informações:



Código/Loja/Nome/CNPJ/Telefone

Dados cadastrais do cliente, com telefone para acionar cobrança ao cliente. Estes dados são aqueles informados no cadastro do cliente. Não é possível alterá-los pela rotina de "Consultas", somente por "Cadastros".

Limite de Crédito

Limite de crédito do cliente, informado em seu cadastro. Não é possível alterá-los pela rotina de "Consultas", somente por "Cadastros".

Saldo Atual

Saldo do cliente, atualmente, com posição do faturamento. Este campo é automaticamente atualizado pelo sistema, mediante as movimentações.

Lim Cred Sec

Limite de crédito secundário

Saldo LC Sec

Saldo de limite de crédito

Maior Compra/Maior Saldo

Informações referentes a movimentação do cliente na empresa. Estes campos são automaticamente atualizados pelo sistema, mediante as movimentações.

Primeira Compra/Última Compra

Datas das compras dos clientes, de acordo com as movimentações, são atualizados automaticamente.

Maior Atraso/Média de Atraso

Número de dias que o cliente costuma atrasar nos pagamentos. Atualizado automaticamente, em virtude das baixas dos títulos pagos.

Grau de Risco

Grau de risco atribuído ao cliente no momento do cadastro.

Cheques devolvidos

Informações sobre os cheques devolvidos:

- *Quantidade*
- *Último devolvido*

Data de devolução do último cheque.

Títulos Protestados


Informações sobre os títulos protestados:

- *Quantidade*
- *Último devolvido*

Data de protesto do último título.

3. Selecione a opção "Garantia" para consultar a posição do cliente com relação aos produtos/equipamentos que encontram em garantia.

O sistema apresenta na tela, se houver, os produtos/equipamentos deste cliente que ainda estejam em garantia.



4. Verifique os dados e confirme.

5. Selecione a opção "Contratos" para consultar a posição do cliente com relação aos seus Contratos de Manutenção.

O sistema apresenta na tela, se houver, os Contratos deste Cliente.

AP6 Remote - Field Service [Histórico de Clientes]

microsigla

Buscar: Histórico de Clientes

Código: 000001

Descrição: 000001 Loja: 01 Nome: CLIENTE-SP

Cod. Cliente	Loja	Produto/Eqto	Nº Serie	Dt.Venda	Dt.Instalac.	Dt.Garantia
000001	01	02200	012521561235	01/08/01	25/08/01	30/10/01

AP6 6.09 CodeBase Environment6L Field Service Teste / Matriz Administrador 09/08/01

6. Verifique os dados e confirme.

7. Selecione a opção "Pendentes" para consultar a posição do cliente com relação a Atendimentos pendentes.

O sistema apresenta na tela, se houver, os Atendimentos do Cliente que se encontram pendentes.

AP6 Remote - Field Service [Histórico de Clientes]

Busquisar: **Consulta**
Conf. colunas
Sair

Histórico de Clientes

Chamados Técnicos - Consulta

Código: 000001 Loja: 01 Nome: CLIENTE-SP

Item	Situação	Classific.	Produto/Eqto	Nr. Serie	Ocorrência	O.S.
01	O.S.	002	02200	012521561235	010	00000101
01	Chamado	003	02200	012521561235	010	
01	O.S.	004	02200	012521561235	010	00000201
01	Orcamento	004	02200	012521561235	010	
01	Chamado	004	02200	012521561235	010	

Quantidade: 0

AP6 6.09 CodeBase Environment6C Field Service Teste / Matriz Administrador 09/08/01

8. Verifique os dados e confirme.

9. Selecione a opção "Chamados" para consultar os Chamados realizados por este Cliente.

O sistema apresenta na tela, se houver, os Chamados do Clientes.

AP6 Remote - Field Service [Histórico de Clientes]

Busquisar:

Chamados Técnicos - Consulta

Código Loja Nome
000001 01 CLIENTE-SP

Item	Situação	Classific.	Produto/Eqto	Nr.Serie	Ocorrencia	O.S.
01	O.S.	002	02200	012521561235	010	00000101
01	Chamado	003	02200	012521561235	010	00000201
01	O.S.	004	02200	012521561235	010	00000201
01	Orcamento	004	02200	012521561235	010	
01	Chamado	004	02200	012521561235	010	

Quantidade:

AP6 6.09 CodeBase Environment64 Field Service Teste / Matriz Administrador 09/08/01

10. Verifique os dados e confirme.

11. Selecione a opção "Orçamentos" para consultar os Orçamentos deste Cliente.

O sistema apresenta na tela, se houver, os Orçamentos do Cliente.

AP6 Remote - Field Service [Histórico de Clientes]

Orçamentos

Código: 000001 Loja: 01 Nome: CLIENTE-SP

Orçamento	Item	Situação	Produto/Eqto	Nr. Serie	Ocorrência	Nr. Chamado
000001	01	Orçamento	02200	012521561235	010	0000000401
000003	01	Orçamento	000002	PROJETO 000001	000006	
000004	01	Orçamento	02200	012521561235	010	


Quantidade: 0

AP6 6.09 CodeBase Environment64 Field Service Teste / Matriz Administrador 09/08/01

12. Verifique os dados e confirme.

13. Selecione a opção "Ordem de Serviço" para consultar Ordens de Serviço deste Cliente.


O sistema apresenta na tela, se houver, as Ordens de Serviço do Cliente.



14. Verifique os dados e confirme.

15. Selecione a opção "Históricos" para consultar o Histórico deste Cliente.


O sistema apresenta na tela, se houver, o Histórico do Cliente.



16. Verifique os dados e confirme.

17. Selecione a opção "Garantia/OS" para consultar os produtos/equipamentos que estão em garantia inclusive as respectivas Ordens de Serviço deste Cliente.

O sistema apresenta na tela, se houver, as Ordens de Serviço do Cliente.




18. Verifique os dados e confirme.

Nesta forma de consulta, o tempo poupado é considerável, haja visto a rapidez da consulta, a não emissão de relatórios e segurança da informação.

19. Selecione a opção “Manutenção” para consultar os movimentos de plano de manutenção dos produtos/equipamentos desse cliente.

O sistema apresenta os produtos/equipamentos já cadastrados. Clique no botão “Visualizar” para consultar os movimentos desse equipamento.



20. Verifique os dados e confirme.

21. Selecione a opção “Pendências” para consultar as pendências dos produtos/equipamentos desse cliente.

O sistema apresenta os produtos/equipamentos desse cliente. Clique no botão “Visualizar” para consultar as pendências desse equipamento.

22. Verifique os dados e confirme.



Relatórios

Para verificar os Cadastros de Posição de Cliente, estão disponíveis os seguintes relatórios:

- “Relatórios” + “Cadastros” + “Clientes”;
- “Relatórios” + “Serviços” + “Relação das OS”.

Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”, neste manual.

A consulta do Histórico de Clientes, fornece ao usuário todas as informações relevantes do cliente, como o Chamado Técnico, os Orçamentos, as Ordens de Serviço e o histórico do Cliente.



Para visualizar o Histórico de Produtos:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Consultas" + "Histórico do Produto".

Será apresentada a janela parâmetros com as seguintes informações:



Emissão de

Informe a partir de qual data deve ser configurada a consulta.

Emissão até

Informe até qual data deve ser configurada a consulta.

2. Clique no botão "Ok" para confirmar.

Será apresentada a janela browse com os Produtos relacionados.

Cod. Cliente	Loja	Produto/Eqto	Nr.Serie	Acumulador	Dt.Expansão	Status	Site
000001	01	000002	PROJETO 000001	0.00	/ /	03	
000001	01	02200	012521561235	20.00	/ /	01	
000002	01	000002	NT 3549-001	0.00	/ /	03	
000002	01	000002	NT 3576-001	0.00	/ /	01	
000002	01	0004	IMP3232-001	0.00	/ /	03	
000003	01	000001	GS3913-001	0.00	/ /	01	

3. Posicione o mouse sobre o Produto desejado e clique no botão "Consulta".
Será apresentada a janela com as seguintes informações:

Código/Loja/Nome/CNPJ

Dados cadastrais do cliente, com telefone para acionar cobrança ao cliente. Estes dados são aqueles informados no cadastro do cliente. Não é possível alterá-los pela rotina de "Consultas", somente por "Cadastros".

Produtos/Equipamentos

Código e nome e número de série produto/equipamento do cliente.

Descrição/Série

Este campo apresenta a descrição e o número de série do produto.

Dt. Garantia

Data de vencimento da garantia do produto/equipamento do cliente.

Contrato de Manutenção

Número do Contrato de Manutenção do cliente.

Vencdo do Contrato

Data de vencimento do Contrato de Manutenção do produto/equipamento do cliente.

N. Preventiva

Número da Preventiva do produto/equipamento.

Ult. Preventiva

Data da Última Preventiva do produto/equipamento no cliente.

Custo de Reposição

Custo standard dos atual dos produtos utilizados nos atendimentos desse equipamento.

Status

Situação do equipamento.

Custo de Manutenção

Custo standard dos produtos utilizados nos atendimentos desse equipamento no momento em que foram empregados.

3. Selecione a opção "Chamados" para consultar os últimos chamados realizados por este Cliente.

O sistema apresenta na tela, se houver, os Chamados do Cliente.

AP6 Remote - Field Service [Histórico de Produtos/Equi]

AP6 microsiga

Resquisar:
Consultar
Conf. columns
Salir

Histórico de Produtos/Equi

Código: 000001

Produtos: 000001 01 CLIENTE-SP

Produtos/Equi: 02200

Item	Situação	Classific.	Produto/Equi	Nr. Serie	Ocorrência	O.S.
01	O.S.	002	02200	012521561235	010	00000101
01	Chamado	003	02200	012521561235	010	
01	O.S.	004	02200	012521561235	010	00000201
01	Orcamento	004	02200	012521561235	010	
01	Chamado	004	02200	012521561235	010	

AP6 6.09 CodeBase Environment6C Field Service Teste / Matriz Administrador 09/08/01

4. Verifique os dados e confirme.

5. Selecione a opção "Orçamentos" para consultar os últimos orçamentos deste Produto/Equipamento.

O sistema apresenta na tela, se houver, os orçamentos do Produto/Equipamentos.

The screenshot shows the 'AP6 Remote - Field Service' application window. The title bar reads 'AP6 Remote - Field Service [Histórico de Produtos/Equi]'. The interface includes a logo for 'AP6 microsig' and a sidebar with options: 'Pesquisar', 'Consultar', 'Conf. colunas', and 'Sair'. The main window is titled 'Histórico de Produtos/Equi' and contains a search form with fields for 'Código', 'Loja', 'Nome', and 'Produtos/Equi'. Below the search form is a table with columns: 'Orçamento', 'Item', 'Situação', 'Produto/Equi', 'Nr. Serie', 'Ocorrência', and 'Nr. Chamado'. The table contains two rows of data. At the bottom of the window, there is a status bar with the text 'AP6 6.09 CodeBase Environment6C' and a series of buttons: 'Field Service', 'Teste / Matiz', 'Administrador', and '09/08/01'.

Orçamento	Item	Situação	Produto/Equi	Nr. Serie	Ocorrência	Nr. Chamado
000001	01	Orçamento	02200	012521561235	010	0000000401
000004	01	Orçamento	02200	012521561235	010	

6. Verifique os dados e confirme.

7. Selecione a opção "Ordem de Serviço" para consultar as últimas Ordens de Serviço deste Produto/Equipamento.

O sistema apresenta na tela, se houver, as Ordens de Serviço do Cliente.

AP6 Remote - Field Service [Histórico de Produtos/Equip]

AP6 microsig

Buscar: Consultar Cont. colunas Sair

Histórico de Produtos/Equip

Código: 000001 Loja: 01 Nome: CLIENTE-SP Produtos/Equip: 02200

Produtos: 02200 Dt.Garantia: 30/1 N.Prever: 000002 Status: EQUIP/

O.S.	Item	Situação	Produto/Equip	Nr.Serie	Ocorrência	Nr.Chamada
000001	01	Atendido	02200	012521561235	010	000000010
000002	01	O.S.	02200	012521561235	010	000000030
000004	01	O.S.	02200	012521561235	000001	

AP6 6.09 CodeBase Environment6L Field Service Teste / Matriz Administrador 09/08/01

8. Verifique os dados e confirme.

9. Selecione a opção "Contrato" para consultar o Contrato deste Produto/ Equipamento.

O sistema apresenta na tela, se houver, o Contrato Produto/Equipamento.

AP6 Remote - Field Service [Histórico de Produtos/Equi]

microsig

Contrato de Manutenção

No. Contrato: 001
Loja: 01
Tp. Contrato: Vitalicio
Cond. Pagto: 120
Fim Validade: 31/12/01
Vlr. Contrato: 3.800,00
Ini. Cobrança: 01/08/01
Cobertura:
Desc. Cobert.:

Cliente: 000001
Nome Cliente: CLIENTE-SP
Classific.: 02
Inic. Validad: 05/08/01
Cond. Pag. PV: 001
Produto: 02200
Fim Cobrança: 01/08/01

Cod. Cliente	Loja	Produto/Equi	Nr. Serie	Dt. Venda	Dt. Instalac.	Dt. Garantia	Cod. do Bem	Item do B
000001	01	02200	012521561235	01/08/01	25/08/01	30/10/01		

10. Verifique os dados e confirme.

11. Selecione a opção "Históricos" para consultar o Histórico deste Produto/ Equipamento.

O sistema apresenta na tela, se houver, o Histórico do Cliente.

AP6 Remote - Field Service [Histórico de Produtos/Equi]

AP6 microsig

Buscar:
Consultar
Cont. columns
Salir

Histórico de Produtos/Equi

Código: 000000

Produtos: 000002 Loja: 01 Nome: CLIENTE-SP Produtos/Equi: 000002

Cliente	Loja	Produto/Equi	Nr. Serie	Data Inicio	Nr. Serie Pai	Produto Pai
000002	01	000002	NT 3549-001	07/08/01	NT 3549-001	000002

DT. Garanti: 02200
05/1
N. Prever:
Status:
EQUIPA:

AP6 6.09 CodeBase Environment6C Field Service Teste / Matriz Administrador 09/08/01

12. Verifique os dados e confirme.

13. Selecione a opção "Garantia/OS" para consultar os produtos/equipamentos que estão em garantia inclusive as respectivas Ordens de Serviço deste Produto/Equipamento.

O sistema apresenta na tela, se houver, as Ordens de Serviço do Produto/Equipamento.

AP6 Remote - Field Service [Histórico de Produtos/Eqto]

microsig

Buscar:

Consultar

Conf. colunas

Sair

Código: 000001

Produtos/Eqto: 02200

O.S.	Item	Produto/Eqto	Descrição	Serviço	Quantidade	Vlr. Unit
000001	02	000102	CONJ. FUSAO	000001	1,00	

Status: EQUIPA

AP6 6.09 CodeBase Environment6C Field Service Teste / Matriz Administrador 09/08/01

14. Verifique os dados e confirme.

15. Selecione a opção "Preventivas" para consultar as preventivas do produto para este Produto/Equipamento.

O sistema apresenta na tela, se houver, as Preventivas do Produto/Equipamento.

AP6 Remote - Field Service [Histórico de Produtos/Equi]

Busquisar:
Consultar
Conf. colunas
Sair

Histórico de Produtos/Equi

Código: 000002

Preventiva(s)

Código Loja Nome Produtos/Equi

000002 01 CLIENTE PADRAO - SP 000002

Produtos:

000002

Dt. Garant 05/11

N.Prevent 0000000000000001

Status EQUIPA

N.Preventiva	Cliente	Loja	Item	Dt.Prevista	Dt.Real
0000000000000001	000002	01	01	15/08/01	/ /
0000000000000001	000002	01	02	07/08/01	/ /

AP6 6.09 CodeBase Environment6C Field Service Teste / Matriz Administrador 09/08/01

16. Verifique os dados e confirme.


17. Selecione a opção "Obsolescência" para consultar as itens em Obsolescência deste Produto/Equipamento.

O sistema apresenta na tela, se houver, os itens em Obsolescência do Produto/Equipamento.

18. Verifique os dados e confirme.

19. Selecione a opção “Manutenção” para consultar os movimentos de planos de manutenção para este Produto/Equipamento.


O sistema apresenta na tela, se houver, os movimentos de Planos de Manutenção para este Produto/Equipamento.



20. Verifique os dados e confirme.

21. Selecione a opção “Pendências” para consultar as pendências deste Produto/Equipamento.

O sistema apresenta na tela, se houver, as pendências para este Produto/Equipamento.



AP6 Remote - Field Service [Histórico de Produtos/Eqto]

Busca: 000001

Produtos: 02200

Dt. Garant: 30/11

N.Preven: 000001

Status: EQUIPA

Pendências

Cod.Fabric.	Loj.Fabric.	Cod.Produto	Num.de Serie	Status	Ocorrência	Descrição
02200	01	02200	012521561235	Pendente	000014	
02200	01	02200	012521561235	Pendente	000003	PENDEN
02200	01	02200	012521561235	Pendente	000005	
02200	01	02200	012521561235	Pendente	000003	
02200	01	02200	012521561235	Pendente	000004	
02200	01	02200	012521561235	Baixado	000002	
02200	01	02200	012521561235	Baixado	000003	

AP6 6.09 CodeBase Environment6C Field Service Teste / Matriz Administrador 09/08/01

22. Verifique os dados e confirme.


A consulta FAQ, fornece ao usuário todas as informações sobre as Ocorrências/Problemas mais frequentes da Assistência Técnica.

Esta consulta está no formato de árvore para demonstrar o nível de estrutura da ocorrências/problemas.



Para visualizar o FAQ:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Consultas" + "FAQ".
Será apresentada a janela browse com as Ocorrências.
2. Posicione o mouse sobre a Ocorrência desejada.
Clique no botão "Consulta".



3. Serão apresentadas as Ocorrências em forma de árvore.
4. Dê duplo clique nas pastas para abrir.
5. Clique no botão "OK" para finalizar.

Monitor de Ordem de Serviço

O Monitor de Ordem de Serviço fornece ao Coordenador ou Responsável pela Agenda o gerenciamento completo sobre as Ordens de Serviço em aberto e as Alocações de Técnicos.


Nesta consulta é possível visualizar as Ordens de Serviço desde o Atendimento até o apontamento em forma de estrutura de árvore.

A coloração (amarelo e vermelho) informa a gravidade do Atendimento da Ordem de Serviço conforme Amarração Produto X Ocorrência cadastrada.



Para visualizar o Monitor da Ordem de Serviço:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Consultas" + "Monitor de OS"



2. Posicione o mouse sobre a O.S. desejada.

Dê duplo clique na OS para abrir as pastas.

3. Clique no botão "Ord. Serviço" .

O sistema apresenta a janela de Cadastro de Ordem de Serviço.

4. Clique no botão " Alocação".

Será apresentada a janela para a alocação da Ordem de Serviço.

5. Clique no botão "OK" para finalizar.

Esta rotina permite o rastreamento das etapas principais da assistência técnica, que são apresentados numa estrutura hierarquica.


O Service Tracker cria estruturas principais a partir de chamado técnico, ordens de serviço, orçamentos e projetos, considerando os parâmetros de filtro. A partir destas estruturas é possível visualizar: chamados técnicos, ordens de serviço, orçamentos, projetos, atendimentos da O.S., pedidos de venda, fila de help desk, atendimento de help desk, requisições ao armazém e agendamento.



Para visualizar a consulta Service Tracker:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Consultas" + "Service Tracker".

O sistema apresenta a tela de parametrização, preencha conforme a descrição a seguir:



Árvore - Chamados?

Selecione “Sim” para que o sistema considere todos os processos que se originaram de um Chamado, ou “Não” caso contrário.

Árvore - O.S.?

Selecione “Sim” para que o sistema considere todos os processos que se originaram de uma O.S., ou “Não” caso contrário.

Árvore - Projetos?

Selecione “Sim” para que o sistema considere todos os processos que se originaram de um Projeto, ou “Não” caso contrário.

Emissão de?/Emissão até?

Informe o intervalo de datas de emissão a ser considerado pelo sistema para a consulta service tracker. Tecla [F3] disponível para consulta ao calendário.

Cliente de?/Cliente até?

Informe o intervalo de código de clientes a ser considerado pelo sistema para a consulta service tracker. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

Produto de?/Produto até?

Informe o intervalo de código de produtos a ser considerado pelo sistema para a consulta service tracker. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos.

Número de série de?/Número de série até?

Informe o intervalo de números de série a ser considerado pelo sistema para a consulta service tracker.

Nr. Chamado de?/Nr. Chamado até?

Informe o intervalo de números de chamados a ser considerado pelo sistema para a consulta service tracker. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Chamado Técnico.

OS de?/OS até?

Informe o intervalo de números ordens de serviço a ser considerado pelo sistema para a consulta service tracker.

Nr. Orçamento de?/Nr. Orçamento até?

Informe o intervalo de números de orçamento a ser considerado pelo sistema para a consulta service tracker. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Orçamento Técnico.

Nr. Projeto de?/Nr. Projeto até?

Informe o intervalo de números de projeto a ser considerado pelo sistema para a consulta service tracker. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Projetos.

2. Confira os parâmetros e confirme.

O sistema apresenta a consulta Service Tracker.

AP6 Remote - Field Service [Consulta Posicao Clientes]

microsigla

Código	Loja	Nome	N Fantasia	Tipo	Região
000001	01	CLIENTE-SP	CLIENTE-SP	F	
000002	01				
000003	01				
02100	02	M			

Parametros

Da Emissão ? 01/01/01 19

Até a Emissão ? 31/12/01 19

Do Vencimento ? 01/01/01 19

Até o Vencimento ? 31/12/01 19


Considera Provisor ? Sim

Do Prefixo ?

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Field Service Teste / Matiz Administrador 07/08/01

3. Para verificar ou alterar os parâmetros configurados anteriormente, clique no botão “Parâmetros”. O sistema apresenta a tela de parâmetros para verificação/alteração.

O sistema apresentará contulta de acordo com a última configuração, conforme tela a seguir.



Estão disponíveis também nesta consulta os botões:

- “Pesquisar” - possibilita filtrar a consulta por entidade: Chamado Técnico, Ordem de Serviço, Orçamento, Fila de Help Desk, Atendimento Help Desk, Atendimento OS/Laudo, Projeto, Pedido de Venda, Requisições/OS ou Alocações/OS.
 - “Visualizar” - permite visualizar detalhes da consulta selecionada.
4. Confira os dados e confirme para finalizar a consulta.

Os relatórios do sistema *Advanced Protheus* podem ser processados a qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizações específicas, podendo assim apresentar resultados distintos, desde que você defina a área de abrangência que deseja visualizar.

Todos os relatórios do *Módulo Field Service* abrangem as movimentações executadas nas rotinas. Basta parametrizá-los e emití-los.

Para que o relatório seja impresso sem problemas, é necessário checar alguns parâmetros no Módulo Configurador.

- MV_COMP
 - Caracter ASCII para compactação da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo "15".
- MV_DRIVER
 - Driver padrão da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo "EPSON".
- MV_NORM
 - Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo "18".
- MV_PORT
 - Número da porta da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo "1".
- MV_PRINT
 - Direciona a saída do relatório para impressora ou disco. Por default, o sistema traz o conteúdo "36".

Como informado anteriormente, cada relatório possui sua parametrização. Vejamos uma a uma.



Para maiores informações sobre a definição das Fichas de Operação dos Relatórios: Ordem, Impressão, Dicionário, Filtro e Opcionais consulte o "Manual dos Primeiros Passos".

Produtos

Este relatório permite a emissão do cadastro de produto por ordem de : código, tipo, descrição ou grupo de produtos/equipamentos.




Para emitir relatório do Cadastro de Produtos:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Cadastros" + "Produtos".

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de "Parâmetros".



3. Informe o parâmetro, conforme solicitado.

Como a chave é “Código do Produto”, informe o intervalo de códigos necessários para a impressão do relatório.

4. Confira os parâmetros e confirme.
5. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Este relatório permite a emissão do cadastro de clientes por ordem de : código, ordem alfabética ou por CNPJ.




Para emitir relatório do Cadastro de Clientes:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Cadastros" + "Clientes".

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de "Parâmetros".



3. Informe o parâmetro, conforme solicitado.

Como a chave é CÓDIGO DO CLIENTE, informe o intervalo de códigos necessários para a impressão do relatório.

4. Confira os parâmetros e confirme.
5. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Este relatório permite a emissão da relação de equipamentos e acessórios da Base Instalada, conforme os parâmetros informados.




Para emitir relatório Base Instalada:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Cadastros" + "Base Instalada".

O sistema abre uma tela com as três pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão, clique no botão "Parâmetros" e preencha-os conforme descrição a seguir:



Equipamento de?/Equipamento até?

Informe o intervalo de códigos de equipamentos a serem considerados para a geração do relatório.

Cliente de?/Cliente até?

Informe o intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório.

4. Confira os parâmetros e confirme.
5. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Este relatório permite a emissão da relação do Plano de Manutenção conforme os parâmetros informados.




Para emitir relatório Plano de Manutenção:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Cadastros" + "Plano Manut.".

O sistema abre uma tela com as três pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão "Parâmetros".



Plano de?/Plano até?

Informe o intervalo de códigos de Planos de Manutenção a ser considerado pelo sistema na geração do relatório.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Movimentos/Plano

Este relatório permite a emissão da relação de Movimentação do Plano de Manutenção conforme os parâmetros informados.



Para emitir relatório Plano de Manutenção:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Manutenção" + "Movimentos / Plano".

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão "Parâmetros".



Cliente de?/Cliente até?

Informe o intervalo de códigos de clientes a ser considerado pelo sistema na geração do relatório.

Produto de?/Produto até?

Informe o intervalo de códigos de produtos a ser considerado pelo sistema na geração do relatório.

Data de?/Data até?

Informe o intervalo de datas a ser considerado pelo sistema na geração do relatório.

Plano de?/Plano até?

Informe o intervalo de códigos de Planos de Manutenção a ser considerado pelo sistema na geração do relatório.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Os *Relatórios de Atendimento* permitem viabilizar o atendimento aos clientes da Assistência Técnica.

Ficha do Chamado

Esta opção emite o Formulário que permite registrar o chamado do Cliente.




Para emitir a Ficha do Chamado:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Atendimento" + "Ficha do Chamado".

O sistema abre uma tela com as três pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão "Parâmetros".



Nr. Chamado de?

Determine a partir de qual Chamado o relatório deve ser emitido.

Nr. Chamado até?

Determine até qual Chamado o relatório deve ser emitido.

3. Confira o parâmetro e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Relação de Chamados

Este relatório emite a relação de todos os chamados da Assistência Técnica conforme parâmetros configurados.

A ordem do relatório pode ser: Chamado, Cliente ou Data de Emissão.



Para emitir a relação de Chamados:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Atendimento" + "Relação de Chamados".

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão "Parâmetros".



Nr. Chamado de ?

Determine a partir de qual Chamado o relatório deve ser emitido.

Nr. Chamado até ?

Determine até qual Chamado o relatório deve ser emitido.

Emissão de ?

Determine a partir de qual Data o relatório deve ser emitido.

Emissão até ?

Determine até qual Data o relatório deve ser emitido.

Cliente de ?

Determine a partir de qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Cliente até ?

Determine até qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Produto de ?

Determine a partir de qual produto/equipamento o relatório deve ser emitido.

Produto até ?

Determine até qual produto/equipamento o relatório deve ser emitido.

Lista quais?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais chamados devem ser impressos: Aberto, Orçamentos, Ordem de Serviço, Todos ou Outros.

Classificação de ?

Determine a partir de qual classificação (Chamado Técnico) o relatório deve ser emitido.

Classificação até ?

Determine até qual classificação (Chamado Técnico) o relatório deve ser emitido.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Este relatório é utilizado para conferência de chamados de atendimentos por produtos.

A ordem do relatório pode ser por: produto, Ordem de Serviço/Problema e Classificação.




Para emitir relatório de Chamado/Produto:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Atendimento" + "Chamados/Produtos".

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de "Parâmetros".



Nr. Chamado de ?

Determine a partir de qual Número de Chamado o relatório deve ser emitido.

Nr. Chamado até ?

Determine até qual Número de Chamado o relatório deve ser emitido.

Emissão de ?

Determine a partir de qual Data o relatório deve ser emitido.

Emissão até ?

Determine até qual Data o relatório deve ser emitido.

Cliente de ?

Determine a partir de qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Cliente até ?

Determine até qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Produto de ?

Determine a partir de qual Produto o relatório deve ser emitido.

Produto até ?

Determine até qual Produto o relatório deve ser emitido.

Lista quais ?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais chamados devem ser impressos: Aberto, Orçamentos, Ordem de Serviço, Todos ou Outros.

Classificação de ?

Determine a partir de qual Classificação (Chamado Técnico) o relatório deve ser emitido.

Classificação até ?

Determine até qual Classificação (Chamado Técnico) o relatório deve ser emitido.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Ficha de Orçamentos

Este relatório serve para conferência dos dados dos Orçamentos.




Para emitir a Ficha de Orçamentos:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Orçamentos" + "Ficha de Orçamento".

O sistema abre uma tela com as três pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de "Parâmetros".



Nr. Orçamento de?

Determine a partir de qual Orçamento o relatório deve ser emitido.

Nr Orçamento até ?

Determine até qual Orçamento o relatório deve ser emitido.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Relação de Orçamentos

Este relatório é utilizado para conferência dos Orçamentos cadastrados.

O ordem do relatório pode ser: Número de Orçamento, Clientes ou Data de Emissão de Orçamentos.




Para emitir a Relação de Orçamentos:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Orçamentos" + "Relação de Orçamentos".

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de "Parâmetros".



Nr. Chamado de ?

Determine a partir de qual Número de Chamado o relatório deve ser emitido.

Nr. Chamado até ?

Determine até qual Número de Chamado o relatório deve ser emitido.

Emissão de ?

Determine a partir de qual Data o relatório deve ser emitido.

Emissão até ?

Determine até qual Data o relatório deve ser emitido.

Cliente de ?

Determine a partir de qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Cliente até ?

Determine até qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Produto de?/Produto até?

Informe o intervalo de códigos de produtos a ser considerado pelo sistema na geração do relatório.

Lista quais ?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais Orçamentos devem ser impressos: Aberto, Ordem de Serviço ou Todos.

Imp. Apontamento(s) ?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se devem ser impressos os apontamentos com os valores dos Orçamentos.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Ficha de Ordem de Serviço

Este relatório serve para conferência dos dados das Ordens de Serviço.




Para emitir a Ficha de Ordem de Serviço:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Serviços" + "Ficha da Ordem de Serviço".

O sistema abre uma tela com as três pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de "Parâmetros".



Nr. OS de?

Determine a partir de qual Ordem de Serviço o relatório deve ser emitido.

Nr. OS até ?

Determine até qual Ordem de Serviço o relatório deve ser emitido.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Relação das Ordens de Serviços

Este relatório é utilizado para conferência dos Ordens de Serviços cadastradas.

A ordem do relatório pode ser: por Número da Ordem de Serviço, por Cliente ou por Data de Emissão.




Para emitir as Ordens de Serviços:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Serviços" + "Relação das OS".

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de "Parâmetros".



Nr. OS de ?

Determine a partir de qual Número de Ordem de Serviço o relatório deve ser emitido.

Nr. OS até ?

Determine até qual Número de Ordem de Serviço o relatório deve ser emitido.

Emissão de ?

Determine a partir de qual Data o relatório deve ser emitido.

Emissão até ?

Determine até qual Data o relatório deve ser emitido.

Cliente de ?

Determine a partir de qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Cliente até ?

Determine até qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Produto de ?

Determine a partir de qual Produto o relatório deve ser emitido.

Produto até ?

Determine até qual Produto o relatório deve ser emitido.

Lista quais ?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais Ordens de Serviço devem ser impressas: Aberto, Ordem de Serviço ou Todos.

Imp. Apontamento(s) ?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais Ordens de Serviço devem ser impressos: Aberto, Ordem de Serviço ou Todos.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Ordens de Serviços/Produtos

Este relatório é utilizado para conferência dos produtos utilizados nas Ordens de Serviços.

O relatório pode ser emitido por ordem de: produto, ocorrência/problema.




Para emitir as Ordens de Serviços/Produtos:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Serviços" + "OS/Produtos".

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de "Parâmetros".



Nr. OS de ?

Determine a partir de qual Número de Ordem de Serviço o relatório deve ser emitido.

Nr. OS até ?

Determine até qual Número de Ordem de Serviço o relatório deve ser emitido.

Emissão de ?

Determine a partir de qual Data o relatório deve ser emitido.

Emissão até ?

Determine até qual Data o relatório deve ser emitido.

Cliente de ?

Determine a partir de qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Cliente até ?

Determine até qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Produto de ?

Determine a partir de qual Produto o relatório deve ser emitido.

Produto até ?

Determine até qual Produto o relatório deve ser emitido.

Lista quais ?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais Ordens de Serviço devem ser impressas: Aberto, Pedidos, Todos e Outros.

Imp. Apontamento(s) ?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais Ordens de Serviço devem ser impressas: Aberto, Ordem de Serviço ou Todos.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Este relatório emite a relação de todos os Serviços atendidos e não atendidos pela Assistência Técnica.



Para emitir o relatório de Serviços Efetuados:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Serviços" + "Serviços Efetuados".

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão "Parâmetros".



O S de ?

Determine a partir de qual Número de Ordem de Serviço o relatório deve ser emitido.

OS até ?

Determine até qual Número de Ordem de Serviço o relatório deve ser emitido.

Data de início de ?

Determine a partir de qual Data o relatório deve ser emitido.

Data de início até ?

Determine até qual Data o relatório deve ser emitido.

Cliente de ?

Determine a partir de qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Cliente até ?

Determine até qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Técnico de ?

Determine a partir de qual Técnico o relatório deve ser emitido.

Técnico até ?

Determine até qual Técnico o relatório deve ser emitido.

Produto de ?

Determine a partir de qual Produto o relatório deve ser emitido.

Produto até ?

Determine até qual Produto o relatório deve ser emitido.

Lista quais ?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais Serviços devem ser impressos: Atendido, Em Atendimento e Todos.

Lista Material ?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se o relatório deve imprimir a lista de materiais utilizadas na manutenção.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Serviços X Ordem de Serviço

Este relatório é utilizado para conferência dos Serviços efetuados mediante as Ordens de Serviços, ou seja é um comparativo das Ordens de Serviços com o Atendimento efetivamente cobrado.




Para emitir o relatório de Serviços X Ordem de Serviço:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Serviços" + "Serviços x OS".

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão "Parâmetros".



Emissão de ?

Determine a partir de qual Data o relatório deve ser emitido.

Emissão até ?

Determine até qual Data o relatório deve ser emitido.

Produto/Eqto de ?

Determine a partir de qual Produto/Equipamento o relatório deve ser emitido.

Produto/Eqto até ?

Determine até qual Produto/Equipamento o relatório deve ser emitido.

Nr. OS de ?

Determine a partir de qual Número de Ordem de Serviço o relatório deve ser emitido.

Nr. OS até ?

Determine até qual Número de Ordem de Serviço o relatório deve ser emitido.

Cliente de ?

Determine a partir de qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Cliente até ?

Determine até qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Somente Diferenças?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se o relatório deve imprimir somente as Ordens de Serviços com diferenças.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Ficha de Atendimento

Este relatório serve para conferência da Ficha de Atendimento das Ordens de Serviço.

A opção “Ficha de Atend.” do submenu Visitas do menu Relatórios permite a emissão da Ficha de Atendimento.




Para emitir Ficha de Atendimento:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Visitas" + "Ficha de Atendimento".

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de "Parâmetros".



Nr. OS de?

Determine a partir de qual Ordem de Serviço o relatório deve ser emitido.

Nr OS até ?

Determine até qual Ordem de Serviço o relatório deve ser emitido.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Este relatório é utilizado para conferência da Agenda dos Técnicos.



Para emitir a Agenda dos Técnicos:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Visitas" + "Agend. dos Técnicos".

O sistema abre uma tela com as três pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão "Parâmetros".



Técnico de ?

Determine a partir de qual Técnico deve-se emitir o relatório.

Técnico até ?

Determine até qual Técnico deve-se emitir o relatório.

Data de ?

Determine a partir de qual Data o relatório deve ser emitido.

Data até ?

Determine até qual Data o relatório deve ser emitido.

Salta pag. p/ Técnico ?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se imprime um técnico em cada página.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Este relatório emite a listagem das Ordens de Serviços por Técnicos.




Para emitir as Ordens de Serviço/Agenda:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Visitas" + "OS x Agenda".

O sistema abre uma tela com as três pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de "Parâmetros".



Nr. OS de ?

Determine a partir de qual Número de Ordem de Serviço o relatório deve ser emitido.

Nr. OS até ?

Determine até qual Número de Ordem de Serviço o relatório deve ser emitido.

Cliente de ?

Determine a partir de qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Cliente até ?

Determine até qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Data de ?

Determine a partir de qual Data o relatório deve ser emitido.

Data até ?

Determine até qual Data o relatório deve ser emitido.

Lista quais ?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais os técnicos devem ser impressas: Alocados, Não alocados ou Ambos.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Histograma de Atendimento

Este relatório demonstra os tempos de atendimento a partir do chamado do técnico, conforme os parâmetros solicitados.




Para emitir os Histogramas de Atendimento:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Estatística" + "Histograma de Atendimento".

O sistema abre uma tela com as três pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de "Parâmetros".



Chamado de ?

Determine a partir de qual Número de Chamado o relatório deve ser emitido.

Chamado até ?

Determine até qual Número de Chamado o relatório deve ser emitido.

Cliente de ?

Determine a partir de qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Cliente até ?

Determine até qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Data do Chamado de ?

Determine a partir de qual Data de Chamado o relatório deve ser emitido.

Data do Chamado até ?

Determine até qual Data de Chamado o relatório deve ser emitido.

Produto de ?

Determine a partir de qual Produto o relatório deve ser emitido.

Produto até ?

Determine até qual Produto o relatório deve ser emitido.

Ocorrência de ?

Determine a partir de qual Ocorrência o relatório deve ser emitido.

Ocorrência até ?

Determine até qual Ocorrência o relatório deve ser emitido.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Markup para Ordem de Serviço

Este relatório demonstra a rentabilidade da Assistência Técnica.

A ordem do relatório pode ser por: Ordem de Serviço, Serviço ou Cliente.




Para emitir o Markup:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Estatística" + "Markup p/ OS".

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão "Parâmetros".



Nr. OS de ?

Determine a partir de qual Número de Ordem de Serviço o relatório deve ser emitido.

Nr. OS até ?

Determine até qual Número de Ordem de Serviço o relatório deve ser emitido.

Emissão de ?

Determine a partir de qual Data de Chamado o relatório deve ser emitido.

Emissão até ?

Determine até qual Data de Chamado o relatório deve ser emitido.

Cliente de ?

Determine a partir de qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Cliente até ?

Determine até qual Cliente o relatório deve ser emitido.

Produto de ?

Determine a partir de qual Produto o relatório deve ser emitido.

Produto até ?

Determine até qual Produto o relatório deve ser emitido.

Considerar Custo ?

Informe qual o custo que o relatório deve considerar: Médio ou Standard.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.

Pendências da Base

Este relatório permite a emissão da relação de Pendências da Base Instalada.



Para emitir relatório de Pendências da Base:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Pendências" + "Pendências da Base".

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão "Parâmetros".



Cliente de?/Cliente até?

Informe o intervalo de códigos de clientes a ser considerado pelo sistema na geração do relatório.

Produto de?/Produto até?

Informe o intervalo de códigos de produtos a ser considerado pelo sistema na geração do relatório.

Data de?/Data até?

Informe o intervalo de datas a ser considerado pelo sistema na geração do relatório.

Ocorrência de?/Ocorrência até?

Informe o intervalo de códigos de ocorrências a ser considerado pelo sistema na geração do relatório.

Grupo de?/Grupo até?

Informe o intervalo de códigos de grupos a ser considerado pelo sistema na geração do relatório.

Exibe?

Selecione “Pendentes” ou “Baixados”, para informar qual tipo de pendência o sistema deve considerar para a geração do relatório, ou selecione “Ambas” para que os dois tipos sejam considerados.

3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a emissão do relatório.