



Crédito Presumido – PR (Art. 631-A) do RICMS/2008

Produto : Microsiga Protheus®
Livros Fiscais – Versão 10

País (es) : Brasil

Data da revisão : 12/05/10

Banco de Dados : Todos

FNC/Plano : 5504/5495

Fica concedido crédito presumido aos estabelecimentos comerciais do Estado do Paraná, de acordo com a Legislação.

A quem se destina	Estabelecimento comercial que realizar a importação de pneus por meio dos Portos de Paranaguá e de Antonina e de aeroportos paranaenses.
Objetivo	Sistema deve tratar uma nova modalidade para crédito presumido no Estado do Paraná, conforme decreto 5989 – 24/12/2009.
Prazo de entrega	Não há
Competência	Estadual – Paraná
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Não há
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Não há
Onde encontrar o Decreto	http://www.sefanet.pr.gov.br/SEFADocumento/Arquivos/2200905989.pdf

Procedimentos para Implementação

1. Copiar o arquivo P9AUTOTEXT.PR para o diretório \SYSTEM.
2. Para que todos os campos e parâmetros, necessários ao processamento, sejam criados automaticamente, foram disponibilizados dois compatibilizadores: UPDFIS e UPDSFT.

Importante:

- a) Antes de executar os compatibilizadores, é imprescindível realizar um *backup* dos seus arquivos de dados (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA” e dos arquivos customizadores SXs (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”. Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da empresa.

- b) Execute essa rotina em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante o processamento.
- c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo *Nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo *Nickname*.
- d) Primeiro, deve ser executado o compatibilizador UPDFIS e, em seguida, o UPDSFT.
3. Acesse o TOTVS SmartClient e no campo “Programa Inicial” digite “U_UPDSIGAFIS”.
 4. Clique no botão “Ok” para continuar. Será apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualização que será efetuada na base e no dicionário de dados.
 5. Para confirmar a execução da atualização, clique no botão “Sim”. Após atualizar o sistema, será apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas, lembrando que, neste *log*, serão exibidos somente os campos que foram atualizados pelo programa.
 6. Para salvar o histórico (*log*) apresentado, clique no botão “Salvar”.
 7. Para finalizar o processo, clique no botão “Ok”. Será apresentada a janela de finalização.
 8. Clique em “Finalizar”, para sair.
 9. Após o processamento do “UPDFIS”, será necessário executar também o compatibilizador “UPDSFT”.
 10. Acesse o TOTVS SmartClient e no campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDSFT”.
 11. Clique no botão “Ok” para continuar. Será apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualização que será efetuada na base e no dicionário de dados.
 12. Para confirmar a execução da atualização, clique no botão “Sim”.
 13. Após atualizar o sistema, será apresentada a janela de “Atualização concluída com sucesso” com os procedimentos necessários após a criação da tabela SFT. Caso a tabela SFT já tenha sido criada anteriormente em algum outro processo, as instruções apresentadas podem ser ignoradas. Caso contrário, será necessário implementá-las.
 14. Para finalizar o processo, clique no botão “Ok”. Será apresentada a janela de finalização.

Procedimentos para Configuração

1. No módulo Configurador selecione “Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados”. Inclua os campos indicados a seguir:

Tabela	SF3
Campo	F3_CPRESPR
Tipo	Numérico
Tamanho	14

Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Cr Pres PR
Descrição	Cred Presumido Paraná
Help	Valor do Credito Presumido conforme art.631-A do RICMS/2008.

Tabela	SF4
Campo	F4_CPRESPR
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Cr Pres PR
Descrição	Cred Presumido Paraná
Help	Percentual do credito presumido a ser aplicado sobre o valor do ICMS conforme art.631-A do RICMS/2008.

Procedimentos para Utilização

No Cadastro de TES (Tipos de Saída):

1. Acesse o “Cadastro de TES” (MATA080).
2. Atribua o percentual do crédito presumido no campo “Cr. Pres. PR” (F4_CPRESPR), que deve ser aplicado ao item da nota fiscal conforme rege a legislação.
3. Após essas configurações, gere as movimentações para que o campo de “Crédito Presumido”, no Livro Fiscal, seja alimentado automaticamente.

Apuração do ICMS:

1. Acesse a rotina “Apuração do ICMS” (MATA953).
2. Preencha as respectivas perguntas.
3. Após o processamento da rotina é exibido no *folder* “Apuração-ICMS” linha 006 / Código 006.05 e na pasta “Informações Complementares” linha 041– Créd. Presumido art.631-A do RICMS/2008.

Informações técnicas

Tabelas Utilizadas	SF3 – Livros Fiscais; SF4 – Cadastro de TES; SFT – Livros Fiscais por Item.
Rotinas Envolvidas	MATA953, MATA080
Sistemas Operacionais	Windows/Linux