

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC

Escuela Académico Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas

MANUAL DE USUARIO

Seguridad de Autenticación y Gestión de Pedidos

Sistema Web de Comercio Electrónico AltaPinta

Módulos que documenta	Módulo 1 y Módulo 4
Requisitos cubiertos	RF033, RF034, RF035, RF040, RF041, RF042, RF043
Dirigido a	Cliente de la tienda
Versión	1.0
Fecha	Agosto de 2026

Introducción

Este manual explica, paso a paso, cómo usar dos de los módulos centrales de la tienda AltaPinta desde el punto de vista del cliente: la **seguridad de tu cuenta** —cómo recuperar el acceso si olvidas la contraseña, qué contraseñas admite el sistema y cómo cerrar sesión— y la **gestión de tus pedidos** —cómo se crea un pedido, dónde consultar los que ya hiciste, qué significa cada estado y cómo cancelar uno.

Las imágenes que aparecen son capturas reales del sistema en funcionamiento, no ilustraciones.

Qué necesitas

- Un navegador web actualizado: Chrome, Edge o Firefox.
- Una cuenta registrada en la tienda, con acceso a su correo electrónico.
- Conexión a la red donde esté publicado el sistema.

Módulo	Requisitos	Qué cubre en este manual
1. Seguridad de Autenticación	RF033, RF034, RF035	Recuperar la contraseña, requisitos de contraseña y cierre de sesión
4. Gestión de Pedidos	RF040, RF041, RF042, RF043	Creación del pedido, historial, estados y cancelación

Módulo 1 — Seguridad de Autenticación

Este módulo agrupa todo lo relacionado con el acceso a tu cuenta. Su punto de partida es la pantalla de inicio de sesión.

BIENVENIDO DE VUELTA

INICIAR SESIÓN

CORREO

CONTRASEÑA

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

→] ENTRAR

O

CREAR UNA CUENTA

← Volver a la tienda

Pantalla de inicio de sesión. El enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» abre el proceso de recuperación.

1.1. Recuperar la contraseña (RF034)

Si olvidaste tu contraseña, no hace falta que contactes con nadie: el sistema te envía un código a tu correo para que establezcas una nueva. El proceso tiene dos pasos dentro de la tienda y una comprobación en tu buzón.

Por qué no se puede recuperar la contraseña anterior: el sistema no la guarda tal como la escribes, sino transformada mediante un algoritmo criptográfico. Ni el administrador puede consultarla. Por eso el procedimiento establece una nueva en lugar de recordarte la antigua.

Paso 1. Solicitar el código

- 1 En la pantalla de inicio de sesión, pulsa «**¿Olvidaste tu contraseña?**».
- 2 Escribe en «**CORREO DE TU CUENTA**» la dirección con la que te registraste.
- 3 Pulsa «**ENVIARME EL CÓDIGO**».

ALTAPINTA

RECUPERA
TU ACCESO

Te enviamos un código a tu correo para que
puedas establecer una contraseña nueva.

PASO 1 DE 2

¿OLVIDASTE TU
CONTRASEÑA?

CORREO DE TU CUENTA

tucorreo@ejemplo.com

✉ ENVIARME EL CÓDIGO

← Volver al inicio de sesión

Paso 1 de 2. Solicitud del código de recuperación.

Si el correo está registrado, verás un mensaje de confirmación y el sistema te llevará automáticamente al paso 2.

Paso 2. Revisar tu correo

Característica del código	Detalle
Longitud	6 caracteres
Validez	10 minutos desde que lo solicitas
Usos	Uno solo. Deja de servir en cuanto cambias la contraseña
Si no llega	Revisa la carpeta de correo no deseado o spam

El código caduca a los 10 minutos. Si tardas más, vuelve al paso 1 y pide uno nuevo. No es un fallo: es una medida para que un código antiguo no sirva a nadie.

Paso 3. Establecer la contraseña nueva

- 1 Escribe en «**CÓDIGO RECIBIDO**» los seis caracteres del correo.
- 2 Escribe en «**CONTRASEÑA NUEVA**» la contraseña que quieres usar.
- 3 Confirma. El sistema te llevará al inicio de sesión.

ALTAPINTA

NUEVA
CONTRASEÑA

Introduce el código que te enviamos y elige una contraseña nueva.

PASO 2 DE 2

CAMBIAR CONTRASEÑA

CÓDIGO RECIBIDO

El código de tu correo

CONTRASEÑA NUEVA

Mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número.

🔒 GUARDAR CONTRASEÑA

← Volver al inicio de sesión

1.2. Requisitos de la contraseña (RF035)

Condición	Ejemplo válido	Ejemplo rechazado
Mínimo 8 caracteres	Segura2026	Seg2026 (7 caracteres)
Al menos una mayúscula	Segura2026	segura2026
Al menos una minúscula	Segura2026	SEGURA2026
Al menos un número	Segura2026	SeguraAbc

ALTAPINTA

ÚNETE AL EQUIPO

Crea tu cuenta para guardar favoritos, seguir tus pedidos y comprar más rápido la próxima vez.

PASO 1 DE 2

CREAR CUENTA

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

tucorreo@ejemplo.com

CONTRASEÑA

Mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número.

DNI

8 dígitos

DIRECCIÓN opcional

CREAR CUENTA

O

YA TENGO CUENTA

← Volver a la tienda

El registro aplica los mismos requisitos de contraseña.

1.3. Cerrar sesión (RF033)


Cerrar sesión es especialmente importante si usas un equipo compartido. Encontrarás la opción en el menú de tu cuenta, en la cabecera de la tienda.

- 1 Pulsa el icono de tu cuenta en la cabecera.
- 2 Elige «**Cerrar sesión**».
- 3 El sistema borra tu sesión del navegador y te devuelve al inicio.

Nunca compartas el código de recuperación. La tienda jamás te lo pedirá por teléfono, WhatsApp ni redes sociales. Si alguien te lo solicita por esas vías, no es la tienda.

Módulo 4 — Gestión de Pedidos

Este módulo cubre el ciclo de vida de una compra: desde que el carrito se convierte en pedido hasta que lo recibes o lo cancelas.



Portada de la tienda. El recorrido de compra empieza aquí.

2.1. Creación del pedido (RF040)

El pedido se genera a partir de tu carrito cuando confirmas la compra. El sistema realiza varias comprobaciones antes de cobrar:

- 1 Comprueba que haya **existencias de cada talla** que llevas en el carrito.
- 2 Calcula el total sumando los productos y, si elegiste envío, su costo.
- 3 Verifica que la tarjeta sea tuya y tenga **saldo suficiente**.
- 4 Descuenta el importe, crea el pedido y vacía el carrito.

Si algo falla, no queda nada a medias. Cuando una comprobación no pasa —por ejemplo, saldo insuficiente— el sistema deshace la operación completa: no se descuenta stock, no se toca tu saldo y tu carrito queda intacto para que puedas corregir y reintentar.

2.2. Historial de pedidos (RF041)

Todos tus pedidos quedan guardados y accesibles desde la sección «**Mis pedidos**». De cada uno puedes ver la fecha, el importe total, el estado actual y descargar su comprobante.

[CAPTURA PENDIENTE]

Sección «Mis pedidos» con el historial del cliente.

Sección «Mis pedidos» con el historial del cliente.

2.3. Estados del pedido (RF042)

Cada pedido tiene un estado que refleja en qué punto se encuentra. Cuando el estado cambia, recibes un correo con la actualización.

Estado	Qué significa	¿Puedes cancelarlo?
PAGADO	El cobro se completó y el pedido está confirmado	Sí
ENVIADO	El pedido ya salió hacia su destino	No
CANCELADO	El pedido se anuló y se devolvió el importe	—

2.4. Cancelar un pedido (RF043)

Puedes cancelar un pedido **mientras no haya sido enviado**. Al hacerlo, el sistema devuelve automáticamente las unidades al inventario y revierte el ingreso.

- 1 Entra en «**Mis pedidos**».
- 2 Localiza el pedido en estado **PAGADO**.
- 3 Pulsa «**Cancelar**» y confirma.
- 4 Recibirás un correo con la confirmación de la cancelación.

[CAPTURA PENDIENTE]

Cancelación de un pedido aún no enviado.

Cancelación de un pedido aún no enviado.

Una vez enviado, el pedido ya no puede cancelarse desde la tienda. El sistema responde que el pedido ya no admite cancelación. En ese caso, contacta con la tienda.

Problemas frecuentes

Lo que ves	Por qué ocurre	Qué hacer
Correo no registrado	La dirección no corresponde a ninguna cuenta	Revisa la escritura o regístrate
Código inválido	El código no existe o ya se usó	Solicita uno nuevo desde el paso 1
Código expirado	Pasaron más de 10 minutos	Solicita uno nuevo desde el paso 1
Mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número	La contraseña no cumple los requisitos	Corrígela según la tabla del apartado 1.2
Credenciales inválidas	Correo o contraseña incorrectos	Revisa los datos o recupera la contraseña
Saldo insuficiente en la tarjeta	La tarjeta no cubre el total	Elige otra tarjeta o reduce el carrito
Stock insuficiente	Otro cliente compró la última unidad de esa talla	Elige otra talla o retira el producto
El pedido ya no puede cancelarse	El pedido ya fue enviado	Contacta con la tienda

Anexo. Referencia técnica

Apartado dirigido al equipo de desarrollo y mantenimiento, no al usuario final.

Requisito	Implementación
RF033 — Cierre de sesión	AuthService.logout(): limpia el almacenamiento local y redirige
RF034 — Recuperación de contraseña	PasswordResetController, ruta /api/auth/password
RF035 — Validación de contraseña	PasswordValidator, aplicado en registro y cambio
RF040 — Creación de pedido	PedidoService.confirmarPedido(), transaccional
RF041 — Historial de pedidos	GET /pedido/mis-pedidos, filtrado por la sesión
RF042 — Estados de pedido	PAGADO, ENVIADO, CANCELADO; notificación por correo
RF043 — Cancelación	PedidoService.cancelarPedido(); solo si el estado es PAGADO
Código de recuperación	UUID recortado a 6 caracteres, caduca a los 10 minutos
Almacenamiento de contraseñas	BCrypt; nunca se guardan en claro